


# SuperNova

## Magnifier y ScreenReader

**Versión 16.0**




Dolphin Computer Access

*Fecha de publicación: 06 December 2016*

Copyright ©1998-2015 Dolphin Computer Access Ltd.

Technology House
Blackpole Estate West
Worcester WR3 8TJ
Reino Unido
Tel.: +44 (0) 1905 754577
Fax: +44 (0) 1905 754559

Todos los derechos reservados en todo el mundo.

# Contenido

**1. Cómo buscar ayuda 15**

**1.1 Consulte el manual de referencia rápida..... 15**
**1.2 Reciba ayuda para utilizar una aplicación ..... 15**
1.2.1 Desplazarse por los temas de la ayuda ..... 16
1.2.2 Desplazarse de un tema de ayuda a otro..... 17
1.2.3 Cambiar entre la ayuda y una aplicación ..... 18
1.2.4 Agregar notas personales..... 18
**1.3 Obtener ayuda desde el panel de control de SuperNova.... 19**
1.3.1 Usar el botón Ayuda ..... 19
1.3.2 Explorar el menú Ayuda..... 20
**1.4 Obtener soporte técnico para SuperNova..... 21**
1.4.1 Buscar ayuda en el sitio Web de Dolphin..... 21
1.4.2 Póngase en contacto con su distribuidor de Dolphin para recibir ayuda ..... 21
1.4.3 Información de contacto del soporte técnico del producto de Dolphin en el Reino Unido ..... 22
1.4.4 Información de contacto del soporte técnico del producto de Dolphin en los EE. UU. ..... 23
1.4.5 Consulte el número de versión del producto y el número de serie del producto ..... 23
1.4.6 Obtener formación adicional sobre el producto..... 24

**2. Instalación y configuración 25**

**2.1 Iniciar SuperNova.....25**
**2.2 Ejecutar SuperNova por primera vez.....25**
**2.3 Las teclas de acceso rápido.....26**
**2.4 Salir de SuperNova .....27**

**3. Panel de control de SuperNova 29**

**3.1 Introducción al panel de control de SuperNova .....29**
**3.2 Comandos de teclado para desplazarse por el panel de control de SuperNova.....30**
**3.3 Ajustes en el Panel de Control SuperNova .....32**
**3.4 Cambiar el aspecto del panel de control de SuperNova .....33**
**3.5 Cerrar el panel de control de SuperNova .....34**

**4. Ampliador 35**

**4.1 Activar y desactivar el Magnificador .....35**
**4.2 Cambiar la medida del Ampliador.....35**
**4.3 Cambiar la Vista de Magnificador .....36**
**4.4 Cambiar la medida y la posición de la ventana magnificada38**
**4.5 Ver otras partes de la pantalla .....40**
**4.6 Visión global de la posición de la ventana magnificada .....44**
**4.7 Crear ventanas magnificadas estáticas para mostrar información .....44**
4.7.1 Crear un área enlazada utilizando el teclado .....45
4.7.2 Modificar un área enlazada utilizando el teclado.....46
4.7.3 Eliminar un área enlazada utilizando el teclado .....47
4.7.4 Crear un área enlazada utilizando el ratón.....47
4.7.5 Mostrar u ocultar áreas enlazadas .....49

**5. Mejoras de la pantalla 51**

**5.1 Facilitar la visualización de la pantalla ..... 51**
**5.2 Facilitar la visualización del foco ..... 52**
**5.3 Facilitar la visualización del puntero ..... 53**

**6. Configuración de voz 55**

**6.1 Apagar o encender la voz ..... 55**
**6.2 Cambiar el volumen ..... 56**
**6.3 Cambiar la velocidad de lectura ..... 56**
**6.4 Cambiar la voz ..... 57**
**6.5 Cambiar el idioma de la voz de lectura ..... 59**
6.5.1 Habilitar el cambio de idioma automático ..... 59
**6.6 Cambiar el sintetizador de voz ..... 61**

**7. Lectura y escritura 63**

**7.1 Leer carácter ..... 63**
**7.2 Leer palabra ..... 63**
**7.3 Leer línea, leer línea hasta el cursor y leer línea desde el cursor ..... 64**
**7.4 Leer texto seleccionado ..... 65**
**7.5 Leer foco ..... 66**
**7.6 Leer control ..... 66**
**7.7 Leer ventana ..... 67**
**7.8 Leer estado ..... 68**
**7.9 Leer tecla de método abreviado ..... 68**
**7.10 Leer la fecha y la hora ..... 69**
**7.11 Comprobar dónde se encuentra ..... 70**
**7.12 Leer de forma continua ..... 70**
7.12.1 Leer desde aquí con el cursor de Dolphin ..... 71
7.12.2 Lectura mejorada desde aquí ..... 72
**7.13 Leer utilizando el mouse ..... 73**
7.13.1 Hacer clic y leer ..... 73
7.13.2 Leer el texto por debajo de la posición del puntero del mouse ..... 74
**7.14 Cambiar lo que se lee al escribir ..... 75**
**7.15 Anunciar letras mayúsculas ..... 76**
7.15.1 Activación el anuncio de mayúsculas ..... 76
7.15.2 Activación del anuncio de mayúsculas al leer líneas ..... 78
7.15.3 Uso de sonidos para indicar mayúsculas ..... 79
7.15.4 Uso de un cambio de tono para indicar mayúsculas al deletrear caracteres ..... 80

**7.16 Leer las teclas que presiona ..... 81**
**7.17 Cambiar lo que SuperNova le indica sobre cada tipo de control ..... 82**
**7.18 Cambiar la forma en que se leen los caracteres repetidos 83**

**8. Configuración de Braille 85**

**8.1 Apagar o encender la salida de Braille ..... 85**
**8.2 Mostrar letras mayúsculas ..... 85**
**8.3 Mostrar posición del cursor ..... 86**
**8.4 Mostrar caracteres mejorados (negrita, cursiva, etc.) ..... 87**
**8.5 Apagar el seguimiento del foco ..... 88**
**8.6 Mostrar la composición física de la pantalla ..... 89**
**8.7 Seleccionar Braille de código informático o Braille literario 90**
**8.8 Entrada usando el terminal de Braille ..... 91**
**8.9 Cambiar la tabla de Braille ..... 93**
**8.10 Cambiar el terminal de Braille ..... 93**

**9. Lectura de Braille 95**

**9.1 Conozca las funciones de los botones de Braille ..... 95**
**9.2 Desplazarse por la pantalla ..... 95**
**9.3 Cambiar lo que SuperNova le indica sobre cada tipo de control ..... 98**
**9.4 Mover el cursor usando los botones de enrutamiento del cursor ..... 99**
9.4.1 Cambiar las funciones de los botones de enrutamiento del cursor ..... 100
9.4.2 Cambiar la función de los botones de enrutamiento del cursor mientras usa el cursor de Dolphin ..... 100
9.4.3 Cambiar las funciones de los botones de enrutamiento del cursor sobre las celdas de estado ..... 101
**9.5 Comprobar atributos de texto ..... 101**
9.5.1 Cambio de atributos ..... 102
9.5.2 Describir carácter ..... 105

**9.6 Mostrar información en las celdas de estado del terminal de Braille..... 106**
**9.7 Mostrar la salida de Braille en la pantalla ..... 107**

**10. Cursor de Dolphin 109**

**10.1 Encender el cursor de Dolphin ..... 109**
**10.2 Apagar el cursor de Dolphin ..... 109**
**10.3 Apagar el cursor de Dolphin automático ..... 110**
**10.4 Seleccionar texto usando el cursor de Dolphin..... 111**
**10.5 Buscar con el comando Buscar del cursor de Dolphin .. 112**

**11. Vista de líneas 113**

**11.1 Iniciar la vista de líneas ..... 113**
**11.2 Desplazar el texto en la vista de líneas ..... 114**
**11.3 Cambiar el color, la fuente y los items mostrados en la vista de líneas. ..... 115**

**12. Lector de documentos 117**

**12.1 Iniciar el lector de documentos..... 117**
**12.2 Controlar la lectura ..... 118**
**12.3 Salir del lector de documentos ..... 120**

**13. Perfiles 121**

**14. Guest Mode (Modo invitado) y Emergency Mode (Modo de emergencia) 125**

**15.** Inicio **125**

**15.1** Limitaciones del Modo invitado **..... 126**

**16. Archivos de configuración 129**

**16.1 Tipos de configuraciones..... 129**
**16.2 Crear una configuración de aplicación ..... 129**
**16.3 Crear una configuración de situación ..... 130**
**16.4 Guardar cambios de configuración ..... 132**
**16.5 Cambiar el archivo de mapas..... 132**

**17. Media (Multimedia) 135**

**17.1 Media > Scan and Read (Multimedia > Escanear y leer).. 135**
17.1.1 Escanear y leer un archivo ..... 135
17.1.2 Escanear y leer material impreso ..... 136
17.1.3 Escanear y leer una imagen del portapapeles..... 137
17.1.4 Configurar los ajustes de "Scan and Read" (Escanear y leer) ..... 138
**17.2 Media Books (Libros multimedia) ..... 138**
17.2.1 Abrir un archivo en el Lector de SuperNova: ..... 138
17.2.2 Abrir un libro de una biblioteca en línea ..... 139
17.2.3 Abrir el último libro que estaba leyendo..... 140
17.2.4 Abrir un periódico de una biblioteca en línea..... 141
17.2.5 Abrir, copiar o eliminar un libro existente..... 141
**17.3 Media (Multimedia) > News, Radio Stations and Podcasts (Noticias, Emisoras de radio y Podcasts) ..... 142**
17.3.1 Leer un artículo ..... 142
17.3.2 Escuchar una emisora de radio..... 143
17.3.3 Escuchar un podcast..... 143
17.3.4 Configurar las listas de noticias, emisoras de radio y podcasts favoritos ..... 144
**17.4 Comandos de teclado del lector de SuperNova..... 145**

**18. Conectar y ver 147**

**18.1 Conectar y ver cámara..... 147**
18.1.1 Adquirir una cámara y un soporte adecuados ..... 148
18.1.2 Configurar su estación de trabajo..... 148
18.1.3 Seleccionar la cámara en SuperNova ..... 148
18.1.4 Usar su cámara con SuperNova ..... 149
18.1.5 Configuración de la cámara ..... 155
**18.2 Conectar y ver pizarra..... 155**
18.2.1 Conectarse al equipo del presentador..... 156
18.2.2 Ver el equipo del presentador ..... 157
18.2.3 Configuración de pizarra ..... 163

**19. Pantalla táctil 165**

**19.1 Terminología de la pantalla táctil ..... 165**
**19.2 Gestos de pantalla táctil ..... 166**
**19.3 Barra táctil de SuperNova ..... 167**
**19.4 Escribir en una pantalla táctil ..... 168**
**19.5 Ajustar la sensibilidad táctil ..... 168**

**20. Conflictos de teclas de acceso rápido 169**

**20.1 Indicar a SuperNova que debe ignorar la siguiente pulsación de tecla ..... 169**
**20.2 Desactivación de las teclas de acceso rápido de SuperNova ..... 169**
**20.3 Reasignar una tecla de acceso rápido de SuperNova..... 170**

**21. Teclas de acceso rápido 173**

**21.1 Acciones ..... 173**
**21.2 Voz ..... 175**
**21.3 Teclas de voz ..... 177**
**21.4 Leer desde aquí ..... 180**
**21.5 Cursor de Dolphin (General) ..... 181**
**21.6 Cursor de Dolphin (movimiento) ..... 182**
**21.7 Cursor de Dolphin (control del mouse) ..... 187**
**21.8 Selección del cursor de Dolphin ..... 189**
**21.9 Ampliador ..... 191**
**21.10 Ajuste de la ventana del magnificador ..... 196**
**21.11 Vista de líneas ..... 199**
**21.12 Buscador de elementos ..... 202**
**21.13 Entrada de texto ..... 203**
**21.14 Braille ..... 205**
**21.15 Teclas de desplazamiento rápido para Internet Explorer 208**
21.15.1 Teclas de exploración rápida ..... 208
**21.16 Teclas de desplazamiento rápido para Microsoft Word 209**
21.16.1 Teclas de exploración rápida ..... 210

**22. Referencia 211**

**22.1 Cuadro de diálogo New Situation Settings (Nueva configuración de situación) ..... 211**
**22.2 Cuadro de diálogo New Application Settings (Nueva configuración de aplicación) ..... 212**
**22.3 Cuadro de diálogo New Map (Mapa nuevo) ..... 213**
**22.4 Elemento del menú New Script (Nueva secuencia de comandos) ..... 213**
**22.5 Cuadro de diálogo Edit Situation Settings (Editar configuración de situación) ..... 214**
**22.6 Cuadro de diálogo Edit Application Settings (Editar configuración de aplicación) ..... 215**
**22.7 Cuadro de diálogo Edit Map (Editar mapa) ..... 215**
**22.8 Elemento del menú Edit Script (Editar secuencia de comandos) ..... 216**
**22.9 Cuadro de diálogo visual Configurar combinación de colores personalizada ..... 216**
22.9.1 Opciones de combinación de colores personalizada clásica. ..... 217
22.9.2 Opciones de color personalizadas Matiz, Matiz dual, Matiz agudo y Matiz cuádruple: ..... 219
22.9.3 Opciones de combinación de colores personalizada de reemplazo del color: ..... 220
**22.10 Cuadro de diálogo Visual Highlighting Options (Opciones de realce visual) ..... 221**
**22.11 Cuadro de diálogo visual Mouse Pointers (Punteros del mouse) ..... 225**
**22.12 Cuadro de diálogo visual Doc Reader Settings (Configuración del lector de documentos) ..... 227**
**22.13 Cuadro de diálogo Configuración visual de Conectar y ver ..... 229**
**22.14 Cuadro de diálogo Visual > Varios monitores ..... 232**
**22.15 Cuadro de diálogo Opciones visuales avanzadas ..... 235**
**22.16 Cuadro de diálogo Preferencias de voz ..... 240**
**22.17 Cuadro de diálogo Leer eco de caracteres ..... 244**
**22.18 Cuadro de diálogo Leer anuncio de teclado ..... 245**
**22.19 Cuadro de diálogo Leer anuncios de estilo de texto ..... 245**
**22.20 Cuadro de diálogo Leer anuncios generales ..... 249**
**22.21 Cuadro de diálogo Leer opciones avanzadas ..... 252**
**22.22 Cuadro de diálogo Preferencias generales de Braille ... 254**
**22.23 Cuadro de diálogo Anuncios generales de Braille ..... 256**
**22.24 Menú y cuadro de diálogo "Entrada de Braille" ..... 256**
22.24.1 Botones de enrutamiento ..... 257
22.24.2 Opciones del cursor de Dolphin ..... 257

**22.25 Caracteres ..... 257**
22.25.1 Opciones..... 258
**22.26 Menú y cuadro de diálogo "Presentación en Braille".... 259**
22.26.1 Opciones..... 260
**22.27 Cuadro de diálogo Celdas de estado de Braille..... 263**
**22.28 Menú y cuadro de diálogo Braille > Cursor..... 264**
22.28.1 Estilo..... 264
**22.29 Cuadro de diálogo Opciones avanzadas de Braille..... 265**
22.29.1 Ficha Verbosidad (Braille)..... 266
22.29.2 Ficha Áreas enlazadas (Braille) ..... 266
**22.30 Cuadro de diálogo Media > Scan and Read Settings (Ajustes de Escanear y leer) ..... 267**
**22.31 Cuadro de diálogo Preferencias de inicio generales..... 268**
**22.32 Cuadro de diálogo Configuración de actualización general ..... 271**
**22.33 Cuadro de diálogo Panel de control general..... 271**
22.33.1 Tema del Panel de Control..... 273
**22.34 Cuadro de diálogo General Keyboard (Teclado general)274**
**22.35 Cuadro de diálogo General Hot Keys (Teclas de acceso rápido generales)..... 275**
**22.36 Cuadro de diálogo Configuración general de pantalla táctil ..... 275**
**22.37 Cuadro de diálogo Configuraciones de páginas web del menú General ..... 277**
**22.38 Cuadro de diálogo Opciones generales avanzadas ..... 278**
**22.39 Cuadro de diálogo "Buscador de elementos" ..... 279**

**23. Índice 281**

CAPÍTULO 1

# Cómo buscar ayuda

## 1.1 Consulte el manual de referencia rápida

El paquete que contiene el software de SuperNova incluye un manual de referencia rápida. Este libro contiene información sobre cómo empezar a utilizar SuperNova e incluye las teclas de acceso rápido que utilizará más frecuentemente con este software.

## 1.2 Reciba ayuda para utilizar una aplicación

SuperNova incluye ayuda para utilizar muchas aplicaciones conocidas.

La ayuda incluye información sobre:

- Cómo configurar la aplicación para que funcione mejor.
- Cómo realizar muchas tareas comunes utilizando el teclado solamente.
- Una lista de teclas de acceso rápido de uso frecuente.

Mientras se ejecuta SuperNova, puede abrir la ayuda de SuperNova desde la aplicación. Al abrir el menú de Ayuda de SuperNova, el primer elemento se referirá en concreto al uso de SuperNova con la aplicación actual.

Para ello:

1. Presione BLOQ MAYÚS + F1.

   Se abrirá un menú contextual.

2. Presione FLECHA ABAJO hasta seleccionar el nombre de la aplicación. Por ejemplo, desplácese hasta Microsoft Word 2007 y, a continuación, pulse INTRO.

   SuperNova abrirá una ventana de Ayuda HTML que contiene el material de ayuda.

Cuando desee volver a una aplicación, presione ALT + F4 para cerrar la ventana de Ayuda.

### 1.2.1 Desplazarse por los temas de la ayuda

Puede usar las teclas de flecha para desplazarse por los temas. También puede usar los siguientes comandos de exploración de páginas Web para desplazarse por los temas de la ayuda. Visite la sección de Internet Explorer del manual de SuperNova si desea obtener una lista completa de teclas de acceso rápido para desplazarse por las páginas Web.

- Para desplazarse al encabezado siguiente, H.
- Para desplazarse al encabezado anterior, MAYÚS + H.
- Para desplazarse al vínculo siguiente, TAB.
- Para desplazarse al vínculo anterior, MAYÚS + H.
- Para desplazarse a la parte inferior del documento actual, CONTROL + FIN.
- Para desplazarse a la parte superior del documento actual, CONTROL + INICIO.
- Para leer desde aquí hasta el final del documento, presione la tecla de acceso rápido Leer desde aquí.

**Leer desde aquí**

| Función | Equipo de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Iniciar Leer desde aquí | TECL NUM MÁS | BLOQ MAYÚS + FLECHA ABAJO |
| Detener Leer desde aquí | TECL NUM MÁS<br>o ESCAPE<br>o CONTROL IZQUIERDO | BARRA ESPACIADORA<br>o ESCAPE<br>o CONTROL |

Cuando quiera volver a la aplicación, puede presionar ALT + F4 para cerrar la ventana de la ayuda.

### 1.2.2 Desplazarse de un tema de ayuda a otro

Puede usar los vínculos situados en la parte superior de cada tema para ir al tema siguiente o al anterior.

Para ello:

1. Presione CONTROL + INICIO para desplazarse a la parte superior del documento.

2. Presione TAB para desplazarse por los vínculos hasta que oiga "Vínculo del tema anterior" o "Vínculo del tema siguiente". Puede presionar MAYÚS + TAB para retroceder a cualquier vínculo que se haya saltado.

3. Siga el vínculo seleccionado presionando INTRO.

Puede usar el vínculo "Inicio" para desplazarse a una página que contenga vínculos a todos los temas relacionados con la aplicación actual.

Cuando quiera volver a la aplicación, puede presionar ALT + F4 para cerrar la ventana de la ayuda.

### 1.2.3 Cambiar entre la ayuda y una aplicación

Puede recordar su posición en la ayuda de SuperNova manteniendo abierta la ventana del explorador de la ayuda de SuperNova. Puede resultarle útil para cambiar entre la ventana del explorador de la ayuda de SuperNova y la ventana de la aplicación varias veces mientras sigue instrucciones de la ayuda.

Para ello:

1. Desde la ventana de la ayuda de SuperNova, presione ALT + TAB para volver a la aplicación.

2. Realice las acciones que desee en la aplicación.

3. Presione ALT + TAB para volver a su posición en la ventana de la ayuda.

Cuando haya terminado de usar la ayuda de SuperNova, puede presionar ALT + F4 para cerrar la ventana de la ayuda.

### 1.2.4 Agregar notas personales

Puede agregar notas personales en la Ayuda de SuperNova. Puede utilizar esta función para anotar determinadas teclas de acceso rápido o los pasos que hay que seguir para realizar una tarea en una aplicación.

Para ello:

1. Ejecute la aplicación.

2. Presione BLOQ MAYÚS + F1.

   Se abrirá el menú de Ayuda de SuperNova.

3. Desplácese con la FLECHA ABAJO hasta “My Notes” (Mis notas) y presione INTRO.

   Se abrirá un documento vacío en el Bloc de notas u otro editor de texto equivalente.

4. Agregue texto al archivo.

5. Guarde y cierre el archivo.

Para consultar y agregar más contenido a las notas, seleccione el elemento “My Notes” (Mis notas) en el menú de Ayuda de SuperNova. Los archivos de texto que cree se guardarán en la carpeta \Settings (Configuración).

## 1.3 Obtener ayuda desde el panel de control de SuperNova

Puede obtener ayuda desde el panel de control de SuperNova de dos maneras.

- El botón Ayuda.
- El menú Ayuda.

### 1.3.1 Usar el botón Ayuda

El botón Ayuda del panel de control de SuperNova es contextual. Al presionar este botón, SuperNova abre la sección correspondiente del manual que contiene una explicación de la configuración de SuperNova que se muestra.

Si el panel de control de SuperNova no está abierto, puede abrirlo usando CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

Puede presionar el botón Ayuda de las siguientes maneras:

- Haga clic con el botón primario del ratón en el botón "Ayuda" en el panel de control.
- Presione TAB hasta el botón "Ayuda" y presione BARRA ESPACIADORA.
- Presione F1.

### 1.3.2 Explorar el menú Ayuda

El menú Ayuda le da acceso al manual completo de SuperNova. El manual completo es especialmente útil cuando necesita buscar una información concreta.

1. Si el panel de control de SuperNova no está abierto, puede abrirlo usando CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.
2. Desde el panel de control de SuperNova, presione ALT + U para abrir el menú "Ayuda". El primer elemento del menú es "Manual de SuperNova".
3. Presione INTRO para abrir el manual de SuperNova.

Use las siguientes teclas para desplazarse por el manual de SuperNova:

- Para elegir una sección use las teclas de FLECHA ARRIBA y ABAJO.
- Para expandir y contraer una sección concreta, use las teclas de FLECHA DERECHA e IZQUIERDA.
- Para abrir un tema pulse INTRO.
- Para desplazarse entre el contenido y el tema abierto presione F6.

## 1.4 Obtener soporte técnico para SuperNova

### 1.4.1 Buscar ayuda en el sitio Web de Dolphin

El sitio Web de Dolphin ofrece una amplia gama de materiales de soporte técnico para ayudarle a obtener el máximo beneficio de su producto Dolphin. Dispone de diversos documentos, desde prácticas sugerencias y tutoriales, hasta artículos de la base de conocimientos de carácter más técnico que le ofrecen soluciones para problemas menos frecuentes.

Para ello:

1. Abra un explorador Web y visite http://www.YourDolphin.com.

2. Seleccione el vínculo "Soporte técnico" en el menú principal de exploración.

3. Seleccione una de las opciones disponibles:

   - Manuales y guías de usuario. Los manuales de formación y las guías de inicio rápido de Dolphin le ayudarán a familiarizarse con nuestros productos de forma rápida y sencilla.

   - Sugerencias y tutoriales. Prácticos tutoriales en línea que describen paso a paso las características principales de los productos.

   - Base de conocimientos. La base de conocimientos es una base de datos que puede consultar y contiene abundante información y soluciones a problemas que puede experimentar con su producto Dolphin.

### 1.4.2 Póngase en contacto con su distribuidor de Dolphin para recibir ayuda

Si ha adquirido su software de Dolphin a través de un distribuidor de Dolphin registrado, puede ponerse en contacto con él directamente para

recibir la ayuda más adecuada. Si no tiene la información de contacto de su distribuidor, puede consultarla en el sitio Web de Dolphin.

Para ello:

1. Abra un explorador Web y visite http://www.YourDolphin.com.
2. Seleccione el vínculo "Distribuidores" en el menú principal de exploración. Se abrirá la página "Localizador de distribuidores".
3. Seleccione su país en la lista y, a continuación, seleccione el botón "Enviar". Se abrirá una página donde se mostrará una lista de los distribuidores de Dolphin en ese país.
4. Revise los resultados para encontrar la información de contacto del distribuidor a través del que ha adquirido su producto Dolphin.

### 1.4.3 Información de contacto del soporte técnico del producto de Dolphin en el Reino Unido

En Dolphin nos enorgullecemos de la calidad y el nivel del soporte técnico del producto que ofrecemos a todos nuestros clientes. Nuestro objetivo es continuar ofreciendo un soporte técnico del producto de primera calidad. Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico del producto de varias formas.

Para hacerlo:

- Por teléfono: +44 (0)1905 754765.
- Por teléfono (tarifa local en el Reino Unido): 0345 130 5454.
- Por fax: +44 (0) 1905 754 559.
- Por correo electrónico: support@yourdolphin.com.

### 1.4.4 Información de contacto del soporte técnico del producto de Dolphin en los EE. UU.

En Dolphin nos enorgullecemos de la calidad y nivel del soporte técnico del producto que ofrecemos a todos nuestros clientes. Nuestro objetivo es continuar ofreciendo un soporte técnico del producto de primera calidad. Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico del producto de varias formas.

Para ello:

- Por teléfono (llamada gratuita): 888 519 4694
- Por teléfono (internacional): +1 609 803 2173.
- Por correo electrónico: support@dolphinusa.com.

### 1.4.5 Consulte el número de versión del producto y el número de serie del producto

En el cuadro de diálogo "About" (Acerca de) SuperNova, encontrará información sobre:

- El número de versión de SuperNova.
- Su número de serie personal de SuperNova.
- Una copia del contrato de licencia de software de SuperNova.

Para abrir el cuadro de diálogo:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + U. Se abrirá el menú "Ayuda".

3. Desplácese con la FLECHA ABAJO hasta "About" (Acerca de) y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "About" (Acerca de).

### 1.4.6 Obtener formación adicional sobre el producto

Dolphin tiene una red de formadores autorizados a su disposición para ofrecerle formación de alta calidad en su hogar o lugar de trabajo. Nuestros formadores pueden personalizar la formación conforme a sus necesidades personales, permitiéndole mantener un máximo nivel de independencia y teniendo en consideración su nivel de conocimientos técnicos. Puede ponerse en contacto con Dolphin para buscar un formador de Dolphin autorizado en su zona.

Para ello:

- Por teléfono: +44 (0)1905 754577.
- Por correo electrónico: info@dolphinuk.co.uk.

CAPÍTULO 2

# Instalación y configuración

## 2.1 Iniciar SuperNova

SuperNova se iniciará automáticamente después de que inicie sesión en el equipo, a menos que haya indicado lo contrario durante el proceso de instalación.

Puede iniciar manualmente SuperNova después de iniciar sesión usando la tecla de método abreviado de SuperNova.

Presione CONTROL + MAYÚS + S.

Si ha instalado una nueva versión junto a la versión existente, se asignará automáticamente a la nueva versión la siguiente tecla de método abreviado:

Presione CONTROL + MAYÚS + D.

También puede iniciar SuperNova seleccionando el acceso directo de SuperNova en el menú Inicio de Windows. Lo encontrará en Programas, en el submenú Dolphin.

## 2.2 Ejecutar SuperNova por primera vez

La primera vez que ejecute SuperNova después de la instalación se le guiará a lo largo del proceso de configuración.

El proceso de configuración le guiará a través de los pasos de:

- Desbloqueo y encendido.

- Cambio de la configuración predeterminada de SuperNova.
- Opciones de Comentarios de los clientes.
- Búsqueda de las actualizaciones de producto más recientes para SuperNova.

Puede elegir si desea pasar por todos los pasos, saltar alguno o cancelar el proceso de configuración. Puede realizar cada paso del proceso de configuración posteriormente desde el menú "Ayuda" en el panel de control de SuperNova.

## 2.3 Las teclas de acceso rápido

Puede usar la característica Descripción de teclas de SuperNova para familiarizarse con la presentación del teclado y las teclas de acceso rápido de SuperNova.

Las aplicaciones no detectarán ni reaccionarán a la pulsación de ninguna tecla mientras use la descripción de teclas.

Para encender o apagar la "Descripción de teclas":

**Teclas de acceso rápido de descripción de teclas**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Activar o desactivar la descripción de teclas | BLOQ MAYÚS + GUIÓN CORTO | BLOQ MAYÚS + 1 |

## 2.4 Salir de SuperNova

Para salir de SuperNova:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + A. Se abrirá el menú "Archivo".


3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Salir de SuperNova" y presione INTRO. Se mostrará una ventana de mensaje solicitándole que confirme que desea salir.

4. Presione TAB hasta el botón "Sí" y presione BARRA ESPACIADORA.

CAPÍTULO 3

# Panel de control de SuperNova

## 3.1 Introducción al panel de control de SuperNova




En el panel de control de SuperNova se encuentran todas las opciones de configuración de SuperNova.

Puede acceder a la configuración de SuperNova desde las barras de botones y menús del panel de control.

La barra de menús (la barra horizontal que se muestra debajo de la barra de título con las opciones de los menús desplegables) ofrece acceso a todas las opciones de configuración disponibles de SuperNova. La barra de botones (que se muestra debajo de la barra de menús con botones de gran tamaño de fácil acceso) ofrece acceso a las opciones de configuración de SuperNova que se usan con mayor frecuencia.

La última sección del panel de control de SuperNova la constituye la barra de estado. La barra de estado (la barra horizontal que se muestra en la parte inferior del panel de control de SuperNova) ofrece información sobre los archivos de configuración que se están usando.

El panel de control de SuperNova puede abrirse de varias formas. Use la que mejor se adapte a sus necesidades.

Para abrir el panel de control principal de SuperNova:

Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

Así se abrirá por completo el panel de control como un cuadro de diálogo.


Si prefiere abrir el panel de control de SuperNova

con el mouse:

Haga clic en el icono de SuperNova en el área de notificación de Windows.

Para abrir el panel de control de SuperNova como un menú corriente:

Presione BLOQ MAYÚS + BARRA ESPACIADORA o HAGA CLIC CON EL BOTÓN SECUNDARIO en el icono de SuperNova, en el área de notificación de Windows.




## 3.2 Comandos de teclado para desplazarse por el panel de control de SuperNova

Las tablas siguientes contienen una lista de comandos de teclado que le ayudarán a desplazarse por el panel de control de SuperNova. Tenga en

cuenta que estos comandos de teclado también son comandos estándar de Windows que puede usar en este sistema operativo.

**Comandos de teclado para la barra de menús.**

| Función | Tecla de acceso rápido |
|---|---|
| Mover el foco a la barra de menús | ALT |
| Mover el foco por la barra de menús | FLECHA IZQUIERDA o FLECHA DERECHA |
| Abrir el elemento del menú que tiene el foco | FLECHA ABAJO o ENTRAR |
| Ir a un elemento de la barra de menús y abrirlo | ALT + Letra subrayada |
| Moverse por un menú abierto | FLECHA ABAJO o FLECHA ARRIBA |
| Abrir un submenú | FLECHA DERECHA o ENTRAR |
| Cerrar un submenú | FLECHA IZQUIERDA o ESCAPE |
| Seleccionar un elemento del menú | ENTRAR |

**Comandos de teclado para cuadros de diálogo**

| Función | Tecla de acceso rápido |
|---|---|
| Ir al control siguiente | TAB |
| Ir al control anterior | MAYÚS + TAB |
| Presionar un botón, activar y desactivar una casilla de verificación o seleccionar una opción | BARRA ESPACIADORA |
| Ir directamente a un control | ALT + Letra subrayada |

| | |
|---|---|
| Abrir la ficha siguiente en un cuadro de diálogo con varias fichas | CONTROL + TAB |
| Abrir la ficha anterior en un cuadro de diálogo con varias fichas | CONTROL + MAYÚS + TAB |
| Cancelar | ESCAPE |

## 3.3 Ajustes en el Panel de Control SuperNova

Se puede acceder a todas las opciones de SuperNova a través de los menús del Panel de Control de SuperNova. La siguiente lista resume el objetivo de los menús:

- Menú "File" (Archivo):

  El menú "File" (Archivo) contiene opciones para seleccionar su perfil de usuario, así como para gestionar sus archivos de ajustes de SuperNova. Esto incluye crear, editar, importar y exportar archivos de ajustes. El menú "File" también contiene el comando para salir de SuperNova.

- Menú Visual

  El menú Visual contiene opciones para controlar el Ampliador, los colores de pantalla, el realce y otros efectos visuales. También puede acceder a muchas de estas opciones desde la barra de botones de SuperNova.

- Menú Voz

  El menú Voz contiene opciones para controlar los anuncios de SuperNova. En él se incluyen opciones de configuración de voz como la velocidad y el volumen, además de otras opciones que controlan lo que SuperNova dice mientras el usuario escribe, lee y trabaja con texto.

- Menú Braille

El menú Braille contiene opciones para controlar los elementos que se muestran en un terminal de Braille. En él se incluyen los atributos del texto, el idioma y la tabla de Braille.

- Menú "Media" (Multimedia).

El menú "Media" (Multimedia) contiene opciones para escanear, buscar libros, leer artículos de noticias online, escuchar emisoras de radio y reproducir podcasts.

- Menú General

El menú General contiene opciones que controlan el comportamiento de SuperNova, incluidas las preferencias de inicio, la configuración de actualización, el aspecto del panel de control y las asignaciones entre las teclas de acceso rápido y teclado de SuperNova.

- Menú Ayuda

El menú Ayuda ofrece acceso directo a recursos de utilidad, como el manual de SuperNova, otros recursos en línea y la opción Acerca de. La opción Acerca de ofrece el número de identificación del cliente y la edición, la versión y la compilación de SuperNova que se está ejecutando actualmente. Asegúrese de tener cerca esta información si solicita asistencia técnica.

## 3.4 Cambiar el aspecto del panel de control de SuperNova

En el panel de control de SuperNova puede realizar muchos cambios. Por ejemplo, puede ocultar las barras de botones y estado, impedir que el panel de control aparezca cuando ejecute SuperNova o quitarlo de la barra de tareas de Windows.

Para obtener más información sobre cómo realizar cambios en el panel de control de SuperNova, consulte el cuadro de diálogo Panel de control general.

## 3.5 Cerrar el panel de control de SuperNova

El panel de control de SuperNova puede cerrarse de varias formas.

Para hacerlo:

Presione ESCAPE.

O bien:

Haga clic en el icono de minimizar de la barra de título del panel de control de SuperNova.

El panel de control de SuperNova desaparecerá de forma inmediata y el foco cambiará a la aplicación que se estaba ejecutando anteriormente. SuperNova continuará ejecutándose.

NOTA: Si presiona ALT + F4 o hace clic en el botón de cerrar de la barra de título del panel de control de SuperNova, SuperNova entenderá que desea salir del programa. Antes de salir, una ventana de mensaje le solicitará que confirme la acción.

CAPÍTULO 4

# Ampliador

## 4.1 Activar y desactivar el Magnificador




Puede activar o desactivar el Magnificador con las teclas de acceso rápido o las opciones de Visual del panel de control de SuperNova. Si usa un dispositivo con pantalla táctil, también puede activar o desactivar el Magnificador con una pulsación doble con 3 dedos.

**Teclas de acceso rápido del Magnificador**

| Función | Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Activar o desactivar el Magnificador | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM INTRO | ALT + 0 |

## 4.2 Cambiar la medida del Ampliador



Puede cambiar la medida del Ampliador desde 1,2x hasta 64x. Para hacerlo, use las teclas de acceso rápido o las opciones de Visual del panel de control de SuperNova. Si usa un dispositivo con pantalla táctil, también puede cambiar la medida del Ampliador reduciendo o expandiendo con 2 dedos.

**Teclas de acceso rápido del Ampliador**

| Función | Teclas de acceso rápido de ordenadores de sobremesa | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Aumentar la ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS<br>o<br>BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA | ALT + IGUAL<br>o<br>BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA |
| Reducir la ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS<br>o<br>BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO | ALT + GUIÓN<br>o<br>BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO |

## 4.3 Cambiar la Vista de Magnificador



Puede seleccionar diferentes formas de ver la pantalla utilizando el Magnificador de SuperNova. Las opciones de visualización son las siguientes:

- Pantalla completa.
  Esta vista llena toda la pantalla con una parte de la pantalla de Windows "real" magnificada.

- Ventana fija.
  Esta vista muestra la región magnificada de la pantalla en una ventana estática pequeña. Puede cambiar la medida y la posición de la ventana.

- Magnificación de la lente
  El resultado de esta vista es como sujetar una lupa sobre la pantalla. Esta vista muestra la región magnificada de la pantalla en una ventana pequeña que se va moviendo. Puede cambiar la medida y la posición de la ventana.

- Medida de la lente
  El resultado de esta vista es similar al de Magnificación de la lente, con la diferencia de que la ventana magnificada cambia automáticamente de medida para adaptarse al foco actual. Esta vista es útil cuando se utiliza el teclado para moverse por Windows y resulta más cómodo ver la pantalla no aumentada en el fondo.

- Pantalla dividida.
  Esta vista divide la pantalla en dos regiones: una ventana magnificada y otra, no magnificada. Se puede especificar la posición y la medida de la ventana magnificada. El borde entre la ventana magnificada y la no magnificada consiste en una línea negra. Este modo se utiliza con frecuencia con los paquetes de CCTV integrados.

Puede apagar o encender el magnificador utilizando las opciones "Visuales" del Panel de control de SuperNova o utilizando las teclas de acceso rápido.

**Teclas de acceso rápido del Magnificador**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Cambiar la Vista de Magnificador | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 7 | ALT + MAYÚS + M |
| Cambiar la orientación en la vista Pantalla dividida | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 1 | Sin asignación |

Recuerde que puede cambiar la medida y el color del borde de las vistas Ventana fija, Magnificación de la lente, Medida de la lente y Pantalla dividida. Se cambia desde el cuadro de diálogo "Opciones avanzadas visuales".

## 4.4 Cambiar la medida y la posición de la ventana magnificada

Puede cambiar la medida y la posición de la ventana de Ventana fija, Magnificación de la lente y Pantalla dividida. Los cambios se pueden realizar utilizando un modo de modificación de la magnificación.

Para ajustar la medida y la posición de la vista Ventana fija:

1. Seleccione "Ventana fija" en la opción de configuración "Vista de Magnificador".

2. Si está utilizando la configuración de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4 para cambiar al modo de modificación de la magnificación. Si utiliza la configuración para equipos portátiles, presione CONTROL DERECHO + F3 para cambiar al modo de modificación de la magnificación.

En el modo de modificación de la magnificación, el borde parpadea para indicar el objeto que se está editando.

3. Utilice las teclas de flecha para colocar la ventana en la pantalla. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla Z y moviendo el mouse.

4. Presione CONTROL IZQUIERDO + teclas de flecha para ajustar la medida de la ventana. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla X y moviendo el mouse.

5. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la magnificación.

Para ajustar la medida de la vista Magnificación de la lente:

1. Seleccione "Magnificación de la lente" en la configuración de Vista de Magnificador.

2. Si está utilizando la configuración de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4 para cambiar al modo de modificación de la magnificación. Si utiliza la configuración para equipos portátiles, presione CONTROL DERECHO + F3 para cambiar al modo de modificación de la magnificación.

   En el modo de modificación de la magnificación, el borde parpadea para indicar el objeto que se está editando.

3. Presione CONTROL IZQUIERDO + teclas de flecha para ajustar la medida de la ventana. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla X y moviendo el mouse.

4. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la magnificación.

Para ajustar la medida de la vista Pantalla dividida:

1. Seleccione la orientación de la Pantalla dividida que va a utilizar en la configuración de Vista de Magnificador.

2. Si está utilizando la configuración de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4 para cambiar al modo de modificación de la magnificación. Si utiliza la configuración para equipos portátiles, presione CONTROL DERECHO + F3 para cambiar al modo de modificación de la magnificación.

   En el modo de modificación de la magnificación, el borde parpadea para indicar el objeto que se está editando.

3. Presione CONTROL IZQUIERDO + teclas de flecha para ajustar la medida de la ventana. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla Z y moviendo el mouse.

4. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la magnificación.

## 4.5 Ver otras partes de la pantalla

Cuando se utiliza la magnificación, solo se visualiza una parte de la pantalla. Para ver otras partes, puede mover el puntero del mouse por la pantalla o utilizar las teclas de acceso rápido de SuperNova.

Los movimientos por la pantalla con las teclas de acceso rápido de SuperNova se conocen como panorámica, desplazarse, ir a o saltar.

- Panorámica.

  La opción panorámica mueve el área magnificada por toda la pantalla a velocidad constante en la dirección que se especifique. La velocidad del movimiento se puede aumentar o disminuir presionando unas teclas u otras.

  Para hacer una panorámica por la pantalla, presione CONTROL DERECHO más una tecla de flecha. Mantenga pulsado el CONTROL DERECHO para continuar con la panorámica. Presione la misma

tecla de flecha repetidamente (manteniendo pulsado el CONTROL DERECHO) para aumentar la velocidad de la panorámica. Presione la tecla de flecha opuesta para reducir la velocidad.

Utilice las teclas de flecha para cambiar la dirección. Suelte el CONTROL DERECHO para detener la panorámica.

- Desplazamiento (panorámica acelerada).

  El desplazamiento funciona de forma muy similar a la panorámica, pero la velocidad de la panorámica se acelera automáticamente hasta un velocidad máxima concreta mientras se tienen presionadas las teclas.

  Para desplazar el área magnificada, presione y mantenga el CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA junto con una tecla de flecha. Cuando suelte las teclas, se detendrá el desplazamiento.

- Ir a.

  También puede llevar el área magnificada directamente a diferentes partes de la pantalla. En la tabla siguiente se proporcionan las teclas de acceso rápido que permiten mover el área magnificada a una posición de la pantalla.

**Teclas de acceso rápido del Magnificador**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Superior izquierdo | CONTROL DERECHO + TECL NUM 7 | Sin asignación |
| Superior | CONTROL DERECHO + TECL NUM 8 | Sin asignación |

| | | |
|---|---|---|
| Superior derecho | CONTROL DERECHO + TECL NUM 9 | Sin asignación |
| Izquierda | CONTROL DERECHO + TECL NUM 4 | Sin asignación |
| Centro | CONTROL DERECHO + TECL NUM 5 | Sin asignación |
| Derecha | CONTROL DERECHO + TECL NUM 6 | Sin asignación |
| Inferior izquierdo | CONTROL DERECHO + TECL NUM 1 | Sin asignación |
| Inferior | CONTROL DERECHO + TECL NUM 2 | Sin asignación |
| Inferior derecho | CONTROL DERECHO + TECL NUM 3 | Sin asignación |

- Saltar.

  También se puede mover por la pantalla a saltos. Esta opción se diferencia de la panorámica en que la pantalla magnificada no se desplaza suavemente, sino que se mueve a saltos.

**Teclas de acceso rápido del Magnificador**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Arriba | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 8 | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ARRIBA |
| Abajo | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 2 | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ABAJO |
| Izquierda | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 4 | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA IZQUIERDA |
| Derecha | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 6 | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA DERECHA |

### Guardar y restaurar la posición de la pantalla

También se ofrece la posibilidad de guardar la posición de la pantalla. De este modo también podrá volver a la misma posición presionando una combinación de teclas de acceso rápido.

Para guardar una posición de la pantalla:

1. Mueva la ventana magnificada a la posición deseada.

2. Presione CONTROL DERECHO + TECL NUM 0 para guardar la posición.

Para devolver la ventana magnificada a la posición guardada:

Presione CONTROL DERECHO + PUNTO TECL NUM para volver a la posición de pantalla guardada.

## 4.6 Visión global de la posición de la ventana magnificada

Puede ver la posición de la ventana magnificada en la pantalla utilizando la Visión global del Magnificador. Puede entrar y salir de la Visión global del Magnificador utilizando una combinación de teclas de acceso rápido de SuperNova.

Para entrar y salir de la Visión global del Magnificador:

Presione CONTROL IZQUIERDO + SIGNO MENOR QUE.

## 4.7 Crear ventanas magnificadas estáticas para mostrar información

Puede crear ventanas magnificadas estáticas para mostrar en ella permanentemente un parte concreta de la pantalla. Así, puede tener controlada información importante en constante cambio mientras utiliza la aplicación.

SuperNova denomina estas ventanas "Áreas enlazadas". Las áreas enlazadas pueden tener su propia medida de magnificación y estarán visibles aún cuando se apague el Magnificador de SuperNova.

**Ejemplos:**

- Puede enlazar el reloj de la bandeja del sistema para ver la hora fácilmente.

- Puede enlazar el espacio de la barra de estado del procesador de texto donde se muestra el número de página actual para consultar fácilmente en qué página se encuentra.

- Puede enlazar la Barra de fórmulas de una hoja de cálculo para ver fácilmente si la celda actual contiene texto o una fórmula.

Puede crear un área enlazada utilizando el puntero del mouse o utilizando el teclado.

### 4.7.1 Crear un área enlazada utilizando el teclado

Para crear y cambiar la posición y la medida de una ventana de área enlazada utilizando las teclas de acceso rápido es necesario utilizar el modo de modificación de la ampliación.

Para crear y ajustar la medida y la posición de un área enlazada:

1. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 5 para crear un área enlazada nueva y entrar automáticamente en modo de modificación de la ampliación. Si, por el contrario, utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos portátiles, presione CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + ALT + H para crear un área enlazada nueva y entrar automáticamente en modo de modificación de la ampliación.

   En el modo de modificación de la ampliación, el borde parpadea para indicar el objeto que se está editando.

2. Utilice las teclas de acceso rápido del Ampliador para cambiar la medida del contenido dentro del área enlazada.

3. Utilice las teclas de flecha para colocar la ventana en la pantalla. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla Z y moviendo el mouse.

4. Presione MAYÚS IZQUIERDA + teclas de flecha para modificar el contenido del área enlazada. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla C y moviendo el mouse.

5. Presione CONTROL IZQUIERDO + teclas de flecha para ajustar la medida de la ventana. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla X y moviendo el mouse.

6. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la ampliación.

Durante el proceso de creación, probablemente tenga que ajustar la medida en varias ocasiones hasta lograr la medida, la posición y el contenido del área enlazada deseados.

### 4.7.2 Modificar un área enlazada utilizando el teclado

Para modificar un área enlazada existente:

1. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido de equipos portátiles presione CONTROL IZQUIERDO + F6. Entrará en modo de modificación de la magnificación con el área enlazada que tiene actualmente seleccionada identificada con un borde parpadeante.

2. Si tiene más de un área enlazada, podrá pasar de una a otra presionando CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6 si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos de escritorio. Presione CONTROL IZQUIERDO + F6 si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos portátiles.

3. Utilice las teclas de acceso rápido del Magnificador y del modo de modificación de la magnificación para ajustar la medida, la ubicación o el contenido del área enlazada.

4. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la magnificación.

### 4.7.3 Eliminar un área enlazada utilizando el teclado

Para eliminar un área enlazada existente:

1. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido de equipos portátiles presione CONTROL IZQUIERDO + F6. Entrará en modo de modificación de la magnificación con el área enlazada que tiene actualmente seleccionada identificada con un borde parpadeante.

2. Si tiene varias áreas enlazadas, puede cambiar de una a otra. Para ello, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6 si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos de escritorio. Presione CONTROL IZQUIERDO + F6 si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos portátiles.

3. Presione SUPRIMIR para quitar el área enlazada.

Cuando se elimina un área enlazada, el foco se traslada a la siguiente área enlazada. Si no queda ninguna, se sale automáticamente del modo de modificación de la magnificación. Si todavía queda alguna pero no desea modificarla, presione ESCAPE.

### 4.7.4 Crear un área enlazada utilizando el ratón

Puede crear áreas enlazadas desde el cuadro de diálogo "Create Hooked Areas" (Crear áreas enlazadas). Para abrir este cuadro de diálogo, abra el

menú "Visual" y seleccione el elemento del menú "Advanced Options" (Opciones avanzadas). En la hoja de propiedades de "Hooked areas" (Áreas enlazadas) del cuadro de diálogo "Advanced Options" (Opciones avanzadas), haga clic en el botón "New" (Nueva).

En el cuadro de diálogo "Create Hooked Areas", tendrá que hacer lo siguiente:

1. Proporcionar una descripción exclusiva para el área enlazada.

2. Marcar o desmarcar la casilla de verificación "Track focus" (Seguir foco).

   Esta casilla determina si el contenido del área enlazada está fijo o muestra el foco actual. Si marca esta casilla, el contenido del área enlazada seguirá al foco. Si marca esta casilla de verificación, el botón "Choose screen area to hook" (Elegir área de pantalla para enlazar) se deshabilitará, porque no se ha definido un área de la pantalla.

3. Seleccione el botón "Choose screen area to hook" (Elegir área de pantalla para enlazar) para definir el área de la pantalla que se va a mostrar.

4. Utilice el botón izquierdo del ratón con el ratón en movimiento para crear un área nueva. Presione INTRO o el botón derecho del ratón para aceptar o ESCAPE para cancelar.

5. Marcar o desmarcar la casilla de verificación "Smoothing" (Suavizado).

6. Seleccione el botón "Move the hook window" (Mover la ventana del enlace) para situar el área enlazada y definir el tamaño de ampliación.

   El tamaño de ampliación se puede definir usando las teclas rápidas normales. Utilice el movimiento del ratón o las teclas del cursor para mover el enlace. Presione INTRO o el botón izquierdo del ratón para aceptar o ESCAPE para cancelar.

7. Seleccione el botón "Ok" para confirmar y guardar la nueva área enlazada.

Puede ver una lista de las áreas enlazadas que hay creadas en la pestaña "Hooked Areas" (Áreas enlazadas), en el cuadro de diálogo "Visual Advanced Options" (Opciones avanzadas visuales). También puede ordenar, modificar y eliminar áreas enlazadas existentes en la pestaña "Hooked Areas" (Áreas enlazadas).

### 4.7.5 Mostrar u ocultar áreas enlazadas

Puede mostrar u ocultar un área enlazada utilizando una tecla de acceso rápido de SuperNova. Esta función puede resultar útil cuando no se desea que las áreas enlazadas estén siempre visibles, sino cuando se necesita información de otras partes de la pantalla.

**Teclas de acceso rápido del Magnificador**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Apagar y encender las áreas enlazadas | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 3 | CONTROL IZQUIERDO + F5 |

CAPÍTULO 5

# Mejoras de la pantalla

Si encuentra dificultad para ver la pantalla, seguir el foco o seguir el puntero del mouse, las mejoras visuales disponibles en SuperNova pueden proporcionarle una solución.

## 5.1 Facilitar la visualización de la pantalla



SuperNova contiene opciones para ver la pantalla de forma más cómoda. Una de estas opciones es Combinaciones de colores de SuperNova, que puede cambiar el contraste, el brillo y los colores de la pantalla.

Puede elegir una combinación de colores preestablecida de SuperNova o crear una combinación personalizada. Una combinación de colores se aplica a la pantalla completa y funcionará incluso cuando el ampliador esté desactivado.

Puede elegir una combinación de colores en las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova. También puede activar o desactivar una Combinación de colores con las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova o usando las teclas de acceso rápido.

**Teclas de acceso rápido del ampliador**

| Función | Escritorio: conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Activar o desactivar su combinación de color | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 0 | ALT + MAYÚS + C |

Para crear una combinación personalizada, debe seleccionar "Personalizar" antes de elegir "Configurar..." desde la lista de Combinaciones de colores. Al elegir "Configurar..." se abre el cuadro de diálogo "Configurar Combinación de colores personalizada". El cuadro de diálogo contiene diferentes controles dependiendo de la configuración que elija, como la configuración de brillo, contraste, matiz y cambio de color.

## 5.2 Facilitar la visualización del foco



SuperNova contiene opciones para ver la pantalla de forma más cómoda. Una de estas opciones es Resaltado de SuperNova, que facilita la visualización de los diferentes tipos de focos adjuntando un marcador visual al foco.

Los tipos de foco incluyen:

- Mouse (el puntero controlado por el mouse).
- Cursor (el cursor de tipo rayo que se usa en las áreas de edición).
- Línea (la línea en la que se coloca el cursor de tipo rayo).
- Foco (el foco de los cuadros de diálogo y los menús).

Puede elegir una Combinación de resaltado preestablecida de SuperNova o crear su propia combinación personalizada. Elija una combinación de las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova.

Para crear una combinación personalizada, debe seleccionar "Configuración" de la lista de Combinaciones de resaltado. Cuando elija "Configuración", SuperNova cambia automáticamente a la combinación "Personalizada" antes de abrir el cuadro de diálogo Opciones de resaltado. SuperNova también usa los valores de combinación anteriores para definir los valores predeterminados de la nueva combinación personalizada.

Consejo: si no ve ningún efecto visual al elegir una combinación, asegúrese de que "Resaltado" está activado. Puede activar Resaltado seleccionando la opción de "Resaltado" en el menú "Visual" o seleccionando el botón "Resaltado" de la pestaña "Visual" del panel de control de SuperNova.

## 5.3 Facilitar la visualización del puntero



SuperNova contiene opciones para ver la pantalla de forma más cómoda. Una de estas opciones es Punteros de mouse de SuperNova, que le permite cambiar el tamaño y el color del puntero en la pantalla.

Puede elegir una combinación de Puntero de mouse de SuperNova preestablecida o crear su propia combinación personalizada a través de las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova.

Las combinaciones preestablecidas incluyen:

- Rojo grande
- Blanco grande


- Amarillo grande

La selección de la combinación "Estándar de Windows" cambiará la combinación del puntero de nuevo a la predeterminada de Windows.

CAPÍTULO 6

# Configuración de voz

## 6.1 Apagar o encender la voz




Puede apagar o encender la voz usando las opciones "Speech" (Voz) en el Panel de Control de SuperNova o mediante las teclas rápidas.

Para apagar la voz hasta que vuelva a encenderla:

### Teclas rápidas de Speech

| Función | Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Encender y apagar la voz | CTRL IZD + 0 | CTRL IZD + ALT + 0 |
| Silenciar la voz | CTRL IZD | CTRL |

## 6.2 Cambiar el volumen





Puede cambiar el volumen de la voz usando las opciones "Voz" en el panel de control de SuperNova o usando las teclas de acceso rápido.

**Teclas de acceso rápido de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Subir volumen | CONTROL IZQUIERDO + EXCLAMACIÓN DE APERTURA | CONTROL IZQUIERDO + ALT + EXCLAMACIÓN DE APERTURA |
| Bajar volumen | CONTROL IZQUIERDO + COMILLAS SIMPLES | CONTROL IZQUIERDO + ALT + COMILLAS SIMPLES |

## 6.3 Cambiar la velocidad de lectura




Puede cambiar la velocidad de lectura de la voz usando las opciones "Voz" en el panel de control de SuperNova o usando las teclas de acceso rápido.

**Teclas de acceso rápido de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Aumentar la velocidad de lectura | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + EXCLAMACIÓN DE APERTURA | CONTROL IZQUIERDO + ALT + RE PÁG |
| Reducir la velocidad de lectura | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + COMILLAS SIMPLES | CONTROL IZQUIERDO + ALT + AV PÁG |

## 6.4 Cambiar la voz



Los sintetizadores de voz suelen disponer de varias voces entre las que puede elegir. Cada voz tiene su propia entonación creada con los parámetros de voz disponibles.

Para cambiar la voz:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z.

   Se abrirá el menú "Speech" (Voz).

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Preferencias de voz" y presione INTRO.

   Se abrirá el cuadro de diálogo "Voice Preferences" (Preferencias de voz).

4. Presione CONTROL + TAB hasta abrir la página "Voice and Language Configuration" (Configuración de voz e idioma).

5. Desplácese con TAB hasta la lista "Voice" (Voz) y seleccione una voz con las teclas de flecha.

6. Si desea utilizar una voz diferente para cada contexto de voz, desplácese con TAB hasta la casilla de verificación "Same as Screen Reader" (Igual que el lector de pantalla) y presione la BARRA ESPACIADORA para anular la selección de esta opción. A continuación, desplácese con TAB a cada categoría y utilice las teclas de flecha para seleccionar una voz.

   Nota: un contexto de voz es un atributo especial del texto que se anuncia e indica su procedencia o qué característica de SuperNova está usando.

7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA.

   SuperNova guardará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

Si no encuentra ninguna voz que le resulte agradable, puede probar con otro sintetizador o crear su propia voz con las opciones de la página "User Defined Voices" (Voces definidas por el usuario), en el cuadro de diálogo "Voice Preferences" (Preferencias de voz).

## 6.5 Cambiar el idioma de la voz de lectura



SuperNova puede cambiar automáticamente el idioma del sintetizador para ajustarse a scripts alfabéticos particulares para que la lectura de pantalla sea más fluida. Puede cambiar automáticamente entre varios scripts, incluidos latín, árabe, chino (mandarín), griego, hebreo, hindi (devanagari) y ruso (cirílico).

Cuando SuperNova no puede determinar el lenguaje del script; por ejemplo, cuando se utiliza el mismo alfabeto en diferentes idiomas, puede usar una tecla rápida para seleccionar el idioma del sintetizador que quiere usar para leer el pasaje de texto.

Tenga en cuenta que no todos los sintetizadores admiten esta característica. Para saber más sobre los idiomas de los sintetizadores compatibles y disponibles, póngase en contacto con Dolphin o con el distribuidor local de Dolphin.

### 6.5.1 Habilitar el cambio de idioma automático

1. Presione CTRL IZQ + Barra espaciadora.

   Se abrirá el Panel de Control de SuperNova.

2. Presione ALT + S.

   Se abrirá el menú "Speech" (Voz).

3. Presione Flecha Abajo hasta "Voice Preferences" (Preferencias de voz) y presione INTRO.

   Se abrirá el cuadro de diálogo "Voice Preferences" (Preferencias de voz).

4. Presione CTRL + TAB hasta abrir la página "Voice & Language" (Voz e idioma).

5. Presione TAB hasta la casilla "Enable automatic language switching" (Habilitar el cambio automático de idioma) y presione la barra espaciadora para seleccionar esta opción.

6. Si quiere evitar que la voz cambie cuando se vayan encontrando signos de puntuación y números a lo largo de los pasajes de texto, presione TAB hasta la casilla "Speak numbers & punctuation with previous character's language" (Leer números y signos de puntuación con el idioma anterior) y presione la barra espaciadora para seleccionar esta opción.

7. Presione TAB hasta el botón "Ok" y presione la barra espaciadora.

   SuperNova guardará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

Si está usando una versión no europea de SuperNova y necesita que el texto se lea automáticamente usando un idioma europeo, además de los pasos anteriores, en la página "Voice & Language" (Voz e idioma), desmarque la casilla “Same as screen reader” (Igual que el lector de pantalla) y seleccione el idioma europeo que quiere usar de la lista “Screen language” (Idioma de pantalla).

También puede cambiar la opción "Screen language" (Idioma de pantalla) usando la tecla rápida de idioma arriba o idioma abajo. Esto le permitirá cambiar el idioma del sintetizador sin tener que salir del documento que está leyendo.

**Teclas rápidas de Speech**

| Función | Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Idioma abajo | CTRL IZD + PUNTO | Sin asignación |
| Idioma arriba | CTRL IZD + COMA | Sin asignación |

## 6.6 Cambiar el sintetizador de voz

SuperNova funciona con gran cantidad sintetizadores de voz diferentes. Al ser compatible con semejante variedad de sintetizadores de voz, usted puede seleccionar un sintetizador y una voz que le resulte agradable, clara y cómoda para utilizarla. Para ver cuáles son los sintetizadores de voz disponibles, visite el sitio Web de Dolphin o póngase en contacto con su distribuidor local de Dolphin.

Para cambiar a otro sintetizador de voz:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

   Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z.

   Se abrirá el menú "Speech" (Voz).

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Preferencias de voz" y presione INTRO.

   Se abrirá el cuadro de diálogo "Voice Preferences" (Preferencias de voz).

4. Presione CONTROL + TAB hasta abrir la página "Synthesiser Configuration" (Configuración del sintetizador).

5. Presione TAB hasta el botón "Seleccionar sintetizador" y presione BARRA ESPACIADORA.

   Se abrirá el cuadro de diálogo "Select Synthesiser" (Seleccionar sintetizador).

6. Use las teclas de flecha para seleccionar un sintetizador de voz diferente.

7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA.

   SuperNova cerrará el cuadro de diálogo y hablará con el nuevo sintetizador.

   Si la voz no es de su agrado, puede ir a la página "Voice and Language Configuration" (Configuración de voz e idioma) para seleccionar otra voz. También puede ir a la página "User defined voices" (Voces definidas por el usuario) para personalizar los parámetros de la voz actual.

8. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA.

   SuperNova cerrará el cuadro de diálogo "Voice Preferences" (Preferencias de voz).

CAPÍTULO 7

# Lectura y escritura

## 7.1 Leer carácter

**Tecla de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Leer el carácter en la posición actual del foco | TECL NUM 4 | BLOQ MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA |

Puede obtener más información sobre el carácter actual volviendo a presionar la tecla de acceso rápido.

- x2 se indica la descripción fonética del carácter.
- x3 se indican los atributos del carácter incluyendo el nombre de la fuente, el tamaño y el estilo.
- x4 se indica el valor Unicode del carácter.

## 7.2 Leer palabra

**Tecla de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Leer la palabra en la posición actual del foco | TECL NUM 5 | BLOQ MAYÚS + FLECHA DERECHA |

Puede obtener más información sobre la palabra actual volviendo a presionar la tecla de acceso rápido.

- x2 se deletrea la palabra.
- x3 se deletrea la palabra usando el alfabeto fonético.

## 7.3 Leer línea, leer línea hasta el cursor y leer línea desde el cursor

Puede leer la línea actual, leer hasta la posición del cursor en la línea actual y leer desde la posición del cursor en la línea actual.

**Tecla Voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Leer la línea en la posición actual del foco | TECL NUM 6 | Sin asignación |
| Leer hasta la posición del cursor en la línea actual | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 1 | BLOQ MAYÚS + INICIO |

| | | |
|---|---|---|
| Leer desde la posición del cursor en la línea actual | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 2 | BLOQ MAYÚS + FIN |

Puede obtener más información sobre la línea actual volviendo a presionar la tecla de acceso rápido.

- x2 se lee la línea incluyendo los anuncios de letras mayúsculas y espacios.
- x3 se deletrea la línea.

## 7.4 Leer texto seleccionado

Puede leer el texto que ha seleccionado en el documento con una tecla de acceso rápido.

**Tecla Voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Leer texto seleccionado | TECL NUM 1 | BLOQ MAYÚS + MAYÚS + FLECHA ABAJO |

Puede obtener más información sobre la selección actual volviendo a presionar la tecla de acceso rápido.

- x2 se deletrea el texto seleccionado y se incluyen los anuncios de letras mayúsculas y espacios.

- x3 se deletrea el texto seleccionado usando el alfabeto fonético.

## 7.5 Leer foco

**Tecla Voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Leer el foco actual | TECL NUM 0 | BLOQ MAYÚS + FLECHA ARRIBA |

Puede obtener más información sobre el foco actual volviendo a presionar la tecla de acceso rápido.

- x2 se deletrea el foco y se incluyen los anuncios de letras mayúsculas y espacios.

- x3 se deletrea el foco usando el alfabeto fonético.

## 7.6 Leer control

**Tecla de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Leer control | TECL NUM PUNTO | Sin asignación |

Puede obtener más información sobre el control actual volviendo a presionar la tecla de acceso rápido.

- x2 se lee el control incluyendo los anuncios de letras mayúsculas y espacios.
- x3 se deletrea la palabra usando el alfabeto fonético.

## 7.7 Leer ventana

**Tecla de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Leer VENTANA | TECL NUM 9 | BLOQ MAYÚS + B |

Puede obtener más información sobre la ventana actual volviendo a presionar la tecla de acceso rápido.

- x2 se deletrea el foco y se incluyen los anuncios de letras mayúsculas y espacios.

## 7.8 Leer estado

**Tecla de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Leer información de estado (p. ej. barra de estado) | TECL NUM 2 | BLOQ MAYÚS + AV PÁG |

Puede obtener más información sobre el estado actual volviendo a presionar la tecla de acceso rápido.

- x2 se deletrea el estado y se incluyen los anuncios de letras mayúsculas y espacios.
- x3 se deletrea el estado usando el alfabeto fonético.

Puede disponer de comandos adicionales añadidos a esta tecla de acceso rápido para diferentes aplicaciones. Consulte la ayuda para la aplicación para obtener más información.

## 7.9 Leer tecla de método abreviado

**Tecla de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Describir tecla de acceso rápido | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM PUNTO | CONTROL + BLOQ MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA |

Puede obtener más información sobre la tecla de método abreviado actual volviendo a presionar la tecla de acceso rápido.

- x2 se deletrea la tecla de método abreviado usando el alfabeto fonético.

## 7.10 Leer la fecha y la hora

Puede hacer que se anuncien la hora y fecha actuales con una tecla de acceso rápido de SuperNova. La hora y la fecha se toman del reloj de su equipo.

**Tecla de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Leer fecha y hora | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM BARRA | BLOQ MAYÚS + F12 |

## 7.11 Comprobar dónde se encuentra

Puede obtener información sobre dónde se encuentra presionando la tecla de acceso rápido "Dónde estoy". Al presionar esta tecla de acceso rápido recibirá diferente información en función de su situación en ese momento.

**Ejemplos:**

- En un procesador de texto, la tecla de acceso rápido "¿Dónde estoy?" le indica el título de la ventana, el nombre del documento y la línea actual.

- En un cuadro de diálogo, la tecla de acceso rápido "¿Dónde estoy?" le indica el título de la ventana, el nombre de la hoja de propiedades, el nombre del grupo y el nombre del control actual.

**Tecla de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| ¿Dónde estoy? | TECL NUM 7 | BLOQ MAYÚS+ RE PÁG |

## 7.12 Leer de forma continua

Leer desde aquí es un modo de lectura especial disponible en SuperNova.

Puede usar Leer desde aquí para leer de forma continuada un documento. La lectura continuará hasta el final del documento o hasta que presione una tecla de acceso rápido para detener la lectura. Al presionar una tecla de acceso rápido para que SuperNova detenga la lectura, el cursor se moverá hasta la última palabra leída.

**Leer desde aquí**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Iniciar Leer desde aquí | TECL NUM MÁS | BLOQ MAYÚS + FLECHA ABAJO |
| Detener Leer desde aquí | TECL NUM MÁS<br>o ESCAPE<br>o CONTROL IZQUIERDO | BARRA ESPACIADORA<br>o ESCAPE<br>o CONTROL |

### 7.12.1 Leer desde aquí con el cursor de Dolphin

Leer desde aquí también está disponible cuando utiliza el cursor de Dolphin. Le permite leer de forma continuada la información que de otro modo no podría leer, incluyendo páginas Web, cuadros de diálogo, listas y menús.

También puede encender o apagar el cursor de Dolphin cuando detiene Leer desde aquí. Al encender el cursor de Dolphin, éste se situará en la última palabra que se ha leído. La aplicación no mueve el foco a la nueva posición.

**Leer desde aquí**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Detener Leer desde aquí y encender o apagar el cursor de Dolphin | TECL NUM MENOS | BARRA ESPACIADORA |

### 7.12.2 Lectura mejorada desde aquí

Lectura mejorada desde aquí crea otro entorno de lectura para usted al utilizar el comando Leer desde aquí.

En este entorno de lectura, una ventana ampliada muestra el texto que se está leyendo actualmente a medida que se desplaza el texto, sin saltos de línea, en la parte superior de la pantalla. El resto de la pantalla se mantiene sin ampliar, y permite así ver la presentación visual del documento mientras avanza la lectura continua.

Para activar o desactivar esta opción, puede seleccionar el elemento "Enhance Read From Here" (Lectura mejorada desde aquí) en el menú "Speech" (Voz) del panel de control de SuperNova, o utilizar una tecla de acceso rápido de SuperNova.

**Teclas de acceso rápido de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Lectura mejorada desde aquí | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + 1 | Sin asignación |

**Notas:**

- Esta tecla de acceso rápido no inicia el proceso de lectura continua. Seguirá controlando la lectura continua con las teclas de acceso rápido de Leer desde aquí.

- La Lectura mejorada desde aquí solo funciona al utilizar la ampliación. Si el Magnificador está desactivado, no se iniciará este modo de lectura, porque la ventana ampliada que hay en la parte superior de la pantalla es proporcional al tamaño de ampliación que esté utilizando.

## 7.13 Leer utilizando el mouse

Puede configurar SuperNova para comenzar o detener la lectura continuada con un clic del mouse. También puede definir SuperNova para leer el texto que queda por debajo del puntero del mouse.

### 7.13.1 Hacer clic y leer

Si es la primera vez que utiliza Hacer clic y leer desde aquí, deberá activar esta opción.

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

   Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z.

   Se abrirá el menú "Speech" (Voz).

3. Presione la FLECHA ABAJO hasta "Leer desde aquí" y FLECHA DERECHA para abrir el submenú.

4. Presione la FLECHA ABAJO hasta "Click y Leer documento desde aquí" y presione INTRO para seleccionar este item.

5. Presione ESCAPE para cerrar el Panel de control de SuperNova.

Puede comenzar Leer desde aquí presionando el BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE. Comenzará la lectura a partir de la posición del puntero del mouse. Si vuelve a presionar el botón, se detiene la lectura de SuperNova.

### 7.13.2 Leer el texto por debajo de la posición del puntero del mouse

Para leer el texto por debajo de la posición del puntero del mouse

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".

3. Presione la FLECHA ABAJO hasta "Anuncios generales" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncios generales".

4. Presione TAB hasta la casilla de verificación "Anunciar el texto sobre el que está el mouse" y presione la BARRA ESPACIADORA para seleccionar este item.

5. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

6. Presione ESCAPE para cerrar el Panel de control de SuperNova.

Entonces, SuperNova leerá el texto que hay por debajo de la posición del puntero del mouse.

## 7.14 Cambiar lo que se lee al escribir

Puede definir:

- Que se lea cada carácter que escribe.
- Que se lea cada palabra que escribe.
- Que se lean cada carácter y palabra que escribe.
- Que no se lea nada mientras escribe.

Puede hacer este cambio a través del panel de control de SuperNova.

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".
3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Eco de caracteres" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Eco de caracteres".
4. Seleccione entre las opciones disponibles lo que desea que se lea mientras escribe.
5. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

También puede cambiar el valor de Eco de caracteres usando una tecla de acceso rápido de SuperNova.

**Tecla de acceso rápido de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Ciclo de eco de caracteres | BLOQ MAYÚS + Ñ | BLOQ MAYÚS + 2 |

## 7.15 Anunciar letras mayúsculas

Si desea que se anuncien las letras mayúsculas, puede cambiar la configuración en el panel de control de SuperNova. Tenga en cuenta que la configuración de SuperNova varía según el sintetizador que esté utilizando.

### 7.15.1 Activación el anuncio de mayúsculas

Para activar el anuncio de mayúsculas, seleccione la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) en el cuadro de diálogo "Text Style Announcements" (Anuncios de estilo de texto) o mediante una tecla de acceso rápido de SuperNova.

Para seleccionar la casilla de activación "Capitals" (Mayúsculas):

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Anuncios de estilo de texto" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncios de estilo de texto". Este cuadro de diálogo contiene varias fichas.

4. Si desea que se anuncien las mayúsculas en las áreas de edición, en la ficha "Edit Areas" (Áreas de edición), desplácese con TAB hasta la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) y presione la BARRA ESPACIADORA para seleccionar el elemento.

5. Si desea que se anuncien las mayúsculas en las áreas de petición, como cuadros de diálogo, ventanas de mensajes y hojas de cálculo, presione CONTROL + TAB para abrir la ficha "Prompt Areas" (Áreas de petición), presione TAB para desplazarse hasta la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) y, a continuación, presione la BARRA ESPACIADORA para seleccionar el elemento.

6. Repita los pasos anteriores con el resto de las áreas y los modos donde desea que se anuncien las mayúsculas.

7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

Para utilizar la tecla de acceso rápido de SuperNova:

**Teclas de acceso rápido de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Activación o desactivación de mayúsculas | Sin asignación | Sin asignación |

Tenga en cuenta que esta tecla de acceso rápido cambia el estado de la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) del cuadro de diálogo "Text Style Announcements" (Anuncios de estilo de texto) correspondiente a la posición del foco actual.

Ejemplos:

- Si presiona la tecla de acceso rápido en un área de edición, solo cambiará el estado de la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) de la ficha "Edit Areas" (Áreas de edición) en el cuadro de diálogo "Text Style Announcements" (Anuncios de estilo de texto).

- Si presiona la tecla de acceso rápido en un menú, solo cambiará el estado de la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) de la ficha "Menus" (Menús) en el cuadro de diálogo "Text Style Announcements" (Anuncios de estilo de texto).

### 7.15.2 Activación del anuncio de mayúsculas al leer líneas

De forma predeterminada, si activa el anuncio de mayúsculas en las áreas de edición, SuperNova anunciará las mayúsculas cuando escriba y cuando se desplace por una línea de texto. Para anunciar también las mayúsculas al leer una línea, por ejemplo, al presionar la FLECHA ABAJO y así mover el foco a otra línea, deberá activar también la casilla de verificación "Announce capitals when reading lines" (Anunciar mayúsculas al leer líneas).

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".

3. Presione la FLECHA ABAJO hasta "Anuncios generales" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncios generales".

4. Desplácese con TAB hasta la casilla de verificación "Announce capital letters when reading lines" (Anunciar letras mayúsculas al leer líneas) y presione la BARRA ESPACIADORA para seleccionar el elemento.

5. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

### 7.15.3 Uso de sonidos para indicar mayúsculas

De forma predeterminada, SuperNova describirá las letras mayúsculas con palabras. Todos los sintetizadores son compatibles con el uso de palabras. Sin embargo, con algunos sintetizadores, es posible también indicar las mayúsculas con un sonido.

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".

3. Presione la FLECHA ABAJO hasta "Anuncios generales" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncios generales".

4. Desplácese con TAB hasta la casilla de verificación "Use Beeps for Capital Announcement" (Utilizar bips para anunciar mayúsculas) y presione la BARRA ESPACIADORA para seleccionar el elemento. Tenga en cuenta que este elemento no estará disponible si el sintetizador actual no es compatible con esta opción.

5. Desplácese con TAB hasta la lista "Use sound" (Utilizar sonido) y seleccione, con las teclas de flecha, el sonido que desea usar para indicar las mayúsculas.

6. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

La siguiente tabla describe cómo indica SuperNova las mayúsculas cuando utiliza palabras y cuando utiliza sonidos.

**Anuncios de mayúsculas**

| Descripción | Palabras | Sonidos |
|---|---|---|
| Lectura de una sola letra mayúscula | Mayús. + letra | 1 bip |
| Lectura de una palabra con mayúscula inicial | Mayús. + palabra | 1 bip |
| Lectura de una palabra escrita en mayúsculas | Todas mayús. + palabra | 2 bips |
| Lectura de una palabra escrita con una combinación de letras minúsculas y mayúsculas | Mayús. mezcladas + palabra | 2 bips |

### 7.15.4 Uso de un cambio de tono para indicar mayúsculas al deletrear caracteres

Puede hacer que suba el tono de voz del sintetizador para indicar las letras mayúsculas. Esta opción está disponible cuando se deletrean los caracteres.

Ejemplos en los que se deletrean los caracteres:

- Cuando el eco de caracteres está configurado para anunciar cada uno de los caracteres que escribe.
- Cuando se desplaza por una línea de texto carácter por carácter.
- Cuando elimina un carácter.

Para indicar las mayúsculas con un cambio de tono:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Preferencias de voz" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Preferencias de voz".

4. Desplácese con TAB hasta la casilla de verificación "Increase voice pitch for spelt capitals" (Subir el tono de voz al deletrear mayúsculas) y presione la BARRA ESPACIADORA para seleccionar el elemento. Tenga en cuenta que este elemento no estará disponible si el sintetizador actual no es compatible con esta opción.

5. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

## 7.16 Leer las teclas que presiona

Puede agregar anuncios de tecla a las pulsaciones de las teclas. Puede servirle para utilizar el teclado con mayor seguridad.

Para usar el eco de tecla:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Anuncio de teclado" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncio de teclado".

4. Presione BARRA ESPACIADORA para deseleccionar la casilla de verificación "Eco de tecla automático".

5. Presione TAB hasta el grupo "Eco de tecla seleccionado" y seleccione los grupos de teclas que desee que se lean al presionarlos.

6. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se confirmarán los cambios y se cerrará el cuadro de diálogo.

## 7.17 Cambiar lo que SuperNova le indica sobre cada tipo de control




Puede controlar qué debe indicarle SuperNova automáticamente sobre un botón, una casilla de verificación, un elemento de un menú o cualquier otro tipo de control cambiando su nivel de verbosidad. Cuanto más bajo sea el nivel de verbosidad, menos información le indicará SuperNova automáticamente sobre el control.

Para cambiar el nivel de verbosidad:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

   Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + S.

   Se abrirá el menú "Voz".

3. FLECHA ABAJO hasta "Nivel de verbosidad" y FLECHA DERECHA.

   Se abrirá un submenú.

4. Utilice las teclas de flecha para seleccionar un elemento de un menú y presione INTRO.

   El nivel de verbosidad cambiará y el menú se cerrará.

También puede cambiar el nivel de verbosidad usando una tecla de acceso rápido de SuperNova.

**Tecla de acceso rápido de voz**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Cambio de combinación de verbosidad | BLOQ MAYÚS + IGUAL | BLOQ MAYÚS + V |

## 7.18 Cambiar la forma en que se leen los caracteres repetidos

Puede cambiar la forma en que SuperNova lee los caracteres repetidos que puedan aparecer en una línea. Puede hacer que los caracteres como apóstrofes o signos de suma se lean de forma individual, como valor numérico o se indiquen con un sonido.

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Anuncios generales" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncios generales".

4. Presione TAB hasta el botón "Repeticiones" y presione BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el cuadro de diálogo "Repeticiones".

5. Elija cómo SuperNova debe leer los caracteres repetidos seleccionando una de las opciones disponibles.

6. Presione TAB hasta el botón "Cerrar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se confirmarán los cambios y se cerrará el cuadro de diálogo.

Para que SuperNova use su configuración, debe haber seleccionado la casilla de verificación "Repeticiones" en el cuadro de diálogo "Anuncios de estilo de texto".

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Anuncios de estilo de texto" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncios de estilo de texto".

4. Para cada área donde desea que se use su configuración para las repeticiones, presione TAB hasta la casilla de verificación "Repeticiones" y presione BARRA ESPACIADORA para seleccionar ese elemento.

5. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se confirmarán los cambios y se cerrará el cuadro de diálogo.

CAPÍTULO 8

# Configuración de Braille

## 8.1 Apagar o encender la salida de Braille



Puede apagar o encender la salida de Braille usando las opciones "Braille" en el panel de control de SuperNova o usando las teclas de acceso rápido.

Para apagar o encender la salida de Braille:

Presione CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 0.

## 8.2 Mostrar letras mayúsculas

Algunas versiones de Braille literario indican las letras mayúsculas poniendo delante de la letra o contracción un signo especial denominado "signo de mayúscula" como prefijo. En otras versiones de Braille literario se admite la omisión de este signo por razones de espacio.

Para mostrar u ocultar la visualización del signo de letra mayúscula en Braille literario:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + B. Se abrirá el menú Braille.

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Caracteres" y FLECHA DERECHA para abrir su submenú.

4. Seleccione "Opciones" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Caracteres".

5. En el cuadro de grupo "Literario", seleccione "Mostrar mayúsculas" para que se muestre el signo de mayúscula. Deseleccione esta opción para ocultar el signo de mayúscula.

6. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se confirmarán los cambios y se cerrará el cuadro de diálogo.

Además de la selección de la casilla de verificación "Mostrar mayúsculas", también dispone de la opción "Mayúsculas temblorosas", que puede utilizar tanto en Braille de código informático como en Braille literario. Esta casilla de verificación se encuentra también en el cuadro de diálogo "Caracteres".

Si selecciona esta casilla de verificación, las letras mayúsculas parpadearán. Puede controlar velocidad de la intermitencia a través de la opción "Velocidad de intermitencia" en el cuadro de diálogo "Cursor". La intermitencia de las mayúsculas en el Braille de 6 puntos es especialmente útil porque el Braille de código informático suele usar los puntos 7 u 8 para indicar las letras mayúsculas.

## 8.3 Mostrar posición del cursor

Si lo desea, puede indicar la posición del cursor en el terminal de Braille. Esto puede ser especialmente útil en las áreas de edición.

Para mostrar la posición del cursor en el terminal de Braille:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + B. Se abrirá el menú Braille.

3. Presione FLECHA ABAJO hasta Cursor y FLECHA DERECHA para abrir el submenú correspondiente.

4. Seleccione Visible y presione ENTRAR para seleccionar este elemento.

Para desactivar la indicación de la posición del cursor, repita los pasos anteriores y deseleccione el elemento de menú Visible.

También puede mostrar u ocultar la posición del cursor usando un comando de botón de Braille. Consulte los comandos de su terminal de Braille para más información.

## 8.4 Mostrar caracteres mejorados (negrita, cursiva, etc.)

Puede hacer que se indiquen los caracteres mejorados en su terminal de Braille añadiendo el punto 8 a la celda. Un carácter mejorado es todo aquel que se diferencia de los caracteres normales, como un carácter en negrita, un carácter subrayado o un carácter con un tamaño de fuente diferente o un color de fuente diferente.

Esto puede resultar útil, por ejemplo, para detectar cuál es la tecla de método abreviado para los elementos de un menú o para los controles en los cuadros de diálogo. A la letra subrayada se le agrega el punto 8.

Para encender el modo de visualización mejorada:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + B. Se abrirá el menú "Braille".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Caracteres" y FLECHA DERECHA para abrir su submenú.

4. Seleccione "Mejorado" y presione INTRO para seleccionar este elemento.

Para apagar la indicación de caracteres mejorados, repita los pasos indicados arriba y deseleccione el elemento de menú "Mejorado".

También puede mostrar u ocultar los caracteres mejorados usando un comando de botón de Braille. Consulte los comandos de su terminal de Braille para más información.

Puede definir qué es un carácter mejorado en el cuadro de diálogo "Caracteres". Puede abrir el cuadro de diálogo "Caracteres" seleccionando el elemento "Opciones" en el submenú "Caracteres". Este cuadro de diálogo contiene un grupo llamado "Caracteres mejorados".

## 8.5 Apagar el seguimiento del foco

En el funcionamiento normal, la salida de Braille muestra el foco. SuperNova se refiere a esto como "Seguimiento del foco".

Puede apagar el seguimiento del foco. Como resultado, se dejará el terminal de Braille "bloqueado" en una zona concreta de la pantalla. Por ejemplo, puede apagar el seguimiento y controlar el progreso de una descarga de Internet.

Para apagar el seguimiento:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + B. Se abrirá el menú "Braille".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Presentación" y FLECHA DERECHA para abrir su submenú.

4. Seleccione "Seguimiento" y presione INTRO para deseleccionar este elemento.

Para encender el seguimiento, repita los pasos indicados arriba y seleccione el elemento de menú "Seguimiento".

También puede apagar o encender el seguimiento usando un comando de botón de Braille. Consulte los comandos de su terminal de Braille para más información.

**Notas:**

- Al apagar el seguimiento se activa el modo físico de Braille. Volverá al modo de Braille anterior cuando vuelva a encender el seguimiento.

- Puede seguir desplazándose con el seguimiento apagado.

## 8.6 Mostrar la composición física de la pantalla

Dispone de dos maneras para ubicar la información en su terminal de Braille.

- Modo lógico.
  Éste es el modo que SuperNova usa de forma predeterminada. En este modo, el terminal de Braille muestra la asociación lógica entre cualquier texto incidental y el foco. Es similar a la salida de voz. Debido a la naturaleza del modo lógico, el terminal de Braille no mostrará la posición de los elementos en la pantalla.

- Modo físico.
  Este modo ofrece la posibilidad de determinar la presentación física de los objetos en la pantalla. En el modo físico puede mostrar los caracteres de la línea y los espacios entre ellos (útil para la presentación general) o mostrar una presentación más detallada de la posición de los caracteres en la línea (útil para ver el formato de un documento con detalle).

Para activar el modo físico:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + B. Se abrirá el menú "Braille".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Presentación" y FLECHA DERECHA para abrir su submenú.

4. Seleccione "Modo físico" y presione INTRO para seleccionar este elemento.

Para activar el modo lógico repita los pasos indicados arriba y deseleccione el elemento "Modo físico".

También puede cambiar de un modo a otro usando un comando de botón de Braille. Consulte los comandos de su terminal de Braille para más información.

Puede definir cómo muestra el modo físico la composición de la pantalla en el cuadro de diálogo "Presentación". Puede abrir el cuadro de diálogo "Presentación" seleccionando el elemento "Opciones" en el submenú "Presentación".

## 8.7 Seleccionar Braille de código informático o Braille literario

SuperNova admite dos formas de salida de Braille:

- Braille de código informático.
  El Braille de código informático usa únicamente una celda de Braille por carácter, sea cual sea el carácter. Se usa especialmente en aplicaciones donde todos los caracteres son importantes, deben distinguirse todos ellos y los espacios son secundarios.

- Braille literario.
  El Braille literario aprovecha las combinaciones de letras de un idioma y las contrae para ahorrar espacio. El término "Braille literario" hace

referencia a las tablas de Braille de grado 1 y 2. El Braille literario es especialmente ventajoso a la hora de leer texto normal.

Para cambiar a Braille literario:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + B. Se abrirá el menú Braille.

3. Presione FLECHA ABAJO hasta Caracteres y FLECHA DERECHA para abrir el submenú correspondiente.

4. Seleccione Literario y presione ENTRAR para seleccionar la salida de Braille literario.

Para cambiar a Braille de código informático, repita los pasos anteriores y deseleccione el elemento de menú Literario.

También puede cambiar entre Braille literario y Braille de código informático usando un comando de botón de Braille. Consulte los comandos de su terminal de Braille para más información.

Para seleccionar las tablas de salida de Braille que desea usar (por ejemplo, el idioma de Braille), use las opciones del cuadro de diálogo Preferencias generales de Braille.

## 8.8 Entrada usando el terminal de Braille



Algunos terminales de Braille tienen un grupo de seis u ocho botones dispuestos como un autor de Braille. Puede usarlos para simular la escritura en el teclado del equipo.

Para activar o desactivar la entrada de Braille:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + B. Se abrirá el menú Braille.

3. Presione FLECHA ABAJO hasta Entrada y FLECHA DERECHA para abrir el submenú correspondiente.

4. Seleccione Teclas de Braille y presione ENTRAR. Para activar la entrada de Braille, active el elemento del menú. Para desactivarla, deseleccione este elemento.

La entrada se puede realizar usando Braille de código informático o Braille literario. Si desea usar la entrada de Braille literario, asegúrese también de seleccionar el elemento Entrada literaria en el mismo submenú. Para usar la entrada de Braille de código informático, deseleccione Entrada literaria.

La entrada de Braille de código informático usa 8 puntos y cada uno de los caracteres de Braille que escriba se representará a su vez como un carácter en el documento.

La entrada de Braille literario usa 6 puntos y Braille contraído o sin contraer, en función del idioma de entrada. Tenga en cuenta que los caracteres de Braille que escriba solo aparecerán en el documento cuando presione la tecla Espacio de Braille, o cualquier otra que no consista en una combinación de puntos de Braille.

Para seleccionar las tablas de entrada de Braille que desea usar (por ejemplo, el idioma), use las opciones del cuadro de diálogo Preferencias generales de Braille.

## 8.9 Cambiar la tabla de Braille

SuperNova admite dos tipos de salida de Braille: Braille de código informático y Braille literario. El término "Braille literario" hace referencia a las tablas de Braille de grado 1 y 2.

Para seleccionar las tablas de Braille que desea usar (por ejemplo, el idioma), use las opciones del cuadro de diálogo Preferencias generales de Braille. Aquí puede definir un idioma para la tabla Conversión de Unicode a Braille (con Braille de código informático) y un idioma para la tabla Conversión de Unicode a Braille literario.

> Sugerencia: El elemento Literario del submenú Braille > Caracteres cambia la salida entre Braille de código informático y Braille literario. Deseleccione este elemento del menú para elegir Braille de código informático. Para obtener más información, vaya al tema Seleccionar Braille de código informático o Braille literario.

## 8.10 Cambiar el terminal de Braille

SuperNova funciona con gran cantidad de terminales de Braille diferentes. Para ver cuáles son los terminales de Braille compatibles, visite el sitio Web de Dolphin o póngase en contacto con su distribuidor local de Dolphin.

Para cambiar a otro terminal de Braille:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + B. Se abrirá el menú "Braille".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Preferencias generales" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Preferencias generales".

4. Presione CONTROL + TAB hasta la ficha "Configuración de Braille".

5. Presione TAB hasta el botón "Seleccionar terminal de Braille" y presione INTRO. Se abrirá un cuadro de diálogo que enumerará todos los terminales de Braille que SuperNova haya detectado.

6. Use las teclas de flecha para seleccionar un terminal de Braille diferente.

7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se confirmarán los cambios y se cerrará el cuadro de diálogo. Volverá al cuadro de diálogo "Preferencias generales".

El nuevo terminal de Braille estará entonces operativo.

Si SuperNova no enumera su nuevo terminal de Braille:

- Compruebe que ha conectado correctamente el terminal de Braille al equipo.

- Compruebe que ha seguido correctamente los procedimientos de instalación y configuración del terminal de Braille recomendados por el fabricante del terminal.

- Compruebe si Dolphin SAM detecta el dispositivo. Para comprobar si Dolphin SAM está configurado correctamente, vaya al menú "General" en el panel de control de SuperNova y seleccione el elemento de menú "Opciones avanzadas". En el cuadro de diálogo "Opciones generales avanzadas", abra la hoja de propiedades "Configuración del sistema" y, a continuación, seleccione el botón "Configurar SAM".

Si el problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor del terminal de Braille para recibir ayuda.

CAPÍTULO 9

# Lectura de Braille

## 9.1 Conozca las funciones de los botones de Braille

Puede usar la característica de descripción de teclas de SuperNova para familiarizarse con el terminal de Braille. Las aplicaciones no detectarán ni reaccionarán a la pulsación de ninguna tecla mientras use la descripción de teclas.

Para encender o apagar la "Descripción de teclas":

Presione BLOQ MAYÚS + GUIÓN CORTO.

Para ver o descargar una copia de las teclas de acceso rápido del terminal de Braille predeterminadas más recientes, visite www.yourdolphin.com/braillekeys. http://www.yourdolphin.com/braillekeys

## 9.2 Desplazarse por la pantalla

Mientras usa una aplicación, la salida de Braille mostrará automáticamente el control sobre el que se encuentra en cada momento. Si utiliza el Modo lógico, el Braille mostrará también el texto asociado al control.

Puede usar las características de exploración para mover el terminal de Braille para mostrar otra información o para desplazar el Braille si no cabe el contenido del control actual.

Las teclas más importantes son **Lectura hacia atrás** y **Lectura hacia adelante** . Estas teclas permiten mover el terminal por la línea para mostrar la porción anterior y siguiente del texto.

**Teclas de acceso rápido de exploración de Braille**

| Función | Teclas de acceso rápido | Botones de Braille |
|---|---|---|
| Avanzar | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + PUNTO | Comando AVANZAR |
| Retroceder | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + COMA | Comando ATRÁS |

La distancia que recorrerá el Braille se controla a través de una opción de configuración del panel de control llamada Margen de desplazamiento. Este valor se define en el cuadro de diálogo "Preferencias generales".

Otras teclas de exploración disponibles y que normalmente están asignadas a un botón de Braille son:

- Principio de línea

  Mueve el terminal de Braille para mostrar el contenido del principio de la línea. También mueve el terminal al principio de cualquier texto incidental en el modo lógico.

- Final de línea

  Mueve el terminal de Braille para mostrar el contenido del final de la línea. También mueve el terminal al final de cualquier texto incidental en el modo lógico.

- Ancho a la izquierda

  Mueve el terminal de Braille para mostrar el contenido del ancho de una pantalla completa a la izquierda.

- Ancho a la derecha

Mueve el terminal de Braille para mostrar el contenido del ancho de una pantalla completa a la derecha.

- La mitad del ancho a la izquierda

  Mueve el terminal de Braille para mostrar el contenido de la mitad del ancho a la izquierda.

- La mitad del ancho a la derecha

  Mueve el terminal de Braille para mostrar el contenido de la mitad del ancho a la derecha.

- Celda a la izquierda

  Mueve el terminal para mostrar el contenido de una celda de Braille a la izquierda.

- Celda a la derecha

  Mueve el terminal para mostrar el contenido de una celda de Braille a la derecha.

- Línea anterior

  Mueve el terminal para mostrar el contenido de la línea anterior.

- Línea siguiente

  Mueve el terminal para mostrar el contenido de la línea siguiente.

- Superior

  Mueve el terminal de Braille para mostrar el contenido de la parte superior izquierda de la ventana.

- Inferior

Mueve el terminal de Braille para mostrar el contenido en la parte inferior izquierda de la ventana.

- Ir al foco

  Mueve el terminal de Braille de nuevo a la posición del foco.

La tecla Ir al foco mueve el Braille de nuevo al lugar donde comenzó a desplazarse, es decir, al control actual. Puede resultar especialmente útil cuando edita un documento y desea volver directamente a la posición del cursor. Por supuesto, si comienza a escribir, el Braille saltará a esa posición automáticamente, pero esta tecla le permite volver al foco sin que eso afecte a la aplicación.

**Notas:**

- Si se desplaza hacia arriba o abajo, cambiará temporalmente al Modo físico. El modo lógico se restaura al presionar Ir al foco.

- Cualquier desplazamiento que realice desde el terminal de Braille es independiente de la voz y el cursor de Dolphin.

## 9.3 Cambiar lo que SuperNova le indica sobre cada tipo de control



Puede controlar qué debe indicarle SuperNova automáticamente sobre un botón, una casilla de verificación, un elemento de un menú o cualquier otro tipo de control cambiando su nivel de verbosidad. Cuanto más bajo sea el nivel de verbosidad, menos información le indicará SuperNova automáticamente sobre el control.

Para cambiar el nivel de verbosidad:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + B. Se abrirá el menú "Braille".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Nivel de verbosidad" y FLECHA DERECHA para abrir el submenú.

4. Seleccione un nivel de verbosidad y presione INTRO para confirmar el cambio y cerrar el menú.

También puede cambiar el nivel de verbosidad usando una tecla de acceso rápido de SuperNova.

Para cambiar el nivel de verbosidad:

Presione MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + EXCLAMACIÓN DE APERTURA.

## 9.4 Mover el cursor usando los botones de enrutamiento del cursor

Muchos terminales de Braille tienen botones situados sobre cada celda llamados botones de enrutamiento del cursor. Al presionar uno de estos botones, SuperNova generará un clic sencillo del ratón en la posición correspondiente.

**Ejemplos:**

- Si presiona el botón de enrutamiento en un área de edición, el cursor se moverá inmediatamente a ese punto.

- Si presiona un botón de enrutamiento sobre un botón de pulsación, se activará el botón.

- Si presiona un botón de enrutamiento sobre una casilla de verificación, se cambiará el estado de esa casilla de verificación.

Algunos terminales de Braille tienen una segunda línea de botones de enrutamiento. Esta segunda línea se puede usar para describir el carácter situado en la posición correspondiente.

### 9.4.1 Cambiar las funciones de los botones de enrutamiento del cursor

Puede cambiar las funciones de los botones de enrutamiento del cursor cambiando la configuración en el Panel de control de SuperNova.

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + B. Se abrirá el menú "Braille".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Entrada" y FLECHA DERECHA para abrir su submenú.

4. Seleccione "Botones de enrutamiento" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Botones de enrutamiento".

5. Seleccione la acción que desea que realicen los botones de enrutamiento.

6. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

### 9.4.2 Cambiar la función de los botones de enrutamiento del cursor mientras usa el cursor de Dolphin

Puede cambiar las funciones de los botones de enrutamiento del cursor mientras usa el cursor de Dolphin cambiando la configuración en el panel de control de SuperNova.

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + B. Se abrirá el menú "Braille".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Entrada" y FLECHA DERECHA para abrir su submenú.

4. Seleccione "Opciones del cursor de Dolphin" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Opciones del cursor de Dolphin".

5. Seleccione la acción que desea que realicen los botones de enrutamiento.

6. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se confirmarán los cambios y se cerrará el cuadro de diálogo.

### 9.4.3 Cambiar las funciones de los botones de enrutamiento del cursor sobre las celdas de estado

Puede hacer que la función de los botones de enrutamiento sobre las celdas de estado sea la ejecución de comandos de SuperNova.

De este modo asigna una función útil a estos botones, que de otro modo no tendrían cometido alguno porque, debido a su posición, no pueden ser usados para enrutar el cursor.

Use el cuadro de diálogo "Teclado y teclas de acceso rápido" para agregar un botón de enrutamiento a un comando.

## 9.5 Comprobar atributos de texto

Cada carácter tiene una serie de propiedades (atributos) asociados, como el tamaño, la fuente y el color.

Puede consultar los atributos de un carácter cambiando al modo de atributo.

Dispone de dos modos de atributo diferentes.

- Cambio de atributos.
- Describir celda.

La función Cambio de atributos usa combinaciones de puntos especiales para mostrar los atributos de cada carácter en el terminal de Braille simultáneamente. En cambio, la función Describir celda escribe una descripción completa de sólo un carácter en el terminal de Braille.

**Teclas de acceso rápido del modo de atributos de Braille**

| Función | Teclas de acceso rápido | Botones de Braille |
|---|---|---|
| Alternar los atributos de los caracteres que se muestran en el terminal | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 6 | Comando CAMBIO DE ATRIBUTOS |
| Describir los atributos de un único carácter | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 7 | Comando DESCRIBIR CARÁCTER |

### 9.5.1 Cambio de atributos

La tecla Cambio de atributos alterna los diferentes atributos de los caracteres que se muestran en ese momento en el terminal de Braille. Cada celda indica el atributo del carácter situado en esa posición.

El comando Cambio de atributos tiene asignadas varias acciones.

1. La primera vez que presione la tecla se mostrará el tamaño de cada carácter.

2. Al volver a presionar la tecla se mostrará el estilo de cada carácter.

3. Al presionar la tecla de nuevo se mostrarán los colores de primer plano y de fondo de los caracteres.

4. Al volver a presionar la tecla se mostrará el color de primer plano.

5. Al volver a presionar la tecla se mostrará la fuente de los caracteres.

6. Al presionar una vez más la tecla volverá al modo normal.

Cuando alterna los atributos y presiona una tecla en el teclado del equipo o el comando **Ir al foco** en el terminal de Braille, volverá al modo de visualización de carácter normal.

A continuación se describe la salida de Braille de cada atributo.

Es posible que no sea obvio de forma inmediata el significado concreto de los puntos mostrados para algunos de los atributos que se muestran con la tecla Cambio de atributos. Esta función se ofrece de modo que sea fácil detectar cuándo cambia un atributo. También puede resultarle útil la función Caracteres mejorados.

**Tamaño**

El tamaño de los caracteres se muestra en forma de número de dos dígitos que representa el tamaño en puntos. Los cuatro puntos superiores de la celda de Braille son las decenas y los cuatro puntos inferiores son las unidades. Por ejemplo, un carácter de diez puntos se muestra con los puntos 1678 (A sobre J).

**Estilo**

El estilo de los caracteres se muestra de la siguiente manera:

- Punto 1: cursiva.
- Punto 4: subrayado.
- Punto 2: tachado *y/o* color no normal.
- Punto 5: negrita.
- Punto 3: sombreado claro.
- Punto 6: seleccionado.
- Punto 7: vínculo.
- Punto 8: normal (p. ej. sin cursiva, subrayado, tachado, negrita ni sombreado claro).

**Color**

El primer plano y el fondo se muestran con los cuatro puntos superiores (que representan el primer plano) y los cuatro puntos inferiores (que representan el fondo).

**Color de primer plano**

El modo de atributo de primer plano muestra sólo el color de primer plano del carácter usando los ocho puntos de la celda. El color se representa usando el método rojo/verde/azul (RGB): los puntos 123 muestran la cantidad de rojo, los puntos 456 muestran la cantidad de verde y los puntos 78 muestran la cantidad de azul. El blanco se muestra con los ocho puntos y el negro como una celda vacía.

**Fuente**

Cada celda muestra un símbolo que representa el nombre de la fuente del carácter. Ya que sólo se usa un único carácter para todo el nombre, es posible que el símbolo no tenga relación aparente con el nombre que

representa, por ejemplo, la fuente Arial se representa con los puntos 15678. Para consultar el nombre completo de la fuente, use la función Describir carácter].

### 9.5.2 Describir carácter

La tecla Describir carácter muestra una descripción completa del carácter situado en la posición del cursor. Esto es útil si desea averiguar qué representa una combinación de puntos desconocida.

Por ejemplo, si encuentra un símbolo que no comprende:

1. Use el botón Enrutamiento del cursor para mover el foco hasta el carácter.
2. Presione Describir carácter para describir los atributos del carácter.
3. Use las teclas de exploración para moverse por la descripción si ésta no cabe en su terminal.

La descripción incluye una descripción del propio carácter junto con toda la información de atributo disponible. Se escribe la información completa.

Verá una descripción similar a lo siguiente:

"(Puntos 467) LIBRA, Arial, normal, 14PT, negro, blanco, 00a3"

Esto indica lo siguiente:

- El carácter que se describe. En este ejemplo, los puntos 467.
- La descripción del carácter (el signo de la libra).
- El nombre de la fuente del carácter.
- El estilo.
- El tamaño ("PT" es una abreviatura de "punto").

- El color de primer plano del carácter.
- El color de fondo.
- El valor Unicode del carácter.

## 9.6 Mostrar información en las celdas de estado del terminal de Braille

Muchos terminales de Braille tienen un grupo especial de celdas a la izquierda del área de visualización principal para mostrar información de estado.

SuperNova puede usar estas celdas de estado para mostrar información adicional sobre el carácter situado bajo el cursor, por ejemplo, su tamaño y color.

Puede hacer que se muestre la siguiente información de estado:

- Características en el terminal.
- Posición del cursor en la línea.
- Tipo del foco actual.
- Cualquiera de los atributos del carácter situado bajo el cursor

Puede seleccionar tantas opciones como desee, pero su elección deberá limitarse al número de celdas de estado que tenga su terminal de Braille.

Cada opción toma una celda.

**Notas:**

- Aunque su terminal de Braille no disponga de celdas especiales para el estado, podría simularlas con el controlador SAM. Para comprobarlo, abra el cuadro de diálogo de configuración del

controlador desde el panel de control de SAM. Se puede abrir SAM desde el cuadro de diálogo "Opciones generales avanzadas".

## 9.7 Mostrar la salida de Braille en la pantalla

Puede ver la salida de su terminal de Braille en una ventana fija en la pantalla. El elemento que lo controla es "Mostrar Braille en la pantalla" del menú "Braille".

Para apagar o encender la opción "Mostrar Braille en la pantalla":

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + B. Se abrirá el menú "Braille".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Mostrar Braille en la pantalla" y presione INTRO. Se confirmará el cambio y se cerrará el menú.

También puede mostrar u ocultar la ventana usando una tecla de acceso rápido:

Presione CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 1.

Puede cambiar la posición y la medida de la ventana a través de las opciones del cuadro de diálogo "Opciones avanzadas de Braille".

CAPÍTULO 10

# Cursor de Dolphin

El cursor de Dolphin es un tipo de cursor especial creado por SuperNova. El cursor de Dolphin le permite leer el contenido de la pantalla línea a línea, palabra a palabra o letra a letra usando el teclado. Puede usar el cursor de Dolphin para revisar cualquier parte de la pantalla de su equipo.

## 10.1 Encender el cursor de Dolphin

Puede encender el cursor de Dolphin y colocarlo en el último lugar donde se posicionó o en la posición actual del foco.

**Teclas de acceso rápido del cursor de Dolphin**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Encender el cursor de Dolphin | TECL NUM MENOS | BLOQ MAYÚS + Z |
| Encender el cursor de Dolphin y colocarlo en la posición actual del foco | TECL NUM ASTERISCO | BLOQ MAYÚS + COMILLAS SIMPLES |

## 10.2 Apagar el cursor de Dolphin

Si ha encendido el cursor de Dolphin, para apagarlo deberá utilizar la siguiente tecla de acceso rápido.

**Teclas de acceso rápido del cursor de Dolphin**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Apagar el cursor de Dolphin | TECL NUM MENOS | BLOQ MAYÚS + Z |
| Apagar el cursor de Dolphin y evitar su encendido automático | CONTROL + 4 | Sin asignación |

El cursor de Dolphin también se apaga automáticamente si sucede algo en la pantalla, por ejemplo, si aparece una ventana de mensaje.

## 10.3 Apagar el cursor de Dolphin automático

SuperNova encenderá automáticamente el cursor de Dolphin en algunos lugares de determinadas aplicaciones. Este comportamiento predeterminado ocurrirá generalmente cuando no sea posible leer el texto de la pantalla línea a línea mediante el uso de los comando del teclado disponibles en la aplicación.

Si desea evitar este comportamiento porque no desee utilizar el cursor de Dolphin Cursor, deberá deseleccionar la casilla de verificación "Usar el cursor de Dolphin automáticamente".

Para desactivar el uso automático del cursor de Dolphin:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".

3. Presione la FLECHA ABAJO hasta "Opciones de Excel" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Opciones avanzadas".

4. En las propiedades del "Cursor", presione BARRA ESPACIADORA para deseleccionar la casilla de verificación "Usar el cursor de Dolphin automáticamente".

5. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Se confirmarán los cambios y se cerrará el cuadro de diálogo.

6. Presione ESCAPE para salir del panel de control de SuperNova.

Si desea cambiar esta configuración para que sólo se aplique a la aplicación actual, en primer lugar deberá crear un archivo de configuración de la aplicación. Consulte "Crear una configuración de aplicación" para obtener más información.

## 10.4 Seleccionar texto usando el cursor de Dolphin

Puede seleccionar texto de la pantalla usando el cursor de Dolphin. Esto incluye texto de cuadros de diálogo y ventanas de mensaje, así como texto de páginas Web y documentos.

Para seleccionar texto usando el cursor de Dolphin:

1. Presione MAYÚS + teclas de flecha para hacer la selección o presione CONTROL + A para seleccionar todo el texto de la ventana actual.

2. Presione CONTROL + C para copiar la selección al portapapeles.

3. Vaya al punto en el que desea insertar el texto seleccionado.

4. Presione CONTROL + V para pegar el contenido del portapapeles.

## 10.5 Buscar con el comando Buscar del cursor de Dolphin

Puede utilizar el comando Buscar del cursor de Dolphin para realizar una búsqueda básica de texto en la pantalla, en documentos o en páginas web. En algunas aplicaciones, dispondrá de comandos de búsqueda del cursor de Dolphin más avanzados.

Para realizar una búsqueda básica:

1. Active el cursor de Dolphin.

2. Presione F3. Esta acción lo situará en un cuadro de edición invisible.

3. Escriba la cadena de texto que desee buscar. En el texto que escriba, no se distinguirá entre mayúsculas y minúsculas; estará siempre en modo Insertar, y la disposición del teclado será la de la aplicación actual.

4. Presione INTRO para empezar a buscar en la ventana actual. El cursor de Dolphin se desplazará hasta el primer resultado que encuentre.

5. Para buscar el siguiente resultado, presione F4. Para buscar el resultado anterior, presione F2.

SuperNova recordará la última cadena buscada hasta que salga de SuperNova. De este modo, puede repetir búsquedas sin tener que volver a escribir la cadena. Solo tiene que activar el cursor de Dolphin y presionar F4 o F2 para buscar el resultado siguiente o anterior.

CAPÍTULO 11

# Vista de líneas



La vista de líneas es un modo de lectura de SuperNova. La vista de líneas muestra el contenido de la pantalla en una sola línea que recorre toda la pantalla. Puede controlar el tamaño, los colores, la fuente, y la velocidad y la posición del texto de desplazamiento.

## 11.1 Iniciar la vista de líneas

Puede iniciar la vista de líneas desde las opciones "Visual" del Panel de control SuperNova o utilizando una tecla de acceso rápido. La vista de líneas puede iniciarse en la posición actual del foco o, por el contrario, hacer caso omiso de esto y mostrar la ventana o pantalla actual.

**Teclas de acceso rápido de la vista de líneas**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Iniciar la vista de líneas (restringida a la ventana del documento) | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM PUNTO | Sin asignación |
| Iniciar la vista de líneas (restringida a toda la ventana) | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 9 | Sin asignación |

| | | |
|---|---|---|
| Iniciar la vista de líneas en la posición actual del foco (restringido a la ventana del documento) | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 2 | ALT + MAYÚS + L |
| Iniciar la vista de líneas en la posición actual del foco (restringido a toda la ventana) | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 2 | ALT + MAYÚS + V |

## 11.2 Desplazar el texto en la vista de líneas

Se pueden utilizar varias teclas de acceso rápido para controlar el desplazamiento del contenido en la vista de líneas.

**Teclas de acceso rápido de la vista de líneas**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Ir al foco | TECL NUM 0 | F5 |
| Iniciar y detener | BARRA ESPACIADORA | BARRA ESPACIADORA |
| Ir a la primera línea | INICIO | INICIO |
| Ir a la última línea | FIN | FIN |
| Línea anterior | RE PÁG | RE PÁG |
| Línea siguiente | AV PÁG | AV PÁG |
| Desplazar más rápidamente | FLECHA ARRIBA | FLECHA ARRIBA |
| Desplazar más lentamente | FLECHA ABAJO | FLECHA ABAJO |

| | | |
|---|---|---|
| Saltar hacia adelante | INTRO | INTRO |
| Avanzar | FLECHA DERECHA | FLECHA DERECHA |
| Retroceder | FLECHA IZQUIERDA | FLECHA IZQUIERDA |
| Salir del modo de vista de líneas | ESCAPE | ESCAPE |

Sugerencia: El modo de vista de líneas se restringe a lo que se ve en la pantalla. En algunas aplicaciones es posible cambiar la configuración de la vista de la aplicación para aumentar la cantidad de datos visibles simultáneamente. Por ejemplo, en la Vista preliminar de Microsoft Word se puede configurar la vista de la página para ver hasta un máximo de 6 páginas. En el modo de vista de líneas, se recorrerían las 6 páginas.

## 11.3 Cambiar el color, la fuente y los items mostrados en la vista de líneas.

Puede cambiar los colores, las fuentes, los objetos y el tamaño del texto mostrado en la vista de líneas.

Para ir a las opciones de la vista de líneas:

1. Presione control izquierdo + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + V. Se abrirá el menú "Visual".

3. Presione la FLECHA ABAJO hasta "Opciones de Excel" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Opciones avanzadas visuales".

4. Presione CONTROL + TAB para abrir la ficha "Vista de líneas".

5. Realice los cambios.

6. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

CAPÍTULO 12

# Lector de documentos



El lector de documentos le permite crear su propio entorno de lectura, donde puede ajustar el valor del texto, el fondo y el realce para que pueda leer con comodidad. Puede visualizar texto de documentos, páginas Web o cualquier otro origen que muestre texto en la pantalla.

## 12.1 Iniciar el lector de documentos

Para iniciar el lector de documentos, haga clic en el botón Doc Reader (Lector de documentos), en la página "Visual" del panel de control de SuperNova, o presione una tecla de acceso rápido de SuperNova.

**Teclas de acceso rápido del lector de documentos**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Iniciar el lector de documentos | BLOQUEO MAYÚS + TECL NUM MÁS | ALT + MAYÚS + D |

Se cargará el texto en el lector de documentos. Esto puede tardar unos segundos. En el lector de documentos puede usar las teclas de flecha para mover el realce por el texto o presionar TAB para desplazarse por las opciones de la barra de herramientas del lector de documentos.

## 12.2 Controlar la lectura

Los elementos de la barra de herramientas del lector de documentos controlan el entorno de lectura. Para definir los controles avanzados, como la configuración de color, las fuentes y la velocidad de lectura, vaya al cuadro de diálogo Configuración del lector de documentos.

Tras iniciar el lector de documentos, podrá acceder a las opciones de la barra de herramientas presionando TAB. Si presiona la tecla TAB varias veces, recorrerá las opciones de la barra de herramientas y, finalmente, volverá a la ventana del documento. También puede usar MAYÚS + TAB para recorrer los botones de la barra de herramientas hacia atrás.

**Barra de herramientas del lector de documentos**



Presione este botón para iniciar o detener la lectura del documento. También puede presionar la BARRA ESPACIADORA para iniciar o detener la lectura del documento. Al leer, el lector de documentos resalta la palabra actual y se desplaza automáticamente por la ventana del documento.



Presione este botón para aumentar el tamaño del texto. El cambio de tamaño del texto es independiente de las opciones de fuente personalizadas del cuadro de diálogo Configuración del lector de documentos.



Presione este botón para disminuir el tamaño del texto. El cambio de tamaño del texto es independiente de las opciones de fuente personalizadas del cuadro de diálogo Configuración del lector de documentos.



Presione este botón para abrir el menú Resaltar, donde puede seleccionar la opción de línea, frase o párrafo. El elemento seleccionado determina lo que se va a resaltar como una unidad y el tamaño de los desplazamientos al recorrer el texto en cualquier dirección.



Presione este botón para abrir el menú Modo, donde puede elegir entre Ajuste de texto o Línea simple.

Si no se selecciona ninguna opción, el propio documento determinará los saltos de línea. Esto podría sacar parte del texto de la ventana del explorador.



Presione este botón para abrir el cuadro de diálogo Configuración del lector de documentos. Algunas de las opciones que incluye son: la configuración del color de fondo y de primer plano, la fuente que se usará, la forma de cargar el documento y la velocidad de lectura.

## 12.3 Salir del lector de documentos

Para ello:

Presione ESCAPE.

CAPÍTULO 13

# Perfiles

SuperNova facilita un cierto número de perfiles listos que le permiten personalizar rápidamente la cantidad de feedback sobre la voz generada por SuperNova sin tener que realizar múltiples cambios en los ajustes individuales en el Panel de Control de SuperNova.

Para seleccionar un perfil:

1. Presione CTRL IZQ + Barra espaciadora. Se abrirá el Panel de Control de SuperNova.

2. Presione ALT + F. Se abrirá el menú "File" (Archivo).

3. Presione Flecha Abajo hasta "Profile…" (Perfil) y, a continuación, presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Open" (Abrir).

4. En el cuadro de lista "Profile" (Perfil), seleccione el nombre del perfil que desea utilizar. Se mostrará una descripción de lo que el perfil seleccionado está programado para hacer debajo del cuadro "Description" (Descripción).

5. Una vez seleccionado el perfil deseado, presione TAB hasta el botón "OK" y presione la barra espaciadora. Así confirmará el perfil elegido y cerrará el cuadro de diálogo.

La barra de estado del Panel de Control de SuperNova se actualizará automáticamente para mostrar el nombre del perfil recién seleccionado y se pondrán en gris todas las opciones del Panel de Control de SuperNova que se hayan deshabilitado por su nuevo perfil seleccionado.

También puede hacer clic derecho en el nombre del perfil en la barra de estado para cambiar rápidamente de perfil.

A continuación se presenta una lista de los perfiles disponibles:

Nota: No todos los perfiles que se presentan a continuación están disponibles en todas las ediciones de SuperNova.

**Ampliador**

Ampliación sólo para usuarios con ratón que quieren el rendimiento más rápido. Ampliará y seguirá el puntero del ratón y seguirá el cursor según escribe. Este perfil deshabilita las opciones de Speech (Voz) y Braille.

**Ampliador y voz con ratón**

Ampliación con voz ocasional, diseñado para usuarios de ratón. Este perfil habilita la voz a petición: leerá en voz alta el texto por encima del que pase el ratón e incluye teclas rápidas para leer la línea, la frase o el párrafo en que se encuentre. Este perfil deshabilita la voz automática, el cursor Dolphin, las herramientas de lectura y la salida de Braille desde una pantalla Braille.

**Ampliador y voz con teclado**

Ampliación con algunas voces automáticas para usuarios de ratón y de teclado. Este perfil leerá en voz alta según va escribiendo y leerá los elementos de aviso, como menús, elementos de la lista, etc. Enciende el Cursor Dolphin, por lo que podrá leer una página web desde el teclado. También se incluyen las opciones "Read From Here" (Leer desde aquí) y "Doc Reader" (Lector de documentos) para la lectura con voz en manos

libres. Este perfil deshabilita las descripciones de lectura de la pantalla y la salida de Braille desde una pantalla Braille.

**Ampliador y Lector de pantalla**

Este perfil admite tanto usuarios de ratón como de teclado y ofrece una ampliación con lectura a pantalla completa en voz y/o Braille a través de una pantalla Braille. Este perfil ofrece todas las funciones y la mayor flexibilidad.

**Lector de pantalla**

Lectura de pantalla de voz completa y/o de Braille diseñada para usuarios de teclado invidentes. Este perfil deshabilita todos los efectos de ampliación y visuales y habilita la salida de Braille a través de una pantalla Braille.

**Lector de pantalla con efectos visuales**

Lectura de pantalla de voz completo y/o de Braille para usuarios de teclado. Este perfil deshabilita la ampliación, pero habilita los efectos visuales, incluido el subrayado visual de la zona de enfoque. Se recomienda este perfil para personas con un campo de visión limitado o para compartir la pantalla con una persona vidente.

CAPÍTULO 14

# Guest Mode (Modo invitado) y Emergency Mode (Modo de emergencia)

La edición USB de SuperNova contiene una característica especial llamada Guest Mode (Modo invitado). El Modo invitado permite a su USB operar en entornos en los que no tiene permisos de Administrador en el equipo, como en bibliotecas públicas o en centros de negocios de hoteles.

## Inicio

Para iniciar su edición en USB de SuperNova, ejecute el archivo Go.exe del programa (ubicado en la carpeta raíz de su USB).

Si han instalado previamente los componentes adicionales del USB de SuperNova en el equipo, es posible que su USB se inicie automáticamente cuando lo inserte.

Si inserta el USB en un equipo con una copia de SuperNova ya instalada en la misma versión (o superior) de la de su USB, o en un equipo en el que hayan instalado previamente los componentes adicionales de USB, no tendrá la opción de Modo invitado. En su lugar, su USB se ejecutará en Normal Mode (Modo normal).

Cuando inicie la edición USB de SuperNova en un nuevo equipo o en un equipo sin los componentes adicionales instalados, aparecerá un cuadro de diálogo con dos opciones:

- Continue in Guest Mode (Continuar en Modo invitado)

o

- Install components and restart (Instalar componentes y reiniciar)

Si elige la opción de instalar los componentes, aparecerá un cuadro de diálogo de Control de cuentas de usuario de Windows solicitando permisos de Administrador. Si selecciona "Yes" (Sí), se instalarán los componentes adicionales. Los equipos con Windows 7 se reiniciarán después. En equipos con Windows 8 y Windows 10 sólo se reiniciará SuperNova y se ejecutará después en Modo normal.

## **15.1** Limitaciones del Modo invitado

- La ampliación no funciona tan fluidamente como en Modo normal. El uso de la CPU y la GPU del equipo también puede ser un poco más alto que en Modo normal aunque no esté haciendo nada. También es posible que la ampliación no sea tan fluida si está usando más de un monitor.

- Es poco probable que el flujo de vídeo Connect and View (Conectar y visualizar) se actualice más rápido que a 30 fotogramas por segundo.

- Los punteros del ratón personalizados no funcionarán. Puede intentar usar el Panel de Control de Windows para configurar un puntero del ratón personalizado, pero puede que no funcione si elige uno de los punteros del ratón personalizados de SuperNova (debido a error en Windows).

- No hay soporte de voz y ampliación en la pantalla de inicio de sesión de Windows. En su lugar, puede usar el Narrador de Windows y/o el Ampliador de Windows.

- Los cuadro de diálogo de Control de cuentas de usuario de Windows no se ampliarán ni se leerán en voz alta.

- Es posible que no se pueda acceder a algunas aplicaciones que funcionan con permisos de Administrador o que den otro tipo de problemas, en particular ninguna tecla rápida de SuperNova funcionará y no recibirá ninguna salida de voz o de braille o lo hará de forma limitada. Esto también podría hacer que no funcione la interfaz de usuario en Connect and View Mode (Modo Conectar y visualizar) y en Line View Mode (Modo de vista de líneas). Si se queda atascado en este escenario, presione ALT+TAB para salir de la aplicación.

- El actualizador de Internet seguirá funcionando para mapas y scripts, pero no descargará actualizaciones de producto.

- Las aplicaciones modernas de Windows 8/10 deberían leer en voz alta y en braille igual que en Modo normal. No obstante, el suavizado de la imagen del texto ampliado puede que no funcione.

- Presionando IMPR PANT o ALT+IMPR PANT se capturará la pantalla ampliada o el área de la pantalla ampliada donde estaría la ventana si no estuviera ampliada respectivamente. Para capturar pantallas no ampliadas, desactive la ampliación antes de presionar IMPR PANT.

- Las sesiones de control remoto de TeamViewer capturarán la pantalla ampliada, pero no la pantalla no ampliada.

- No funcionarán los toques de la pantalla táctil de SuperNova.

- Es posible que no funcionen las características de OCR de SuperNova.

Consulte la página web de Dolphin para otras advertencias.

**Emergency Mode (Modo de emergencia)**

Si ejecuta una copia de SuperNova instalada en el disco duro local del equipo, pero faltan algunos componentes, SuperNova se iniciará en

Emergency Mode (Modo de emergencia) y aparecerá un cuadro de diálogo con dos opciones:

- Continue in Emergency Mode (Continuar en Modo de emergencia)

o

- Install components and reboot (Instalar componentes y reiniciar)

Si elige la opción de instalar los componentes y reiniciar, aparecerá un cuadro de diálogo de Control de cuentas de usuario de Windows solicitando permisos de Administrador. Si selecciona "Yes" (Sí), se instalarán los componentes adicionales y se reiniciará el equipo.

El Modo de emergencia es funcionalmente equivalente al Modo invitado. Consulte las limitaciones presentadas anteriormente para más detalles.

CAPÍTULO 15

# Archivos de configuración

## 16.1 Tipos de configuraciones

Las opciones de configuración se pueden agrupar en las siguientes categorías generales:

- La configuración de entrada controla qué entiende SuperNova del entorno en el que se encuentra en ese momento. Estos datos se encuentran en los archivos de mapas y los archivos de secuencias de comandos.

- La configuración de salida es el conjunto de opciones que puede configurar en SuperNova para una aplicación. Estos datos se encuentran en los archivos de configuración de aplicaciones y la configuración de situación.

- La configuración global es el conjunto de opciones que no puede configurar para una aplicación. Aquí se incluyen las teclas de acceso rápido, las opciones del panel de control, la configuración de actualizaciones y la configuración de las ventanas.

Puede crear, editar, importar y exportar tanto la configuración de entrada como la de salida. Puede hacerlo seleccionando los elementos desde el menú "Archivo" en el panel de control de SuperNova.

## 16.2 Crear una configuración de aplicación

Si ajusta regularmente la configuración de salida de SuperNova cuando trabaja en diferentes programas, el uso de un archivo de configuración de aplicación puede ofrecerle una solución automatizada.

Para crear un archivo de configuración de aplicación:

1. Ejecute la aplicación para la que desea crear el archivo de configuración.

2. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

3. Presione ALT + A. Se abrirá el menú "Archivo" con "Nuevo" seleccionado.

4. Presione FLECHA DERECHA hacia el submenú "Nuevo".

5. Seleccione "Configuración de aplicación" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Seleccionar archivo de configuración".

6. Seleccione "Crear un archivo de configuración nuevo".

7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el cuadro de diálogo "Crear archivo de configuración nuevo".

8. Indique un nombre para el nuevo archivo de configuración de aplicación, elija si desea crear un archivo de configuración vacío o copiar un archivo de configuración existente y, a continuación, presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se cerrará el cuadro de diálogo y volverá al panel de control de SuperNova.

A partir de ese momento su archivo de configuración de aplicación estará en uso. Puede comprobar cuál es el archivo de configuración de aplicación que se usa actualmente leyendo la barra de estado en el panel de control de SuperNova.

## 16.3 Crear una configuración de situación

Si ajusta regularmente la configuración de salida de SuperNova cuando aparecen determinados cuadros de diálogo en una aplicación, el uso de

una configuración de situación puede ofrecerle una solución automatizada. Las configuraciones de situación son subconjuntos de los archivos de configuración de aplicación y se almacenan dentro del mismo archivo.

Para crear una configuración de situación:

1. Ejecute la aplicación y vaya a la situación para la que desea crear una configuración de situación.

2. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.

3. Presione ALT + A. Se abrirá el menú "Archivo" con "Nuevo" seleccionado.

4. Presione FLECHA DERECHA hacia el submenú "Nuevo".

5. Seleccione "Configuración de situación" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Nueva configuración de situación".

6. Seleccione "Crear nueva situación".

7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el cuadro de diálogo "Escriba el nombre de la nueva situación".

8. Indique un nombre para la nueva configuración de situación y presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el cuadro de diálogo "Ventana".

9. Si es necesario, ajuste el nombre de la ventana y presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se cerrará el cuadro de diálogo y volverá al panel de control de SuperNova.

A partir de ese momento su configuración de situación estará en uso. Puede comprobar cuál es la configuración de situación que se utiliza actualmente leyendo la barra de estado en el panel de control de SuperNova.

## 16.4 Guardar cambios de configuración

SuperNova guarda automáticamente los cambios realizados en la configuración de SuperNova.

Para detener este comportamiento, deseleccione la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario". Encontrará la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario" en el cuadro de diálogo "Preferencias de inicio", que se abre desde el menú "General" del panel de control de SuperNova.

Una vez deseleccionada la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario", dispondrá de una casilla adicional "Preguntar al usuario". Si selecciona esta casilla de verificación, se abrirá una ventana de mensaje al salir de SuperNova en la que se pregunta si desea continuar sin guardar los cambios realizados.

También puede guardar manualmente los cambios en cualquier momento mediante la selección del elemento de menú "Guardar configuración". Encontrará este elemento en el menú "Archivo" del panel de control de SuperNova.

## 16.5 Cambiar el archivo de mapas

Si utiliza una aplicación que no dispone de ningún archivo de mapas específico, SuperNova utilizará el archivo de mapas "Default Application" (Aplicación predeterminada).

Si observa que SuperNova no funciona bien con la aplicación al utilizar el archivo de mapas "Default Application" (Aplicación predeterminada), le recomendamos que pruebe con otro archivo de mapas. Puede intentarlo con tantos archivos de mapas como desee.

**Sugerencias:**

- Pruebe a utilizar un archivo de mapas para otra versión de la misma aplicación. Puede que encuentre un archivo de mapas para alguna versión antigua de la aplicación que funcione igual de bien con la versión nueva.

- Pruebe a utilizar un archivo de mapas creado para otra aplicación del mismo fabricante. Puede que encuentre un archivo de mapas para otra aplicación del mismo fabricante que funcione bien con la suya; por ejemplo, si utiliza una aplicación de Microsoft, pruebe a utilizar el archivo de mapas de Microsoft Office.

- Pruebe a utilizar el archivo de mapas "MSAA Application" (Aplicación MSAA) si sabe que su aplicación es compatible con MSAA.

Para elegir otro archivo de mapas:

1. Ejecute la aplicación.

2. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

   Se abrirá el panel de control de SuperNova.

3. Presione ALT + A.

   Se abrirá el menú "File" (Archivo) con el elemento del menú "New" (Nuevo) seleccionado.

4. Presione la FLECHA DERECHA para abrir el submenú "New" (Nuevo), presione la FLECHA ABAJO hasta llegar a "Map" (Mapa) y, a continuación, presione INTRO.

   Se abrirá el cuadro de diálogo "Select Map file" (Seleccionar archivo de mapas).

5. Presione la FLECHA ABAJO para seleccionar la opción "Use an existing Map file" (Utilizar un archivo de mapas existente).

6. Desplácese con TAB hasta la lista de mapas y seleccione un archivo de mapas con las teclas de flecha.

7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA.

   Se cerrará el cuadro de diálogo.

8. Presione ESCAPE.

   Se cerrará el panel de control de SuperNova y volverá a la aplicación.

La configuración de detección del nuevo archivo de mapas se aplicará inmediatamente. Si sigue teniendo problemas para acceder a la aplicación, póngase en contacto con Dolphin o con su distribuidor local de Dolphin para recibir asistencia.

CAPÍTULO 16

# Media (Multimedia)

Puede usar Media (Multimedia) para buscar y descargar libros y revistas de bibliotecas en línea y explorar nuevas fuentes, escuchar emisoras de radio y reproducir podcasts populares.

IMPORTANTE: Las opciones disponibles en Media (Multimedia) podrán ser diferentes según el idioma de su Panel de Control de SuperNova.

## 17.1 Media > Scan and Read (Multimedia > Escanear y leer)

Puede usar la opción de Media (Multimedia) "Scan and Read" (Escanear y leer) para convertir material impreso y archivos de imágenes en un formato que pueda leer en el ordenador.

IMPORTANTE: Para que SuperNova detecte y trabaje correctamente con un dispositivo de escáner, éste tiene que ser compatible con WIA. A día de hoy, la mayor parte de los dispositivos de escáner son compatibles con WIA. Consulte la documentación de soporte del fabricante para obtener ayuda.

### 17.1.1 Escanear y leer un archivo

Puede usar la opción de Media (Multimedia) "Scan and Read" (Escanear y leer) para convertir material impreso y archivos de imágenes en un formato que pueda leer en el ordenador. No necesita un escáner o una cámara digital conectada al ordenador para realizar esta tarea.

Para hacerlo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abrir la opción "Media" (Multimedia), seleccionar "Scan and Read" (Escanear y leer) y elegir "From file" (Desde archivo).

2. Seleccionar el archivo que desea convertir. Si está utilizando un teclado, puede hacerlo pulsando la tecla Mayúscula + Tabulador para moverse por la lista de archivos; use las teclas de flecha para seleccionar el archivo y pulse INTRO. Si el archivo está en una carpeta diferente, utilice la tecla Retroceso para subir de nivel y pulse INTRO para abrir carpetas hasta que seleccione el archivo y pulse INTRO.

3. Seleccione los ajustes de conversión. Tenga en cuenta que debe elegir abrir el documento en Microsoft Word si quiere editar el documento convertido.

4. Seleccione el botón "Ok". Una ventana de mensajes mostrará el progreso de la conversión. Cuando se complete la conversión, el libro se abrirá en Microsoft Word o en el Lector de SuperNova.

### 17.1.2 Escanear y leer material impreso

Puede usar la opción de Media (Multimedia) "Scan and Read" (Escanear y leer) para convertir material impreso en un formato que pueda leer su ordenador.

> IMPORTANTE: Para que SuperNova detecte y trabaje correctamente con un dispositivo de escáner, éste tiene que ser compatible con WIA. A día de hoy, la mayor parte de los dispositivos de escáner son compatibles con WIA. Consulte la documentación de soporte del fabricante para obtener ayuda.

Para escanear y leer material impreso del Panel de Control de SuperNova:

1. Asegúrese de que el dispositivo de escáner está correctamente conectado al ordenador.

2. Abra la opción "Media" (Multimedia), seleccione "Scan and Read" (Escanear y leer) y elija "From file" (Desde archivo).

3. Seleccione los ajustes de conversión. Tenga en cuenta que debe elegir abrir el documento en Microsoft Word si quiere editar el documento convertido.

4. Seleccione el botón "Ok". Una ventana de mensajes mostrará el progreso de la conversión. Cuando se complete la conversión, se abrirá una segunda ventana de mensajes preguntándole si quiere dejar de escanear páginas o si desea continuar.

5. Si quiere escanear más páginas, añada la nueva página al escáner y seleccione el botón "Add More Pages" (Añadir más páginas). Repita este proceso hasta que se hayan escaneado todas las páginas y está listo para leer el texto.

6. Cuando haya terminado, seleccione el botón "Stop Loading Pages" (Dejar de cargar páginas). El libro se abrirá en Microsoft Word o en el Lector de SuperNova.

### 17.1.3 Escanear y leer una imagen del portapapeles

Puede usar la opción de Media (Multimedia) "Scan and Read" (Escanear y leer) para convertir una imagen que ha copiado al portapapeles de Windows a un formato que pueda leer. Esta característica funciona mejor con imágenes sencillas.

Para escanear y leer una imagen que ha copiado al portapapeles desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia), seleccione "Scan and Read" (Escanear y leer) y elija "From clipboard" (Del portapapeles). Tenga en cuenta de que esta opción estará deshabilitada si SuperNova no detecta una imagen presente en el portapapeles de Windows.

2. Seleccione los ajustes de conversión. Tenga en cuenta que debe elegir abrir el documento en Microsoft Word si quiere editar el documento convertido.

3. Seleccione el botón "Ok". Una ventana de mensajes mostrará el progreso de la conversión. Cuando se complete la conversión, el libro se abrirá en Microsoft Word o en el Lector de SuperNova.

Consejo: Si considera que las imágenes que ha convertido desde el portapapeles no son satisfactorias, intente guardar la imagen como archivo .JPEG y usar la opción Scan and Read "From file" (Escanear y leer "Desde archivo") para mejorar la calidad de conversión.

### 17.1.4 Configurar los ajustes de "Scan and Read" (Escanear y leer)

El cuadro de diálogo "Scan and Read Settings" (Ajustes de Escanear y leer) le da opciones para elegir otro dispositivo de escáner, otro idioma de escaneado, otro nivel de reconocimiento del color, otro tamaño del papel y otra carpeta de salida.

Puede ir al cuadro de diálogo "Scan and Read Settings" (Ajustes de Escanear y leer) en el Panel de Control de SuperNova abriendo la opción "Media" (Multimedia), seleccionando "Scan and Read" (Escanear y leer) y eligiendo "Scan and Read Settings" (Ajustes de Escanear y leer). Para saber más sobre las opciones disponibles, consulte el cuadro de diálogo "Scan and Read Settings" (Ajustes de Escanear y leer).

## 17.2 Media Books (Libros multimedia)

La opción "Books" (Libros) permite buscar, descargar y abrir libros y revistas de bibliotecas en línea. También puede usar esta opción para abrir archivos en su equipo. Los libros y los archivos que seleccione se abrirán en el Lector de SuperNova.

### 17.2.1 Abrir un archivo en el Lector de SuperNova:

Puede utilizar Media (Multimedia) para abrir archivos en su equipo. Entre los formatos de archivo que pueden abrirse se incluyen archivos de texto,

archivos ePub, libros DAISY, archivos HTML y archivos PDF. Los archivos se abrirán en el Lector de SuperNova.

Para abrir un archivo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia), seleccione "Books" (Libros) y elija "Open file in Reader" (Abrir archivo en lector). Se abrirá el cuadro de diálogo "Open" (Abrir).

2. Seleccione el archivo que desea convertir. Si está utilizando el teclado, presione la tecla Mayúsculas + TAB en la lista de archivos, utilice las teclas de flecha para seleccionar el archivo y presione INTRO. Si el archivo está en una carpeta diferente, utilice la tecla Retroceso para subir de nivel y pulse INTRO para abrir carpetas hasta que seleccione el archivo y pulse INTRO.

3. Seleccione los ajustes de conversión.

4. Cuando haya terminado, seleccione el botón "OK". Una ventana de mensajes mostrará el progreso de la conversión. Cuando se complete la conversión, se abrirá el libro en el Lector de SuperNova.

5. Cuando haya terminado de leer el texto, presione ALT + F4 para cerrar la ventana.

### 17.2.2 Abrir un libro de una biblioteca en línea

Puede utilizar Media (Multimedia) para descargar y abrir libros de bibliotecas en línea. Los archivos se abrirán en el Lector de SuperNova.

Para abrir un archivo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia), seleccione "Books" (Libros) y elija "Online books" (Libros en línea). Se abrirá el cuadro de diálogo Bookshelf (Estantería) con una lista de las bibliotecas disponibles. Tenga en cuenta que algunas bibliotecas pueden solicitar el registro del usuario antes de permitir la descarga de libros. Si desea utilizar los servicios de alguna de estas bibliotecas, en primer lugar póngase en

contacto con ella para registrarse y obtener los detalles de su cuenta de usuario.

2. Seleccione una biblioteca. Según la biblioteca, por lo general se abrirá una lista de categorías con opciones para restringir la lista de los libros que se muestran. Incluso es posible que aparezcan dos listas más de subcategorías.

3. Explore las categorías y los libros disponibles. Como alternativa, si conoce el título del libro que desea leer, introduzca una palabra clave en el buscador y presione INTRO. SuperNova buscará coincidencias en la biblioteca y mostrará una lista con los resultados.

4. Seleccione el libro que desea leer y pulse el botón "Download" (Descargar).

5. Cuando se complete la descarga, realice uno de los procedimientos siguientes:

- Si desea leer el libro, seleccione el botón "Read now" (Leer ahora). Se abrirá el libro en el Lector de SuperNova. Cuando haya terminado de leer el texto, presione ALT + F4 para cerrar la ventana.
- Si desea copiar el libro en su dispositivo portátil, asegúrese de que éste está conectado al equipo y haga clic en el botón "Send to" (Enviar a). Se abrirá un cuadro de diálogo con las unidades en las que puede copiar el libro. Seleccione la unidad y presione INTRO. Cuando se complete el proceso, aparecerá un mensaje de confirmación.
- Si desea eliminar el libro del equipo, seleccione el botón "Delete" (Borrar). Una ventana de mensaje le solicitará que confirme la acción. Elija "Yes" (Sí) para eliminar el libro.

### 17.2.3 Abrir el último libro que estaba leyendo

Puede seguir leyendo el último libro que abrió a través de la opción "Media" (Multimedia), seleccionado "Books" (Libros) y eligiendo "Continue reading..." (Seguir leyendo...). Se abrirá el libro en el Lector de SuperNova. Será llevado a la última parte del libro en la que estuvo.

### 17.2.4 Abrir un periódico de una biblioteca en línea

Puede usar Media (Multimedia) para descargar y abrir periódicos y revistas desde bibliotecas en línea a las que esté suscrito. Los archivos se abrirán en el Lector de SuperNova.

Para abrir un periódico o una revista desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia), seleccione "Books" (Libros) y elija "My Newspapers" (Mis periódicos). El cuadro de diálogo "My Newspapers" (Mis periódicos) abre listas de periódicos y revistas a las que está suscrito. Si la lista está vacía, haga clic en el botón "Add more" (Agregar más) y elija la biblioteca a la que se quiere suscribir. Si no está suscrito a ninguna biblioteca, póngase en contacto con la biblioteca para registrarse y obtener los datos de su cuenta de usuario.

2. Seleccione el periódico y la edición que quiere leer. Se abrirá el periódico en el Lector de SuperNova.

3. Cuando haya terminado de leer el texto, presione ALT + F4 para cerrar la ventana.

### 17.2.5 Abrir, copiar o eliminar un libro existente

Si lo desea, puede abrir, copiar o eliminar los libros que ha descargado de bibliotecas en línea.

Para hacerlo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia), seleccione "Books" (Libros) y elija "My Books" (Mis libros). Se abrirá una lista con los libros disponibles.

2. Seleccione el libro que quiere abrir, copiar o eliminar. Se abrirá un cuadro de diálogo.

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Si desea leer el libro, seleccione el botón "Read now" (Leer ahora). Se abrirá el libro en el Lector de SuperNova. Cuando haya terminado de leer el texto, presione ALT + F4 para cerrar la ventana.
- Si desea copiar el libro en su dispositivo portátil, asegúrese de que éste está conectado al equipo y haga clic en el botón "Send to" (Enviar a). Se abrirá un cuadro de diálogo con las unidades en las que puede copiar el libro. Seleccione la unidad y presione INTRO. Cuando se complete el proceso, aparecerá un mensaje de confirmación.
- Si desea eliminar el libro del equipo, seleccione el botón "Delete" (Borrar). Una ventana de mensaje le solicitará que confirme la acción. Elija "Yes" (Sí) para eliminar el libro.

## 17.3 Media (Multimedia) > News, Radio Stations and Podcasts (Noticias, Emisoras de radio y Podcasts)

Puede usar las opciones de Media (Multimedia) "News" (Noticias), "Radio Stations" (Emisoras de radio) y "Podcasts" para mantenerse informado de las últimas noticias y programas de entretenimiento disponibles en Internet.

IMPORTANTE: Para reproducir algunos contenidos, es necesario tener instalado RealPlayer. Si su equipo no es compatible con este reproductor, SuperNova mostrará un mensaje de advertencia con vínculos a sitios web desde los que puede descargar los archivos necesarios.

### 17.3.1 Leer un artículo

Puede abrir, explorar y leer artículos populares disponibles en Internet a través de Media (Multimedia).

Para hacerlo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia) y seleccione "News" (Noticias). Se abrirá una lista con las fuentes de noticias populares.

2. Seleccione una fuente. Si no encuentra la fuente que desea leer, seleccione el botón "Add" (Añadir) para explorar otras fuentes disponibles que puede añadir a la lista Favourites (Favoritos).

3. Seleccione un titular. Se cerrará el cuadro de diálogo y el artículo se abrirá en el explorador web predeterminado.

### 17.3.2 Escuchar una emisora de radio

Puede escuchar emisoras de radio populares disponibles en Internet utilizando Media (Multimedia).

Para hacerlo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia) y seleccione "Radio". Se abrirá una lista de emisoras de radio populares.

2. Si no encuentra la emisora de radio que desea escuchar, seleccione el botón "Add" (Añadir) para explorar otras emisoras de radio disponibles que puede añadir a la lista Favourites (Favoritos).

3. Seleccione una emisora de radio. Se cerrará el cuadro de diálogo y la emisora de radio comenzará a reproducirse en el reproductor multimedia asociado (por ejemplo, Windows Media Player).

### 17.3.3 Escuchar un podcast

Puede escuchar podcasts populares disponibles en Internet utilizando Media (Multimedia).

Para hacerlo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia) y seleccione "Podcasts". Se abrirá una lista con podcasts populares.

2. Si no encuentra el podcast que desea escuchar, seleccione el botón "Add" (Añadir) para explorar otros podcasts disponibles que puede añadir a la lista Favourites (Favoritos).

3. Seleccione un podcast y después elija un capítulo. Se cerrará el cuadro de diálogo y el podcast comenzará a reproducirse en el reproductor multimedia asociado (por ejemplo, Windows Media Player).

### 17.3.4 Configurar las listas de noticias, emisoras de radio y podcasts favoritos

Puede añadir, eliminar y organizar las listas de noticias, de emisoras de radio y de podcasts en Media (Multimedia).

Para hacerlo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia) y seleccione el servicio web que desea modificar. Se abrirá una lista de los servicios disponibles.

2. Realice una de las siguientes acciones:

- Para agregar un servicio, seleccione el botón "Add" (Añadir). Se abrirá otro cuadro de diálogo, con una lista de los servicios que puede agregar y una lista de los servicios disponibles actualmente. Seleccione el servicio que desea agregar y haga clic en el botón "Add" (Añadir). Repita estos pasos con cada servicio que desee agregar.
- Para eliminar un servicio, selecciónelo y después haga clic en el botón "Remove" (Borrar). Repita estos pasos con cada servicio que desee eliminar.
- Para organizar la lista de servicios, seleccione uno y haga clic en el botón "Up" (Arriba) o "Down" (Abajo). Esta acción colocará el elemento más arriba o más abajo dentro de la lista de servicios. Continúe presionando el botón hasta situar el elemento de la lista donde desee.

3. Cuando haya terminado, seleccione el botón "Close" (Cerrar).

## 17.4 Comandos de teclado del lector de SuperNova

Los libros que se abren desde Estantería se muestran como una página HTML en el lector de SuperNova. Esto permite al usuario leer el libro y desplazarse por él como lo haría en una página web.

Asimismo, SuperNova ofrece los comandos de teclado siguientes:

| Función | Tecla de acceso rápido |
|---|---|
| Desplazarse entre la ventana del documento y la barra de herramientas | F6 |
| Desplazarse entre los botones de la barra de herramientas | TAB y MAYÚS + TAB |
| Reproducir o detener (solo disponible si el libro incluye contenido de audio) | F5 |
| Abrir Contenido | ALT + C |
| Abrir Configuración | ALT + S |
| Acercar | ALT + I |
| Alejar | ALT + O |
| Salir | ALT + E (o ALT + F4) |

CAPÍTULO 17

# Conectar y ver



Conectar y ver de SuperNova le permite conectar una cámara de alta definición (HD) a su equipo y ampliar los elementos, como periódicos, revistas, facturas, etiquetas e incluso objetos, en la pantalla de su equipo.

También puede usar Conectar y ver de SuperNova para conectarse a otros equipos y ver que lo se muestra en su pantalla en la propia pantalla de su equipo. Por ejemplo, puede conectarse a la pizarra interactiva del profesor o al equipo del formador y seguir lo que están presentando en su propia pantalla.

## 18.1 Conectar y ver cámara

Conectar y ver cámara le permite conectar cualquier cámara de alta definición (HD) a su equipo y ampliar el material impreso y los objetos en la pantalla de su equipo.

Puede usar cualquier cámara de alta definición (HD) con SuperNova. Para obtener una lista oficial de las cámaras que se han probado y que Dolphin recomienda, visite el sitio web de Dolphin o póngase en contacto con su distribuidor local de Dolphin.

Antes de que pueda usar Conectar y ver cámara de SuperNova, necesitará adquirir una cámara adecuada, configurar su estación de trabajo y seleccionar la cámara en SuperNova.

### 18.1.1 Adquirir una cámara y un soporte adecuados

Para obtener mejores resultados, necesitará una cámara HD con enfoque automático, que proporcione una resolución de vídeo de 1080p con una corrección automática de baja luminosidad. Se necesitará una conexión de un puerto USB 2.0 al equipo.

Además de la cámara, debería usar un soporte para sostener la cámara en el escritorio. Con el uso de un soporte se asegura de que la cámara está segura y estable sobre los elementos que desea ver.

### 18.1.2 Configurar su estación de trabajo

Para obtener mejores resultados, asegúrese de que coloca la cámara cerca de la pantalla de su equipo para facilitar el ajuste de los elementos que desea ver mientras sigue viendo la pantalla. También debería asegurarse de que la cámara está en una zona segura, limpia y bien iluminada de su escritorio para evitar sombras en los elementos que desea ver.

### 18.1.3 Seleccionar la cámara en SuperNova

Una vez que haya configurado la cámara en su escritorio y la haya conectado al equipo, debe seleccionar la cámara en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver" de SuperNova.

Para hacer esto desde el panel de control de SuperNova:

1. En la opción "Visual", abra el submenú "Conectar y ver" y elija "Configuración". Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver", en el que se muestra la configuración de la "Cámara".

2. Seleccione su cámara desde la lista "Dispositivos" y elija el botón "Aceptar". Si su cámara no aparece, asegúrese de que está conectada y encendida correctamente.

### 18.1.4 Usar su cámara con SuperNova

Puede usar las siguientes opciones para habilitar, configurar y ajustar la imagen de la cámara con SuperNova.

#### Encender el visor

Después de seleccionar el dispositivo en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver", puede ver el resultado activando "Conectar y ver". También puede activar o desactivar "Conectar y ver" con las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova o usando una tecla de acceso rápido.

**Teclas de acceso rápido del ampliador**

| Función | Escritorio: conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Activar o desactivar Conectar y ver | ALT + TECL NUM INTRO | MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + 0 |

Cuando active "Conectar y ver", una parte de la pantalla empieza a mostrar la imagen de la cámara o la pizarra. Esta área se denomina visor. Puede cambiar la posición del visor en la pantalla y usar la barra de herramientas del visor para ajustar el tamaño, el color y el contraste de la imagen para facilitar su visualización.

### Cambiar entre el visor y el escritorio

Para acceder a la barra de herramientas del visor y realizar ajustes en la imagen, es necesario colocar el foco en el área del visor.

Puede cambiar entre el visor y el escritorio presionando BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE. Si tiene una conexión activa a la cámara y a la pizarra, al presionar BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE, puede cambiar entre la cámara, la pizarra y el escritorio.

### Ajustar el tamaño y la posición del visor

De forma predeterminada, el visor aparece en la mitad superior de la pantalla. Puede cambiar la posición y el tamaño del visor a través de la configuración "Conectar y ver" del panel de control de SuperNova. Puede acoplar el visor a la parte superior, inferior, izquierda o derecha de la pantalla y el visor puede configurarse para ocupar el 80 %, el 50 % o el 20 % del área de la pantalla.

También puede configurar el visor en "Pantalla completa". En el modo de Pantalla completa, puede seguir usando BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE para cambiar entre el visor y el escritorio.

### Mostrar y ocultar la barra de herramientas del visor

La barra de herramientas del visor le proporciona controles para modificar la imagen que está viendo. Las opciones disponibles en la barra de herramientas difieren dependiendo de si está conectado a una cámara o a una pizarra.

Puede usar los botones Mostrar y Ocultar para controlar la apariencia de la barra de herramientas del visor. Si oculta la barra de herramientas, estará incrementando la cantidad de información que aparece en el visor.

El estilo de los botones Mostrar y Ocultar difiere dependiendo del lugar donde está acoplado el visor. Por ejemplo, si el visor está acoplado en la parte superior, los botones Mostrar y Ocultar aparecen como flechas que señalan a la izquierda y a la derecha.



Si la ventana del visor está acoplada a la izquierda, los botones Mostrar y Ocultar aparecen como flechas que señalan hacia arriba y hacia abajo.



En todos los casos, la posición del botón Ocultar es siempre el último botón de la barra de herramientas del visor.

**Ampliar la imagen en el visor**



Puede cambiar el tamaño de la imagen en el visor usando los botones de ampliación de la barra de herramientas del visor. Si usa un dispositivo con

pantalla táctil, también puede cambiar la ampliación reduciendo o expandiendo con dos dedos.

También puede usar las siguientes teclas de acceso rápido:

**Teclas de acceso rápido del ampliador**

| Función | Teclas de acceso rápido del escritorio | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Aumentar ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS<br>o<br>BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA | ALT + SIGNO IGUAL<br>o<br>BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA |
| Reducir ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS<br>o<br>BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO | ALT + GUIÓN<br>o<br>BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO |

## Ver otras partes de la imagen

Si ve que la imagen que está buscando es superior a lo que aparece en el visor, puede mover el puntero del mouse o usar la característica Panorámica de SuperNova para desplazar la imagen con el teclado.

Para hacer una panorámica por la pantalla, presione CONTROL DERECHO más una tecla de flecha. Mantenga pulsado el CONTROL DERECHO para continuar con la panorámica. Presione la misma tecla de flecha repetidamente (manteniendo pulsado el CONTROL DERECHO) para aumentar la velocidad de la panorámica. Presione la tecla de flecha contraria para ralentizarla.

Para obtener más información sobre la Panorámica, consulte "Ver otras partes de la pantalla".

## Girar la imagen en el visor



Puede girar la imagen en el visor para presentarla de forma que le sea más fácil leerla. Esto evita la necesidad de girar el texto en la cámara. Cada vez que se presiona este botón, la imagen gira 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.

## Cambiar los colores de la imagen



Si encuentra dificultades a la hora de ver la imagen debido a los colores y el contraste, puede usar el botón Cambiador de color para cambiar a través de varias combinaciones de colores diferentes.

SuperNova guarda la combinación de colores que elija en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver".

### Controlar el enfoque automático



Un sistema de enfoque automático de la cámara está diseñado para ajustar automáticamente las lentes de la cámara a fin de proporcionarle la imagen más nítida posible del objeto. En algunos casos, la cámara puede intentar volver a enfocarse periódicamente en lo que le parece un cambio de objeto, lo que puede ser una distracción. Si ve que el enfoque automático se vuelve a enfocar periódicamente, quizás sea mejor desactivar esta característica.

No todas las cámaras incluyen la característica del enfoque automático. SuperNova solo mostrará el botón Enfoque automático si la cámara admite esta característica.

### Bloquear la imagen



El botón Bloquear imagen le permite congelar la pantalla de la imagen actual. Esto le permite explorar la imagen con más detalle sin la posibilidad del cambio de imagen.

Aunque al igual que la barra de herramientas del visor está disponible al usar una cámara, puede que encuentre esta opción más útil al ver presentaciones ya que le permitirá congelar la pantalla en una diapositiva

concreta en vez de depender del profesor para que detenga la presentación en ese punto. Cuando desbloquee una imagen, el visor actualiza la imagen de la cámara actual o muestra la pantalla del equipo del presentador actual.

**Imagen del visor de captura**



El botón Capturar imagen le permite copiar la imagen del visor al portapapeles de Windows. La imagen que SuperNova captura es la imagen a tamaño completo, independientemente del tamaño de ampliación que esté usando en el visor.

Puede copiar la imagen en un documento o puede convertir la imagen que tiene capturada en texto con las opciones "Escanear y leer" de SuperNova.

### 18.1.5 Configuración de la cámara

Puede encontrar toda la configuración Conectar y ver de la cámara de SuperNova en el panel de control de SuperNova. Puede encontrar estas opciones a través de la barra de botones Visuales o a través del menú Conectar y ver. Para obtener más información consulte el cuadro de diálogo Conectar y ver.

## 18.2 Conectar y ver pizarra

Conectar y ver pizarra usa una computación virtual en red (VNC) para permitirle conectarse a otro equipo y ampliar y hacer un seguimiento de lo que aparece en sus pantallas en la pantalla de su equipo.

VNC es un tipo de software que permite ver otro equipo a través de una conexión de red. Existen varios programas de software VNC gratis y de

bajo costo disponibles. Estos incluyen tight VNC, Ultra VNC y Real VNC. El software VNC debe instalarse y ejecutarse en el equipo del presentador para que SuperNova realice una conexión. El software VNC no necesita instalarse en su equipo.

Para obtener más información de los programas VNC que se han probado y que Dolphin recomienda, visite el sitio web de Dolphin o póngase en contacto con su distribuidor local de Dolphin.

### 18.2.1 Conectarse al equipo del presentador

Puede conectarse al equipo del presentador que está ejecutando el software VNC creando un perfil de pizarra. Un perfil de pizarra requerirá que introduzca información específica, que solo puede estar disponible en su Administrador de red. Esta información incluye el nombre del equipo y cualquier contraseña de seguridad establecida en el software VNC.

Para crear un perfil de pizarra, haga lo siguiente en el panel de control de SuperNova:

1. En la opción "Visual", abra el submenú "Conectar y ver" y seleccione "Configuración". Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver".

2. Si este es un nuevo perfil que desea crear, seleccione la página "Pizarra" y elija el botón "Nuevo". Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de Pizarra".

3. Si este es un perfil que desea editar, abra la página "Pizarra", seleccione el perfil de la lista "Dispositivos" y elija el botón "Configuración". Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de Pizarra".

4. En el cuadro "Perfil" escriba un nombre para este perfil. Proporcione al perfil un nombre significativo, por ejemplo, el nombre de la clase, del profesor o del formador.

5. Complete los campos restantes como le proporcionó su Administrador de red. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo Configuración de Conectar y ver.

6. Seleccione el botón "Aceptar". SuperNova guarda la configuración y regresa al cuadro de diálogo anterior.

7. Seleccione el botón "Aceptar". SuperNova guarda el perfil, lo agrega a la lista Dispositivos y cierra el cuadro de diálogo.

### 18.2.2 Ver el equipo del presentador

Para ver la pantalla del equipo del presentador se necesita que seleccione el perfil en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver" y que active la característica de Conectar y ver.

Cuando esté conectado al equipo del presentador, puede usar las siguientes opciones para habilitar, configurar y ajustar el visor.

#### Encender el visor

Después de seleccionar el dispositivo en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver", puede ver el resultado activando "Conectar y ver". También puede activar o desactivar "Conectar y ver" con las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova o usando una tecla de acceso rápido.

#### Teclas de acceso rápido del ampliador

| Función | Escritorio: conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Activar o desactivar Conectar y ver | ALT + TECL NUM INTRO | MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + 0 |

Cuando active "Conectar y ver", una parte de la pantalla empieza a mostrar la imagen de la cámara o la pizarra. Esta área se denomina visor. Puede cambiar la posición del visor en la pantalla y usar la barra de herramientas del visor para ajustar el tamaño, el color y el contraste de la imagen para facilitar su visualización.

### Cambiar entre el visor y el escritorio

Para acceder a la barra de herramientas del visor y realizar ajustes en la imagen, es necesario colocar el foco en el área del visor.

Puede cambiar entre el visor y el escritorio presionando BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE. Si tiene una conexión activa a la cámara y a la pizarra, al presionar BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE, puede cambiar entre la cámara, la pizarra y el escritorio.

### Mostrar y ocultar la barra de herramientas del visor

La barra de herramientas del visor le proporciona controles para modificar la imagen que está viendo. Las opciones disponibles en la barra de herramientas difieren dependiendo de si está conectado a una cámara o a una pizarra.

Puede usar los botones Mostrar y Ocultar para controlar la apariencia de la barra de herramientas del visor. Si oculta la barra de herramientas, estará incrementando la cantidad de información que aparece en el visor.

El estilo de los botones Mostrar y Ocultar difiere dependiendo del lugar donde está acoplado el visor. Por ejemplo, si el visor está acoplado en la parte superior, los botones Mostrar y Ocultar aparecen como flechas que señalan a la izquierda y a la derecha.



Si la ventana del visor está acoplada a la izquierda, los botones Mostrar y Ocultar aparecen como flechas que señalan hacia arriba y hacia abajo.



En todos los casos, la posición del botón Ocultar es siempre el último botón de la barra de herramientas del visor.

## Ampliar la imagen en el visor



Puede cambiar el tamaño de la imagen en el visor usando los botones de ampliación de la barra de herramientas del visor. Si usa un dispositivo con pantalla táctil, también puede cambiar la ampliación reduciendo o expandiendo con dos dedos.

También puede usar las siguientes teclas de acceso rápido:

### Teclas de acceso rápido del ampliador

| Función | Teclas de acceso rápido del escritorio | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Aumentar ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS<br>o<br>BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA | ALT + SIGNO IGUAL<br>o<br>BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA |
| Reducir ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS<br>o<br>BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO | ALT + GUIÓN<br>o<br>BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO |

### Ver otras partes de la imagen

Si ve que la imagen que está buscando es superior a lo que aparece en el visor, puede mover el puntero del mouse o usar la característica Panorámica de SuperNova para desplazar la imagen con el teclado.

Para hacer una panorámica por la pantalla, presione CONTROL DERECHO más una tecla de flecha. Mantenga pulsado el CONTROL DERECHO para continuar con la panorámica. Presione la misma tecla de flecha repetidamente (manteniendo pulsado el CONTROL DERECHO) para aumentar la velocidad de la panorámica. Presione la tecla de flecha contraria para ralentizarla.

Para obtener más información sobre la Panorámica, consulte "Ver otras partes de la pantalla".

### Cambiar los colores de la imagen



Si encuentra dificultades a la hora de ver la imagen debido a los colores y el contraste, puede usar el botón Cambiador de color para cambiar a través de varias combinaciones de colores diferentes.

SuperNova guarda la combinación de colores que elija en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver".

### Hacer un seguimiento del movimiento del presentador



Puede controlar el seguimiento del movimiento del presentador usando el botón Seguir al presentador. Cuando activa esta característica, la imagen del visor se desplazará automáticamente para seguir el movimiento del puntero del mouse del presentador por la pantalla. El seguimiento del puntero del mouse del presentador se detendrá temporalmente si empieza a mover su puntero del mouse y el seguimiento se reanuda de nuevo cuando deje de moverlo.

Puede evitar que el visor siga el puntero del mouse del presentador desactivando esta característica.

### Bloquear la imagen



El botón Bloquear imagen le permite congelar la pantalla de la imagen actual. Esto le permite explorar la imagen con más detalle sin la posibilidad del cambio de imagen.

Aunque al igual que la barra de herramientas del visor está disponible al usar una cámara, puede que encuentre esta opción más útil al ver presentaciones ya que le permitirá congelar la pantalla en una diapositiva concreta en vez de depender del profesor para que detenga la presentación en ese punto. Cuando desbloquee una imagen, el visor actualiza la imagen de la cámara actual o muestra la pantalla del equipo del presentador actual.

### Imagen del visor de captura



El botón Capturar imagen le permite copiar la imagen del visor al portapapeles de Windows. La imagen que SuperNova captura es la imagen a tamaño completo, independientemente del tamaño de ampliación que esté usando en el visor.

Puede copiar la imagen en un documento o puede convertir la imagen que tiene capturada en texto con las opciones "Escanear y leer" de SuperNova.

## 18.2.3 Configuración de pizarra

Puede encontrar toda la configuración Conectar y ver de la pizarra de SuperNova en el panel de control de SuperNova. Puede encontrar estas opciones a través de la barra de botones Visuales o a través del menú Conectar y ver. Para obtener más información consulte el cuadro de diálogo Configuración de Conectar y ver.

CAPÍTULO 18

# Pantalla táctil

## 19.1 Terminología de la pantalla táctil

La tabla siguiente ofrece una descripción de los gestos de pantalla táctil y su significado.

| Gesto | Cómo hacerlo |
|---|---|
| Pulsación | Pulsar la pantalla para realizar una acción (por ejemplo, pulsar un botón para activarlo). Algunos gestos precisan pulsar la pantalla con 1, 2, 3 o más dedos varias veces. |
| Presionar y mantener | Presionar la pantalla con un dedo sin dejar de ejercer la presión. |
| Pasar el dedo | Pasar el dedo por la pantalla. |
| Deslizar | Movimiento más largo y lento por la pantalla con un dedo, generalmente en sentido horizontal o vertical desde el borde de la pantalla. |

| | |
|---|---|
| Reducir | Presionar la pantalla con dos dedos y juntarlos, reduciendo el espacio entre ellos. |
| Expandir | Presionar la pantalla con dos dedos y separarlos, expandiendo el espacio entre ellos. |

## 19.2 Gestos de pantalla táctil

La tabla siguiente ofrece una lista de los gestos de pantalla táctil con los que puede controlar SuperNova.

| Función | Gesto |
|---|---|
| Activar el Magnificador | Pulsación doble con 3 dedos |
| Aumentar el Magnificador | Expandir con 2 dedos |
| Reducir el Magnificador | Reducir con 2 dedos |
| Panorámica | Deslizar 1 dedo |
| Mostrar u ocultar la barra táctil de SuperNova | Pulsación sencilla con 3 dedos |
| Anunciar texto debajo de la posición del dedo | Presionar y mantener con 1 dedo |

### Más gestos

Además de los gestos de pantalla táctil de SuperNova, estos otros le ayudarán a interactuar con Windows.

| Función | Gesto |
|---|---|
| Abrir los accesos (a Buscar, Recurso compartido, Inicio, Dispositivos y Configuración). | Deslizar 1 dedo desde el borde derecho. |
| Cambiar entre aplicaciones. | Deslizar 1 dedo desde el borde izquierdo. |
| Abrir el menú de aplicación. El menú de aplicación muestra comandos como Guardar, Editar y Eliminar. | Deslizar 1 dedo desde el borde inferior. |
| Cerrar la aplicación abierta. | Deslizar 1 dedo desde el borde superior y continuar el movimiento para arrastrar la aplicación hacia la parte inferior de la pantalla. |
| Abrir el menú contextual (equivalente a hacer clic con el botón secundario en un elemento seleccionado). | Pulsación doble con 1 dedo, mantener y soltar. |
| Arrastrar y colocar objetos en la pantalla (por ejemplo, al reorganizar la pantalla Inicio o el escritorio). | Pulsación doble con 1 dedo, mantener y deslizar para mover el objeto. Levantar el dedo para soltar. |

## 19.3 Barra táctil de SuperNova

La barra táctil de SuperNova es una barra táctil de herramientas que aparece en la parte inferior de la pantalla al realizar una pulsación sencilla con 3 dedos. La barra táctil ofrece acceso a las acciones más frecuentes

de SuperNova, como activar o desactivar el Magnificador, cambiar la medida de este y activar o desactivar el esquema de color de SuperNova.



## 19.4 Escribir en una pantalla táctil

SuperNova muestra automáticamente un teclado táctil si es necesario escribir y no se ha conectado ningún teclado al dispositivo. El teclado en pantalla aparece en la parte inferior de esta e incluye teclas de gran tamaño y alto contraste.

Siempre que lo desee puede hacer que aparezca este teclado. Para ello, pulse el botón Teclado de la barra táctil de SuperNova o del área de notificación de Windows. Para ocultar el teclado en pantalla, pulse el botón X de gran tamaño que aparece en su esquina inferior derecha.

También puede ajustar el aspecto del teclado en pantalla desde el cuadro de diálogo Configuración de pantalla táctil.

## 19.5 Ajustar la sensibilidad táctil

Si lo desea, puede ajustar la sensibilidad de SuperNova a las pulsaciones y los deslizamientos que se realizan en la pantalla táctil.

Por ejemplo, si detecta que SuperNova interpreta un gesto de doble pulsación como dos gestos de pulsación sencilla, deberá aumentar el tiempo de espera de pulsación doble. Del mismo modo, si detecta que al intentar arrastrar y colocar un icono del escritorio, este no se selecciona, deberá aumentar el tiempo de espera de pulsación doble o de paso a través.

Puede cambiar la configuración de la pantalla táctil de SuperNova en el cuadro de diálogo Pantalla táctil.

CAPÍTULO 19

# Conflictos de teclas de acceso rápido

En ocasiones, puede ocurrir que las teclas de acceso rápido de SuperNova entren en conflicto con las de otra aplicación. Puede resolver este problema de varias formas diferentes.

## 20.1 Indicar a SuperNova que debe ignorar la siguiente pulsación de tecla

Puede resolver un conflicto de teclas de acceso rápido entre SuperNova y su aplicación indicando a SuperNova que debe ignorar la siguiente pulsación de tecla. Después de soltar las teclas, SuperNova volverá a activar automáticamente sus teclas de acceso rápido.

**Teclas de acceso rápido de acción**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Pasar la siguiente pulsación de tecla a la aplicación | CONTROL IZQUIERDO + 7 | BLOQ MAYÚS + 3 |

## 20.2 Desactivación de las teclas de acceso rápido de SuperNova

Puede resolver un conflicto de teclas de acceso rápido entre SuperNova y su aplicación desactivando las teclas de acceso rápido de SuperNova. De

este modo se deshabilitan todas las teclas de acceso rápido excepto la que se emplea para volver a activar las teclas de acceso rápido de SuperNova.

**Teclas de acceso rápido de acción**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Activar o desactivar las teclas de acceso rápido | CONTROL IZQUIERDO + 8 | MAYÚS + BLOQ MAYÚS + 3 |

## 20.3 Reasignar una tecla de acceso rápido de SuperNova

Puede agregar, eliminar o reasignar cualquier tecla de acceso rápido de SuperNova. Puede hacerlo para resolver conflictos entre las teclas de acceso rápido de SuperNova y la aplicación, o para cambiar el comando de una tecla de acceso rápido por una combinación de teclas más fácil de usar.

Para hacerlo:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

   Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + G.

   Se abrirá el menú General.

3. Presione FLECHA ABAJO hasta Teclado y teclas de acceso rápido y presione ENTRAR.

   Se abrirá un submenú.

4. Presione FLECHA ABAJO hasta Teclas de acceso rápido y presione ENTRAR.

   Se abrirá el cuadro de diálogo Teclas de acceso rápido.

5. Presione TAB para desplazarse y, en las listas Conjunto de comandos de teclas de acceso rápido y Comando, seleccione la tecla de acceso rápido asignada que desea cambiar.

6. Use los botones Agregar tecla, Sustituir tecla o Quitar tecla para cambiar la tecla de acceso rápido.

7. Presione TAB hasta el botón Aceptar y, a continuación, presione la BARRA ESPACIADORA.

   SuperNova confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

Sugerencia: Si le resulta difícil encontrar una tecla de acceso rápido entre las categorías y los comandos disponibles, use la descripción de teclas de SuperNova.

CAPÍTULO 20

# Teclas de acceso rápido

## 21.1 Acciones

| Función | Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Autopreparación de los objetos gráficos | CTRL IZQ + Comilla derecha | CTRL + BLOQ. MAYÚS + G |
| Menú emergente del Panel de Control | BLOQ MAYÚS + Barra espaciadora | BLOQ MAYÚS + Barra espaciadora |
| Lector de documentos | BLOQ MAYÚS + TECL NUM MÁS | MAYÚS + ALT + D |
| Salir de la autopreparación de los objetos gráficos | ESCAPE | ESCAPE |
| Congelar la pantalla | PAUSA | Sin asignación |
| Ayuda de SuperNova | MAYÚS + F1 o CTRL DCHA + MAYÚS DCHA + BARRA DIAGONAL | MAYÚS + F1 |
| Activar o desactivar teclas rápidas | CTRL IZQ + 8 | MAYÚS + BLOQ MAYÚS + 3 |

| | | |
|---|---|---|
| Abrir Panel de Control | CTRL IZQ + Barra espaciadora | CTRL IZQ + Barra espaciadora |
| Pasar la siguiente tecla a la aplicación | CTRL IZQ + 7 | BLOQ MAYÚS + 3 |
| Salir | BLOQ MAYÚS + F4 | BLOQ MAYÚS + F4 |
| Conmutación del modo de fila/columna | CTRL IZQ + 9 | Sin asignación |
| Actualización de pantalla | CTRL IZQ + dos puntos | BLOQ MAYÚS + ESCAPE |
| Mostrar el cuadro de diálogo de selección de idioma TTS | Sin asignación | CTRL + BLOQ. MAYÚS + L |
| Mostrar el cuadro de diálogo de selección de TTS | Sin asignación | CTRL + BLOQ. MAYÚS + S |
| OCR de su escáner, cámara o abrir archivo PDF | BLOQ MAYÚS + O | BLOQ MAYÚS + O |
| OCR del portapapeles de Windows | CTRL IZQ + BLOQ. MAYÚS + O | CTRL IZQ + BLOQ. MAYÚS + O |
| Restaurar el perfil de usuario predeterminado | CTRL IZQ + BLOQ. MAYÚS + P | CTRL IZQ + BLOQ. MAYÚS + P |

**Comandos sin asignar**

A continuación se presenta una lista de los comandos sin asignar de esta categoría. A estos comandos se les puede asignar manualmente una combinación de teclas.

- Ayuda de la aplicación
- Captura de pantalla
- Cuadro de diálogo "Show Speech Verbosity" (Mostrar verbosidad de voz)

- Iniciar editor de secuencias de comandos
- Preparar ventanas
- Preparar ventanas con retraso
- Ayuda sobre los principios básicos de Windows

## 21.2 Voz

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Activar y desactivar la característica contra la voz entrecortada | CONTROL IZQUIERDO + 6 | Sin asignación |
| Activación o desactivación de mayúsculas | BLOQ MAYÚS + SIN ASIGNACIÓN | Sin asignación |
| Ciclo de eco de caracteres | BLOQ MAYÚS + Ñ | BLOQ MAYÚS + 2 |
| Modo de descripción de teclado | BLOQ MAYÚS + GUIÓN CORTO | BLOQ MAYÚS + 1 |
| Un idioma más abajo | CONTROL IZQUIERDO + PUNTO | Sin asignación |
| Un idioma más arriba | CONTROL IZQUIERDO + COMA | Sin asignación |
| Marcadores de monitor | CONTROL IZQUIERDO + 5 | Sin asignación |

| | | |
|---|---|---|
| Silenciar | CONTROL IZQUIERDO | CONTROL IZQUIERDO |
| Sintetizador siguiente | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + SIGNO MÁS | Sin asignación |
| Sintetizador anterior | Sin asignación | Sin asignación |
| Disminución de velocidad | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + COMILLAS SIMPLES | CONTROL IZQUIERDO + ALT + AV PÁG |
| Aumento de la velocidad | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + EXCLAMACIÓN DE APERTURA | CONTROL IZQUIERDO + ALT + RE PÁG |
| Cambio de combinación de verbosidad | BLOQ MAYÚS + EXCLAMACIÓN DE APERTURA | BLOQ MAYÚS + V |
| Activación/desactivación de voz | CONTROL IZQUIERDO + 0 | CONTROL IZQUIERDO + ALT + 0 |
| Bajar volumen | CONTROL IZQUIERDO + COMILLAS SIMPLES | CONTROL IZQUIERDO + ALT + COMILLAS SIMPLES |

| | | |
|---|---|---|
| Subir volumen | CONTROL IZQUIERDO + EXCLAMACIÓN DE APERTURA | CONTROL IZQUIERDO + ALT + EXCLAMACIÓN DE APERTURA |

## 21.3 Teclas de voz

| Función | Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Información adicional del foco | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 0 | CONTROL + BLOQ MAYÚS + FLECHA ARRIBA |
| Carácter | TECL NUM 4 | BLOQ MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA |
| Control | TECL NUM PUNTO | Sin asignación |
| Descripción de la posición del foco | TECL NUM 8 | Sin asignación |
| Descripción de la tecla de acceso rápido | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM PUNTO | CONTROL + BLOQ MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA |
| Foco | TECL NUM 0 | BLOQ MAYÚS + FLECHA ARRIBA |
| Desde el cursor | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 2 | BLOQ MAYÚS + FIN |

| | | |
|---|---|---|
| Encabezados | TECL NUM 3 | MAYÚS + BLOQ MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA |
| Etiqueta superior | BLOQ MAYÚS + TECL NUM 8 | Sin asignación |
| Etiqueta a la izquierda | BLOQ MAYÚS + TECL NUM 7 | Sin asignación |
| Línea | TECL NUM 6 | Sin asignación |
| Párrafo | TECL NUM 5 | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + P |
| Párrafo, desplazarse al siguiente | BLOQ MAYÚS + SIGNO MÁS | Sin asignación |
| Párrafo, desplazarse al anterior | BLOQ MAYÚS + ACENTO GRAVE | Sin asignación |
| Repetir lo último que se ha leído en voz alta | BLOQ MAYÚS + TECL NUM 9 | BLOQ MAYÚS + º |
| Selección | TECL NUM 1 | MAYÚS + BLOQ MAYÚS + FLECHA ABAJO |
| Frase | BLOQ MAYÚS + TECL NUM 4 | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + S |
| Frase, desplazarse a la siguiente | BLOQ MAYÚS + PUNTO | Sin asignación |
| Frase, desplazarse a la anterior | BLOQ MAYÚS + COMA | Sin asignación |

| | | |
|---|---|---|
| Estado | TECL NUM 2 | BLOQ MAYÚS + AV PÁG |
| Columna de tabla | BLOQ MAYÚS + TECL NUM 6 | MAYÚS + BLOQ MAYÚS + FLECHA DERECHA |
| Columna de tabla desde celda | BLOQ MAYÚS + TECL PUNTO | MAYÚS + BLOQ MAYÚS + AV PÁG |
| Columna de tabla a celda | BLOQ MAYÚS + TECL NUM 3 | MAYÚS + BLOQ MAYÚS + RE PÁG |
| Fila de tabla | BLOQ MAYÚS + TECL NUM 0 | MAYÚS + BLOQ MAYÚS + FLECHA ARRIBA |
| Fila de tabla desde celda | BLOQ MAYÚS + TECL NUM 2 | MAYÚS + BLOQ MAYÚS + FIN |
| Fila de tabla a celda | BLOQ MAYÚS + TECL NUM 1 | MAYÚS + BLOQ MAYÚS + INICIO |
| Al cursor | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 1 | BLOQ MAYÚS + INICIO |
| ¿Dónde estoy? | TECL NUM 7 | BLOQ MAYÚS + RE PÁG |
| Ventana | TECL NUM 9 | BLOQ MAYÚS + B |
| Palabra | TECL NUM 5 | BLOQ MAYÚS + FLECHA DERECHA |

**Comandos sin asignar**

A continuación se presenta una lista de los comandos sin asignar de esta categoría del conjunto de teclas de acceso rápido. A estos comandos se les puede asignar manualmente una combinación de teclas.

- Etiqueta debajo
- Etiqueta a la derecha
- Palabra, desplazarse a la siguiente
- Palabra, desplazarse a la anterior

## 21.4 Leer desde aquí

| Función | **Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado** | **Portátil: Conjunto universal** |
|---|---|---|
| Hacer clic y leer desde aquí | BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE | BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE |
| Lectura mejorada desde aquí | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + 1 | Sin asignación |
| Leer desde aquí | TECL NUM MÁS | BLOQ MAYÚS + FLECHA ABAJO |
| Detener la lectura | TECL NUM MÁS<br>o ESCAPE<br>o CONTROL IZQUIERDO<br>o CONTROL DERECHO | ESCAPE<br>o CONTROL IZQUIERDO<br>o CONTROL DERECHO |

| | | |
|---|---|---|
| Detener la lectura y cambiar el foco | TECL NUM MENOS o BARRA ESPACIADORA | BARRA ESPACIADORA |

## 21.5 Cursor de Dolphin (General)

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Activar abajo | COMA | Sin asignación |
| Activar presión | BARRA ESPACIADORA | BARRA ESPACIADORA |
| Activar arriba | PUNTO | Sin asignación |
| Activación/desactivación de cursor de Dolphin automático | CONTROL IZQUIERDO + 4 | Sin asignación |
| Activación/desactivación de cursor de Dolphin restringido al área | CONTROL IZQUIERDO + 2 | Sin asignación |
| Buscar con cursor de Dolphin | F3 | MAYÚS + BLOQ MAYÚS + F |
| Buscar siguiente con cursor de Dolphin | F4 | BLOQ MAYÚS + F3 |
| Buscar anterior con cursor de Dolphin | F2 | MAYÚS + BLOQ MAYÚS + F3 |
| Activar o desactivar el modo de formularios | BLOQ MAYÚS + INTRO | BLOQ MAYÚS + INTRO |

| | | |
|---|---|---|
| Interactuar con el control | INTRO | INTRO |
| Bloqueo de modo | CONTROL IZQUIERDO + 1 | Sin asignación |
| Enseñar los objetos gráficos | BLOQ MAYÚS + G | BLOQ MAYÚS + G |
| Apagar el cursor de Dolphin | TECL NUM MENOS | BLOQ MAYÚS + Z |
| Encender el cursor de Dolphin | TECL NUM MENOS | BLOQ MAYÚS + Z |
| Bloqueo de ventana | CONTROL IZQUIERDO + 3 | Sin asignación |

## 21.6 Cursor de Dolphin (movimiento)

| Función | Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Parte inferior de la ventana / del área | CONTROL IZQUIERDO + FIN | CONTROL + FIN |
| Seleccionar cursor de Dolphin restringido al área | TECL NUM BARRA | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + Z |
| Cursor de Dolphin, avanzar página | BLOQ MAYÚS + AV PÁG | CONTROL IZQUIERDO + AV PÁG |
| Cursor de Dolphin, retroceder página | BLOQ MAYÚS + RE PÁG | CONTROL IZQUIERDO + RE PÁG |

| | | |
|---|---|---|
| Final de línea | FIN | FIN |
| Encabezado siguiente | BLOQ MAYÚS + SUPR | H |
| Encabezado anterior | BLOQ MAYÚS + INS | MAYÚS + H |
| Izquierda | FLECHA IZQUIERDA | FLECHA IZQUIERDA |
| Borde izquierdo | MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + INICIO | Sin asignación |
| Palabra a la izquierda | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA IZQUIERDA | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA IZQUIERDA |
| Desplazar el cursor de Dolphin a la primera barra de herramientas | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM MENOS | BLOQ MAYÚS + F8 |
| Desplazar el cursor de Dolphin a la siguiente aplicación | CONTROL IZQUIERDO + COMILLA SIMPLE DE APERTURA | Sin asignación |
| Desplazar el cursor de Dolphin a la siguiente ventana | CONTROL IZQUIERDO + TAB | Sin asignación |
| Desplazar el cursor de Dolphin a la siguiente aplicación | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + COMILLA SIMPLE DE APERTURA | Sin asignación |

| | | |
|---|---|---|
| Desplazar el cursor de Dolphin a la ventana anterior | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + TAB | Sin asignación |
| Desplazar el cursor de Dolphin a la barra de inicio rápido | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM ASTERISCO | Sin asignación |
| Desplazar el cursor de Dolphin a la bandeja del sistema | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM BARRA | Sin asignación |
| Desplazar el físico hacia abajo | MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + FLECHA ABAJO | MAYÚS + ALT + FLECHA ABAJO |
| Desplazar el físico a la izquierda | MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA | MAYÚS + ALT + FLECHA IZQUIERDA |
| Desplazar el físico a la derecha | MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + FLECHA DERECHA | MAYÚS + ALT + FLECHA DERECHA |
| Desplazar el físico hacia arriba | MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + FLECHA ARRIBA | MAYÚS + ALT + FLECHA ARRIBA |
| Desplazarse al cursor de la aplicación | TECL NUM ASTERISCO | BLOQ MAYÚS + MENOS |

| | | |
|---|---|---|
| Diálogo siguiente | F7 | CONTROL + TAB |
| Objeto grande siguiente | AV PÁG | AV PÁG |
| Línea siguiente | FLECHA ABAJO | FLECHA ABAJO |
| Ventana principal siguiente | F8 | CONTROL + F6 |
| Objeto siguiente | TAB | TAB |
| Inferior físico | MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + AV PÁG | Sin asignación |
| Físico activado o desactivado | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 9 | Sin asignación |
| Superior físico | MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + RE PÁG | Sin asignación |
| Diálogo anterior | MAYÚS IZQUIERDA + F7 | CONTROL + MAYÚS + TAB |
| Objeto grande anterior | RE PÁG | RE PÁG |
| Línea anterior | FLECHA ARRIBA | FLECHA ARRIBA |
| Ventana principal anterior | MAYÚS IZQUIERDA + F8 | Sin asignación |
| Objeto anterior | MAYÚS IZQUIERDA + TAB | MAYÚS + TAB |

| | | |
|---|---|---|
| Restringir el cursor de Dolphin a la selección | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM MENOS | Sin asignación |
| Derecha | FLECHA DERECHA | FLECHA DERECHA |
| Borde derecho | MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + FIN | Sin asignación |
| Palabra a la derecha | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA DERECHA | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA DERECHA |
| Enrutar el cursor de Dolphin al mouse | BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE | BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE |
| Saltar hacia adelante | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ABAJO | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ABAJO |
| Saltar hacia atrás | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ARRIBA | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ARRIBA |
| Principio de línea | INICIO | INICIO |
| Hacia abajo de la tabla | BLOQ MAYÚS + FLECHA ABAJO | CONTROL IZQUIERDO + ALT + FLECHA ABAJO |
| Hacia la izquierda de la tabla | BLOQ MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA | CONTROL IZQUIERDO + ALT + FLECHA IZQUIERDA |

| | | |
|---|---|---|
| Tabla siguiente | BLOQ MAYÚS + FIN | T |
| Tabla anterior | BLOQ MAYÚS + INICIO | MAYÚS + T |
| Hacia la derecha de la tabla | BLOQ MAYÚS + FLECHA DERECHA | CONTROL IZQUIERDO + ALT + FLECHA DERECHA |
| Hacia arriba de la tabla | BLOQ MAYÚS + FLECHA ARRIBA | CONTROL IZQUIERDO + ALT + FLECHA ARRIBA |
| Parte superior de la ventana / del área | CONTROL IZQUIERDO + INICIO | CONTROL + INICIO |

## 21.7 Cursor de Dolphin (control del mouse)

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Arrastrar con el botón primario del mouse | CONTROL DERECHO + INICIO | CONTROL + BLOQ. MAYÚS + 8 |
| Arrastrar con el botón secundario del mouse | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + INICIO | CONTROL + BLOQ. MAYÚS + 9 |
| Soltar | CONTROL DERECHO + FIN | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + 7 |

| | | |
|---|---|---|
| Clic con el botón primario en el cursor de Dolphin | INSERT | BLOQ MAYÚS + 8 |
| Clic con botón primario en el cursor de Dolphin y desactivación del cursor de Dolphin | A | Sin asignación |
| Doble clic con el botón primario en el cursor de Dolphin | Q | Sin asignación |
| Clic con el botón central en el cursor de Dolphin | S | Sin asignación |
| Rueda del mouse hacia abajo en el cursor de Dolphin | X | Sin asignación |
| Rueda del mouse hacia arriba en el cursor de Dolphin | W | Sin asignación |
| Desplazamiento del mouse al foco | CONTROL DERECHO + SUPR | BLOQ MAYÚS + EXCLAMACIÓN DE APERTURA |
| Clic con el botón secundario en el cursor de Dolphin | SUPR | BLOQ MAYÚS + 9 |
| Clic con botón secundario en el cursor de Dolphin y desactivación del cursor de Dolphin | D | Sin asignación |
| Doble clic con el botón secundario en el cursor de Dolphin | E | Sin asignación |

Nota: En algunas aplicaciones (como Internet Explorer y Adobe Reader), las teclas de acceso rápido anteriores pueden entrar en conflicto con teclas de exploración rápida de SuperNova. Cuando se produce un conflicto, la tecla de exploración rápida tiene prioridad.

Para usar los comandos anteriores en una aplicación en la que se produzcan conflictos con las teclas de exploración rápida, reasigne la tecla de acceso rápido del cursor de Dolphin (control del mouse).

## 21.8 Selección del cursor de Dolphin

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Parte inferior de la ventana / del área | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + FIN | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + FIN |
| Copiar | CONTROL + C | CONTROL + C |
| Final de línea | MAYÚS + FIN | MAYÚS + FIN |
| Izquierda | MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA | MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA |
| Palabra a la izquierda | CONTROL + MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA | CONTROL + MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA |
| Objeto grande siguiente | MAYÚS + AV PÁG | MAYÚS + AV PÁG |
| Línea siguiente | MAYÚS + FLECHA ABAJO | MAYÚS + FLECHA ABAJO |
| Objeto grande anterior | MAYÚS + RE PÁG | MAYÚS + RE PÁG |
| Línea anterior | MAYÚS + FLECHA ARRIBA | MAYÚS + FLECHA ARRIBA |

| | | |
|---|---|---|
| Derecha | MAYÚS + FLECHA DERECHA | MAYÚS + FLECHA DERECHA |
| Palabra a la derecha | CONTROL + MAYÚS + FLECHA DERECHA | CONTROL + MAYÚS + FLECHA DERECHA |
| Seleccionar todo | CONTROL + A | CONTROL + A |
| Saltar hacia adelante | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ABAJO | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ABAJO |
| Saltar hacia atrás | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ARRIBA | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ARRIBA |
| Principio de línea | MAYÚS + INICIO | MAYÚS + INICIO |
| Parte superior de la ventana / del área | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + INICIO | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + INICIO |

## 21.9 Ampliador

| Función | Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: universal |
|---|---|---|
| Esquema de color activado o desactivado | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 0 | MAYÚS + ALT + C |
| Crear un área enganchada | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 5 | MAYÚS IZQUIERDA + CONTROL IZQUIERDO + ALT + H |
| Resaltados de foco activados o desactivados | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + BACK | MAYÚS IZQUIERDA + ALT IZQUIERDA + O |
| Áreas enganchadas activadas o desactivadas | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 3 | Sin asignación |
| Saltar abajo | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 2 | ALT IZQUIERDA + AV PÁG |
| Saltar a la izquierda | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 4 | ALT IZQUIERDA + INICIO |
| Saltar a la derecha | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 6 | ALT IZQUIERDA + FIN |

| | | |
|---|---|---|
| Saltar arriba | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 8 | ALT IZQUIERDA + RE PÁG |
| Disminución de la ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS<br>o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO | ALT IZQUIERDA + MENOS<br>o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO |
| Aumento de la ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS<br>o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA | ALT IZQUIERDA + IGUAL<br>o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA |
| Disminución de la X de ampliación | CONTROL DERECHO + TECL NUM BARRA | Sin asignación |
| Aumento de la X de ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM BARRA | Sin asignación |
| Disminución de la Y de ampliación | CONTROL DERECHO + TECL NUM ASTERISCO | Sin asignación |

| | | |
|---|---|---|
| Aumento de la Y de ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM ASTERISCO | Sin asignación |
| Ampliador activado o desactivado | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM INTRO | ALT + 0 |
| Modificar las áreas enganchadas | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6 | MAYÚS IZQUIERDA + ALT + H |
| Modificar el área principal | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4 | MAYÚS IZQUIERDA + ALT + A |
| Bajar | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ABAJO | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ABAJO |
| A la izquierda | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA IZQUIERDA | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA IZQUIERDA |
| A la derecha | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA DERECHA | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA DERECHA |
| Bajar a la parte inferior izquierda de la pantalla | CONTROL DERECHO + TECL NUM 1 | Sin asignación |

| | | |
|---|---|---|
| Bajar a la parte inferior de la pantalla | CONTROL DERECHO + TECL NUM 2 | Sin asignación |
| Bajar a la parte inferior derecha de la pantalla | CONTROL DERECHO + TECL NUM 3 | Sin asignación |
| Ir al borde izquierdo de la pantalla | CONTROL DERECHO + TECL NUM 4 | Sin asignación |
| Ir a la mitad de la pantalla | CONTROL DERECHO + TECL NUM 5 | Sin asignación |
| Ir al borde derecho de la pantalla | CONTROL DERECHO + TECL NUM 6 | Sin asignación |
| Subir a la parte superior izquierda de la pantalla | CONTROL DERECHO + TECL NUM 7 | Sin asignación |
| Subir a la parte superior de la pantalla | CONTROL DERECHO + TECL NUM 8 | Sin asignación |
| Subir a la parte superior derecha de la pantalla | CONTROL DERECHO + TECL NUM 9 | Sin asignación |
| Subir | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ARRIBA | CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ARRIBA |
| Cambio de orientación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 1 | Sin asignación |

| | | |
|---|---|---|
| Modo de visión global activado o desactivado | CONTROL IZQUIERDO + BARRA DIAGONAL INVERSA | Sin asignación |
| Panorámica hacia abajo | CONTROL DERECHO + FLECHA ABAJO | CONTROL DERECHO + FLECHA ABAJO |
| Panorámica hacia la izquierda | CONTROL DERECHO + FLECHA IZQUIERDA | CONTROL DERECHO + FLECHA IZQUIERDA |
| Panorámica hacia la derecha | CONTROL DERECHO + FLECHA DERECHA | CONTROL DERECHO + FLECHA DERECHA |
| Panorámica hacia arriba | CONTROL DERECHO + FLECHA ARRIBA | CONTROL DERECHO + FLECHA ARRIBA |
| Cambio de tipo de ampliador principal | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 7 | MAYÚS IZQUIERDA + ALT + M |
| Restaurar la posición | CONTROL DERECHO + TECL NUM PUNTO | Sin asignación |
| Guardar la posición | CONTROL DERECHO + TECL NUM 0 | Sin asignación |
| Cambiar monitores | BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE | BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE |

| | | |
|---|---|---|
| Suavizado de texto activado o desactivado | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 8 | Sin asignación |

## 21.10 Ajuste de la ventana del magnificador

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Alterar gancho con mouse | BOTÓN PRIMARIO DEL MOUSE | BOTÓN PRIMARIO DEL MOUSE |
| Área hacia abajo | FLECHA ABAJO | FLECHA ABAJO |
| Área hacia la izquierda | FLECHA IZQUIERDA | FLECHA IZQUIERDA |
| Área hacia la derecha | FLECHA DERECHA | FLECHA DERECHA |
| Área hacia arriba | FLECHA ARRIBA | FLECHA ARRIBA |
| Cancelar obtener área de gancho | ESCAPE | ESCAPE |
| Contenido hacia abajo | MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ABAJO | MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ABAJO |
| Contenido hacia la izquierda | MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA IZQUIERDA | MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA IZQUIERDA |

| | | |
|---|---|---|
| Contenido hacia la derecha | MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA DERECHA | MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA DERECHA |
| Contenido hacia arriba | MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ARRIBA | MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ARRIBA |
| Cambiar la orientación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 1 | Sin asignación |
| Reducir la ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO | ALT + COMILLAS SIMPLES o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO |
| Reducir la ampliación X | CONTROL DERECHO + TECL NUM BARRA | Sin asignación |
| Reducir la ampliación Y | CONTROL DERECHO + TECL NUM ASTERISCO | Sin asignación |
| Eliminar el área enganchada | SUPR | SUPR |
| Salir del modo de modificación | ESCAPE | ESCAPE |

| | | |
|---|---|---|
| Aumentar la ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS<br>o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO | ALT + EXCLAMACIÓN DE APERTURA<br>o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA |
| Aumentar la ampliación X | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM BARRA | Sin asignación |
| Aumentar la ampliación Y | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM ASTERISCO | Sin asignación |
| Estrechar | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA IZQUIERDA | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA IZQUIERDA |
| Recortar | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ARRIBA | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ARRIBA |
| Alargar | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ABAJO | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ABAJO |
| Ampliar | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA DERECHA | CONTROL IZQUIERDO + FLECHA DERECHA |
| Mover el área con el mouse | Z | Z |
| Mover el contenido del área con el mouse | C | C |

| | | |
|---|---|---|
| Aceptar obtener área de gancho | INTRO<br>o BOTÓN SECUNDARIO DEL MOUSE | INTRO<br>o BOTÓN SECUNDARIO DEL MOUSE |
| Redimensionar el área con el mouse | X | X |
| Suavizado de texto | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 8 | Sin asignación |
| Seguimiento activado o desactivado | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 8 | Sin asignación |

## 21.11 Vista de líneas

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Reducir la ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS<br>o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO | ALT + MENOS<br>o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO |
| Reducir la ampliación X | CONTROL DERECHO + TECL NUM BARRA DIAGONAL | Sin asignación |

| | | |
|---|---|---|
| Reducir la ampliación Y | CONTROL DERECHO + TECL NUM ASTERISCO | Sin asignación |
| Salir de la vista de líneas | ESCAPE | ESCAPE |
| Salir de vista líneas y hacer clic en carácter o enrutar el cursor de Dolphin a carácter | TECL NUM INTRO | INTRO<br>o BOTÓN PRIMARIO DEL MOUSE |
| Saltar hacia adelante | INTRO | INTRO |
| Ir a la primera línea | INICIO | INICIO |
| Ir al foco | TECL NUM 0 | F5 |
| Ir a la última línea | FIN | FIN |
| Aumentar la ampliación | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS<br>o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA | ALT + IGUAL<br>o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA |
| Aumentar la ampliación X | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM BARRA DIAGONAL | Sin asignación |
| Aumentar la ampliación Y | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM ASTERISCO | Sin asignación |
| Documento de vista de líneas | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM PUNTO | Sin asignación |

| | | |
|---|---|---|
| Área de documento de vista de líneas e ir al foco | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 2 | Sin asignación |
| Documento de vista de líneas desde el cursor | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 2 | MAYÚS IZQUIERDA + ALT + L |
| Ventana completa de vista de líneas | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 9 | MAYÚS IZQUIERDA + ALT + V |
| Retroceder | FLECHA IZQUIERDA | FLECHA IZQUIERDA |
| Avanzar | FLECHA DERECHA | FLECHA DERECHA |
| Línea siguiente | AV PÁG | AV PÁG |
| Línea anterior | RE PÁG | RE PÁG |
| Desplazar más rápidamente | FLECHA ARRIBA | FLECHA ARRIBA |
| Desplazar más lentamente | FLECHA ABAJO | FLECHA ABAJO |
| Iniciar o detener | BARRA ESPACIADORA | BARRA ESPACIADORA |
| Suavizado de texto | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 8 | Sin asignación |

## 21.12 Buscador de elementos

| Función | Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Buscador de elementos (cuadro de diálogo con varias fichas) | BLOQ MAYÚS + TAB | BLOQ MAYÚS + TAB |
| Vínculos | BLOQ MAYÚS + 1 | BLOQ MAYÚS + F7 |
| Encabezados | BLOQ MAYÚS + 2 | BLOQ MAYÚS + F6 |
| Marcos u objetos | BLOQ MAYÚS + 3 | BLOQ MAYÚS + F9 |
| Tablas | BLOQ MAYÚS + 5 | Sin asignación |
| Controles | BLOQ MAYÚS + 6 | BLOQ MAYÚS + F5 |
| Revisiones o comentarios | BLOQ MAYÚS + 7 | MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + R |
| Errores | BLOQ MAYÚS + 8 | Sin asignación |

**Buscador de item global**

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Items de la Bandeja del sistema | BLOQ MAYÚS + 0 | BLOQ MAYÚS + F11 |

Para obtener información sobre las listas personalizadas, consulte la ayuda de SuperNova de la aplicación de destino. Para obtener información de ayuda de SuperNova, presione BLOQ MAYÚS + F1.

## 21.13 Entrada de texto

En esta categoría se incluyen claves que están disponibles en el modo de formularios que, de no ser así, se asignan cuando se utiliza el cursor de Dolphin.

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Cancelar | ESCAPE | ESCAPE |
| Eliminar el carácter anterior | RETROCESO | RETROCESO |
| Eliminar este carácter | SUPR | SUPR |
| Intro | INTRO | INTRO |
| Un carácter a la izquierda | FLECHA IZQUIERDA | FLECHA IZQUIERDA |
| Desplazar al final de la línea | FIN | FIN |
| Desplazar al inicio de la línea | INICIO | INICIO |
| Carácter fonético | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 4 | Sin asignación |

| | | |
|---|---|---|
| Línea fonética | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 6 | Sin asignación |
| Leer carácter | TECL NUM 4 | BLOQ MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA |
| Leer atributos del carácter (conjunto 1) | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 4 | Sin asignación |
| Leer atributos del carácter (conjunto 2) | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4 | Sin asignación |
| Leer línea | TECL NUM 6 | BLOQ MAYÚS + FLECHA ARRIBA |
| Un carácter a la derecha | FLECHA DERECHA | FLECHA DERECHA |
| Deletrear línea | MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 6 | Sin asignación |
| Línea verbosa | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6 | Sin asignación |

## 21.14 Braille

| Función | Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: Conjunto universal |
|---|---|---|
| Atrás | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + COMA | Sin asignación |
| Cambio de atributos | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 6 | Sin asignación |
| Describir carácter encendido/apagado | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 7 | Sin asignación |
| Adelante | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + PUNTO | Sin asignación |
| Ir al foco | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + GUIÓN CORTO | Sin asignación |
| Ganchos activados o desactivados | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 2 | Sin asignación |

| | | |
|---|---|---|
| Braille literario encendido/apagado | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 8 | Sin asignación |
| Monitor encendido/apagado | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 1 | Sin asignación |
| Salida de Braille encendida o apagada | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 0 | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + 0 |
| Modo físico/lógico | CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 9 | Sin asignación |
| Cambio de combinación de verbosidad | MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + EXCLAMACIÓN DE APERTURA | CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + V |

**Comandos sin asignar**

A continuación se presenta una lista de los comandos sin asignar de esta categoría. Puede asignar manualmente a estos comandos una combinación de teclas, aunque es posible que ya tengan una combinación de botones del terminal de Braille asignada. Consulte la lista de teclas de acceso rápido del terminal de Braille para obtener más información.

| | |
|---|---|
| Inferior | La mitad del ancho a la izquierda |

Lectura de documento de Braille hacia atrás

Braille, lectura de documento hacia atrás (cursor de Dolphin)

Lectura de documento de Braille hacia delante

Braille, lectura de documento hacia delante (cursor de Dolphin)

Celda a la izquierda

Celda a la derecha

Cursor encendido/apagado

Estilo del cursor

Visualización de caracteres

Visualización del color de fuente

Visualización del color de primer plano de fuente

Visualización del nombre de la fuente

La mitad del ancho a la derecha

Entrada encendida/apagada

Presentación encendida/apagada

Línea siguiente

Línea siguiente (cursor de Dolphin)

Final de línea

Principio de línea

Línea anterior

Línea anterior (cursor de Dolphin)

Acción del botón de enrutamiento

Acción del botón de enrutamiento en el cursor de Dolphin

Acción del segundo botón de enrutamiento

| | |
|---|---|
| Visualización del tamaño de fuente | Acción del segundo botón de enrutamiento en el cursor de Dolphin |
| Visualización del estilo de fuente | Superior |
| Ocho puntos Seis puntos | Seguimiento activado o desactivado |
| Mejora encendida/apagada | Mayúsculas temblorosas encendidas/apagadas |
| Ampliación de intervalos encendida/apagada | Ancho a la izquierda |
| Vaciar entrada | Ancho a la derecha |

## 21.15 Teclas de desplazamiento rápido para Internet Explorer

El código de SuperNova incluye la siguiente lista de teclas de acceso rápido para desplazarse por las páginas web. Los comandos del teclado están disponibles si se utiliza el cursor de Dolphin en las versiones compatibles de Internet Explorer. Los comandos del teclado no pueden quitarse ni reasignarse.

### 21.15.1 Teclas de exploración rápida

Para desplazarse al elemento anterior, use Mayús + tecla

| Desplazar a | Tecla de acceso rápido |
|---|---|
| Delimitador (vínculo de la misma página) | A |
| Botón | B |
| Cuadro de lista | C |
| Elemento diferente | D |
| Área de edición | E |
| Forma | F |
| Gráfico | G |
| Encabezado | H |
| Elemento de lista | I |
| Vínculo | K |
| Lista | L |
| Marco | M |
| Bloque de texto | N |
| Objeto (incluidos gráficos) | O |
| Párrafo | P |
| Opción | R |
| Tabla | T |
| Vínculo no visitado | U |
| Vínculo visitado | V |
| Casilla de verificación | X |
| Nivel de encabezado 1 - 6 | 1 - 6 |
| Marca | Ñ |

## 21.16 Teclas de desplazamiento rápido para Microsoft Word

El código de SuperNova incluye la siguiente lista de teclas de acceso rápido para las versiones compatibles de Microsoft Word. Estos comandos de teclado no pueden quitarse ni reasignarse.

### 21.16.1 Teclas de exploración rápida

Para desplazarse al elemento anterior, use Mayús + Bloq Mayús + tecla

| Desplazar a | Tecla de acceso rápido |
|---|---|
| Marcador | BLOQ MAYÚS + A |
| Botón | BLOQ MAYÚS + B |
| Comentario | BLOQ MAYÚS + C |
| Estilo de párrafo diferente | BLOQ MAYÚS + D |
| Editar campo del formulario | BLOQ MAYÚS + E |
| Nota al pie o nota al final | BLOQ MAYÚS + F |
| Gráfico | BLOQ MAYÚS + G |
| Estilo de encabezado | BLOQ MAYÚS + H |
| Elemento de lista | BLOQ MAYÚS + I |
| Vínculo | BLOQ MAYÚS + K |
| Lista | BLOQ MAYÚS + L |
| Cuadro de texto | BLOQ MAYÚS + M |
| Párrafo de estilo normal | BLOQ MAYÚS + N |
| Objeto (incluidos gráficos) | BLOQ MAYÚS + O |
| Párrafo | BLOQ MAYÚS + P |
| Revisión | BLOQ MAYÚS + R |
| Tabla | BLOQ MAYÚS + T |
| Casilla de verificación | BLOQ MAYÚS + X |
| Salto de sección | BLOQ MAYÚS + Z |

Recuerde que, al trabajar en un documento protegido, es posible que algunas teclas de exploración rápida no funcionen.

CAPÍTULO 21

# Referencia

## 22.1 Cuadro de diálogo New Situation Settings (Nueva configuración de situación)

Menú: File (Archivo) > New (Nuevo) > Situation Settings (Configuración de situación)

Puede crear o elegir una situación que ya exista con las opciones del cuadro de diálogo "New Situation Settings" (Nueva configuración de situación).

**Opciones:**

- Botón de opción Create New Situation (Crear una situación nueva).
  Para crear una configuración de situación nueva, puede seleccionar este botón de opción y, a continuación, seleccionar el botón "OK" (Aceptar). Esta acción le llevará al siguiente paso del proceso de creación. Para consultar todos los pasos de este proceso, vaya al tema "Crear una configuración de situación".

- Botón de opción Use an existing Situation (Utilizar una situación existente).
  Para cambiar la situación, seleccione esta opción y, a continuación, seleccione una opción de las disponibles en la lista. Tenga en cuenta que, en la lista de situaciones, aparecerán solamente las configuraciones de situación disponibles en el archivo de configuración de situaciones actual.

## 22.2 Cuadro de diálogo New Application Settings (Nueva configuración de aplicación)

Menú: File (Archivo) > New (Nuevo) > Application Settings (Configuración de aplicación)

Para crear o elegir un archivo ya existente de configuración de la aplicación, puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo Application Settings (Configuración de aplicación).

**Opciones:**

- Botón de opción Create a new settings file (Crear un archivo de configuración nuevo).
  Para crear un archivo nuevo de configuración de la aplicación, puede seleccionar esta opción y, a continuación, seleccionar el botón "OK" (Aceptar). Al seleccionar el botón "OK" (Aceptar), continuará con el siguiente paso del proceso de creación. Para consultar todos los pasos de este proceso, véase el tema "Crear una configuración de aplicación".

- Botón de opción Use an existing settings file (Utilizar un archivo de configuración existente).
  Para cambiar de archivo de configuración, puede seleccionar esta opción y, a continuación, seleccionar un archivo de los disponibles en la lista. Confirme su elección seleccionando el botón "OK" (Aceptar). La configuración se aplicará inmediatamente, salvo que seleccione la opción "Use Default Settings in the control panel" (Usar la configuración predeterminada en el panel de control). Si selecciona esta opción, la configuración nueva se aplicará cuando vuelva a su aplicación.

## 22.3 Cuadro de diálogo New Map (Mapa nuevo)

Menú: File (Archivo) > New (Nuevo) > Map (Mapa)

Para crear o elegir un archivo de mapas ya existente, puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo "Select New Map" (Seleccionar mapa nuevo).

**Opciones:**

- Botón de opción Create a new Map file (Crear un archivo de mapas nuevo).
  Para crear un archivo de mapas nuevo, puede seleccionar este botón de opción y, a continuación, seleccionar el botón "OK" (Aceptar). Esta acción le llevará al siguiente paso del proceso de creación. Para conocer todos los pasos de este proceso, consulte la Guía de asignación. La encontrará en el menú "Help" (Ayuda) de SuperNova.

- Botón de opción Use an existing Map file (Utilizar un archivo de mapas existente).
  Para cambiar de archivo de mapas, puede seleccionar esta opción y, a continuación, seleccionar un archivo de los disponibles en la lista. Para obtener más información acerca de los motivos por los que podría cambiar un archivo de mapas, consulte el tema "Cambiar el archivo de mapas".

## 22.4 Elemento del menú New Script (Nueva secuencia de comandos)

Menú: File (Archivo) > New (Nuevo) > Script (Secuencia de comandos)

Para crear un archivo nuevo de secuencia de comandos para la aplicación actual, puede seleccionar este elemento del menú. El nuevo archivo de secuencia de comandos se abrirá en el Editor de secuencias de comandos de Dolphin. El Editor de secuencias de comandos de Dolphin incluye el menú "Help" (Ayuda), con opciones vinculadas a la Guía de secuencias de comandos.

Nota: si ya existe un archivo de secuencia de comandos para la aplicación actual, este elemento del menú estará deshabilitado. Para ver y editar un archivo de secuencia de comandos ya existente, vaya al menú "File" (Archivo), submenú "Edit" (Editar), y seleccione "Script" (Secuencia de comandos).

## 22.5 Cuadro de diálogo Edit Situation Settings (Editar configuración de situación)

Menú: File (Archivo) > Edit (Editar) > Situation Settings (Configuración de situación)

Para eliminar o cambiar las propiedades de su configuración de situación, puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo "Situation Management" (Administración de la situación). Es necesario que esté utilizando el archivo de configuración de aplicación que contiene la configuración de situación para que pueda editar las situaciones de dicho archivo.

- Lista Situation (Situación).
  Puede elegir la situación que desee editar o eliminar de esta lista.

- Botón Edit Rules (Editar las reglas).
  Al seleccionar este botón, puede editar las reglas de una situación. Se abrirá el cuadro de diálogo "Define Situation Rules" (Definir las reglas de la situación). En este cuadro de diálogo, puede cambiar el nombre de la situación, cambiar el nombre y los detalles de clase de la regla de situación, y agregar y quitar reglas de situación.

- Botón Delete (Eliminar).
  Seleccionando este botón, puede eliminar la situación actual del archivo de configuración de aplicación. Al seleccionar el botón, recibirá un mensaje de advertencia y deberá confirmar que desea continuar. Para seguir adelante, seleccione el botón "Yes" (Sí); para cancelar, seleccione el botón "No".

## 22.6 Cuadro de diálogo Edit Application Settings (Editar configuración de aplicación)

Menú: File (Archivo) > Edit (Editar) > Application Settings (Configuración de aplicación)

Para eliminar o cambiar las propiedades de su configuración de aplicación, puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo "Settings File Management" (Administrar archivos de configuración).

- Lista de archivos Application Settings (Configuración de aplicación). Puede elegir el archivo de configuración de aplicación que desee editar o eliminar de esta lista. El archivo de configuración "Default Application" (Aplicación predeterminada) no se puede eliminar porque es un archivo del sistema de SuperNova.

- Botón Properties (Propiedades).
  Puede editar las propiedades de un archivo de configuración de aplicación con este botón. Se abrirá el cuadro de diálogo "Settings File Properties" (Propiedades del archivo de configuración). En este cuadro de diálogo, puede cambiar el nombre y el número de versión del archivo de configuración, así como agregar y quitar aplicaciones asociadas al archivo.

- Botón Delete this settings file (Eliminar este archivo de configuración). Seleccionando este botón, puede eliminar el archivo de configuración de aplicación actual. Al seleccionar el botón, recibirá un mensaje de advertencia y deberá confirmar que desea continuar. Para seguir adelante, seleccione el botón "Yes" (Sí); para cancelar, seleccione el botón "No".

## 22.7 Cuadro de diálogo Edit Map (Editar mapa)

Menú: File (Archivo) > Edit (Editar) > Map (Mapa)

Puede editar las propiedades y las reglas de un archivo de mapas seleccionando este elemento del menú. Para obtener más información

acerca de los archivos de mapas, consulte la Guía de asignación, que encontrará en el menú "Help" (Ayuda) del panel de control de SuperNova.

Este cuadro de diálogo contiene también opciones de secuencias de comandos. Puede crear, volver a cargar, editar y eliminar archivos de secuencias de comandos y archivos de secuencias de comandos de extensión. Para obtener más información acerca de los archivos de secuencias de comandos, consulte la Guía de asignación. Puede abrir la Guía de asignación desde el menú "Help" (Ayuda) del panel de control de SuperNova.

## 22.8 Elemento del menú Edit Script (Editar secuencia de comandos)

Menú: File (Archivo) > Edit (Editar) > Script (Secuencia de comandos)

Para editar el archivo de secuencia de comandos de la aplicación actual, puede seleccionar este elemento del menú. El archivo de secuencia de comandos se abrirá en el Editor de secuencias de comandos de Dolphin. El Editor de secuencias de comandos de Dolphin incluye el menú "Help" (Ayuda), con opciones vinculadas a la Guía de secuencias de comandos.

Nota: si no hay ningún archivo de secuencia de comandos para la aplicación actual, este elemento del menú estará deshabilitado. Para crear un archivo nuevo de secuencia de comandos, vaya al menú "File" (Archivo), submenú "New" (Nuevo), y seleccione "Script" (Secuencia de comandos).

## 22.9 Cuadro de diálogo visual Configurar combinación de colores personalizada

Menú: Visual > Combinaciones de colores > Configurar.

Puede crear su propia combinación de colores usando las opciones del cuadro de diálogo "Configurar combinación de colores personalizada".

Nota: Para abrir este cuadro de diálogo debe elegir "Personalizar" como su Combinación de colores y, a continuación, elegir "Configurar" de la lista de Combinaciones de colores.

Puede crear una combinación personalizada en este cuadro de diálogo usando una de las siguientes opciones:

- Clásica
- Matiz
- Matiz dual
- Matiz agudo
- Matiz cuádruple
- Reemplazo del color

Los controles disponibles en este cuadro de diálogo cambian dependiendo de la configuración personalizada que haya elegido.

### 22.9.1 Opciones de combinación de colores personalizada clásica.

- Casilla Invertir el brillo.
  Esta opción invierte el brillo de la pantalla, de modo que las pantallas habituales con elementos oscuros sobre fondo claro pasan a ser elementos claros sobre fondo oscuro. Esta opción no afecta la cantidad de color de la pantalla.

- Control deslizante Contraste.
  El control deslizante "Contraste" controla la definición de color, haciendo que los colores claros sean más claros y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Contraste que puede encontrar en una televisión.

- Control deslizante Brillo.
  El control deslizante "Brillo" controla el brillo con el que aparecen los colores en la pantalla, haciendo que los colores claros sean más luminosos y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Brillo que puede encontrar en una televisión.

- Control deslizante División de luminosidad.
  La División de luminosidad es la posición en el espectro de colores donde se dividen los colores claros y oscuros. Al mover el control deslizante hacia la izquierda, la mayoría de los colores del espectro estarán clasificados en el espectro más claro. Esto influye en los valores de contraste y brillo.

- Control deslizante Ajustar color.
  El control deslizante "Ajustar color" le permite realizar cambios generales en los colores de la pantalla con la excepción del blanco y el negro. Puede usar la paleta de colores para ver los cambios que se producen cuando mueve el control deslizante. Una posición del control deslizante del 0 % significa que los colores de la pantalla se mantienen sin cambios.

- Control deslizante Color.
  El control deslizante "Color" le permite controlar cuánto color hay en la pantalla. Al cambiar este valor, los colores se vuelven más claros o más intensos. Puede usar la paleta de colores para ver los cambios que se producen cuando mueve el control deslizante. Una posición del control deslizante del 50 % significa que los colores de la pantalla se mantienen sin cambios.

- Previsualice esta configuración de colores en esta casilla del cuadro de diálogo.
  Seleccione esta casilla para ver cómo se producen sus cambios a medida que los realiza.

### 22.9.2 Opciones de color personalizadas Matiz, Matiz dual, Matiz agudo y Matiz cuádruple:

- Casilla Invertir el brillo.
  Esta opción invierte el brillo de la pantalla, de modo que las pantallas habituales con elementos oscuros sobre fondo claro pasan a ser elementos claros sobre fondo oscuro. Esta opción no afecta la cantidad de colores de la pantalla.

- Control deslizante Contraste.
  El control deslizante "Contraste" controla la definición de color, haciendo que los colores claros sean más claros y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Contraste que puede encontrar en una televisión.

- Control deslizante Brillo.
  El control deslizante "Brillo" controla el brillo con el que aparecen los colores en la pantalla, haciendo que los colores claros sean más luminosos y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Brillo que puede encontrar en una televisión.

- Control deslizante División de luminosidad.
  La División de luminosidad es la posición en el espectro de colores donde se dividen los colores claros y oscuros. Al mover el control deslizante hacia la izquierda, la mayoría de los colores del espectro estarán clasificados en el espectro más claro. Esto influye en los valores de contraste y brillo. Al usar el Matiz cuádruple y el Matiz agudo, se encuentran disponibles controles deslizantes adicionales de límites de contraste para definir el límite de los colores en los intervalos intermedios del color.

- Control deslizante Nivel.
  El control deslizante "Nivel" le permite controlar la intensidad del color del matiz que se aplica en la pantalla. Un valor del 100 % en el que el control deslizante está situado a la derecha, significa que los colores del matiz reemplazan completamente los colores actuales de la pantalla. Un valor del 25 % significa que los colores del matiz se

mezclarán con los colores originales de la pantalla en una relación 25:75, que crea una pantalla con más tonos.

- Casillas de la lista de colores del matiz.
  Podrá elegir de uno a cuatro colores diferentes dependiendo de si ha elegido "Matiz", "Matiz dual", "Matiz agudo" o "Matiz cuádruple". Los colores que elige se convierten en los colores primarios del espectro de colores en relación con la División de luminosidad.

- Previsualice esta configuración de colores en esta casilla del cuadro de diálogo.
  Seleccione esta casilla para ver cómo se producen sus cambios a medida que los realiza.

### 22.9.3 Opciones de combinación de colores personalizada de reemplazo del color:

- Casilla Invertir el brillo.
  Esta opción invierte el brillo de la pantalla, de modo que las pantallas habituales con elementos oscuros sobre fondo claro pasan a ser elementos claros sobre fondo oscuro. Esta opción no afecta la cantidad de colores de la pantalla.

- Control deslizante Contraste.
  El control deslizante "Contraste" controla la definición de color, haciendo que los colores claros sean más claros y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Contraste que puede encontrar en una televisión.

- Control deslizante Brillo.
  El control deslizante "Brillo" controla el brillo con el que aparecen los colores en la pantalla, haciendo que los colores claros sean más luminosos y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Brillo que puede encontrar en una televisión.

- Control deslizante División de luminosidad.
  La División de luminosidad es la posición en el espectro de colores donde se dividen los colores claros y oscuros. Al mover el control

deslizante hacia la izquierda, la mayoría de los colores del espectro estarán clasificados en el espectro más claro. Esto influye en los valores de contraste y brillo.

- Casillas de la lista "De" y "A".
  Las casillas de la lista "De" y "A" le permiten reemplazar un color por otro. Use las casillas de la lista para hacer uno o varios reemplazos de color.

- Previsualice esta configuración de colores en esta casilla del cuadro de diálogo.
  Seleccione esta casilla para ver cómo se producen sus cambios a medida que los realiza.

## 22.10 Cuadro de diálogo Visual Highlighting Options (Opciones de realce visual)

Menú: Visual > Highlighting (Resaltado) > Settings (Configuración)

Puede hacer que los diferentes tipos de foco sean más fáciles de ver agregando un indicador que lo realce. Puede elegir el estilo, el color y el comportamiento del realce en el cuadro de diálogo "Opciones de realce".

**Ficha Mouse**

- Casilla de verificación Realzar el mouse.
  Seleccione esta casilla de verificación para encender el realce de este foco. Deseleccione esta casilla de verificación para apagar el realce de este foco.

- Grupo Mostrar.

- Use las opciones de configuración de "Forma" para cambiar la forma y la medida del realce.
- Utilice el cuadro de lista "Show" (Mostrar) para definir cuándo se verá el resaltado. Si selecciona "On hot key" (En tecla de acceso rápido), significa que controlará el resaltado con la tecla de acceso rápido de resaltados de foco; si selecciona "Dynamic tracking" (Seguimiento

dinámico), significa que se verá el resaltado del mouse hasta que presione una tecla del teclado.

- Grupo Efectos.
  Puede elegir distintas opciones de color. Dependiendo de la opción que elija, también puede controlar los colores y/o la transparencia.

**Ficha Cursor.**

- Casilla de verificación Realzar el cursor.
  Seleccione esta casilla de verificación para encender el realce de este foco. Deseleccione esta casilla de verificación para apagar el realce de este foco.

- Grupo Mostrar.

- Use las opciones de configuración de "Forma" para cambiar la forma y la medida del realce.
- Utilice el cuadro de lista "Show" (Mostrar) para definir cuándo se verá el resaltado. Si selecciona "On hot key" (En tecla de acceso rápido), significa que controlará el resaltado con la tecla de acceso rápido de resaltados de foco; si selecciona "Dynamic tracking" (Seguimiento dinámico), significa que se verá el resaltado del mouse hasta que SuperNova registre otro tipo de foco como, por ejemplo, el mouse.

- Grupo Efectos.
  Puede elegir distintas opciones de color. Dependiendo de la opción que elija, también puede controlar los colores y/o la transparencia.

**Ficha Línea.**

- Casilla de verificación Realzar la línea.
  Seleccione esta casilla de verificación para encender el realce de este foco. Deseleccione esta casilla de verificación para apagar el realce de este foco.

- Grupo Mostrar.

- Use las opciones de configuración de "Forma" para cambiar la forma y la medida del realce.
- Utilice el cuadro de lista "Show" (Mostrar) para definir cuándo se verá el resaltado. Si selecciona "On hot key" (En tecla de acceso rápido), significa que controlará el resaltado con la tecla de acceso rápido de resaltados de foco; si selecciona "Dynamic tracking" (Seguimiento dinámico), significa que se verá el resaltado del mouse hasta que SuperNova registre otro tipo de foco como, por ejemplo, el mouse.

  - Grupo Efectos.
    Puede elegir distintas opciones de color. Dependiendo de la opción que elija, también puede controlar los colores y/o la transparencia.

**Ficha Foco.**

El término "Foco" hace referencia al foco usado en los cuadros de diálogo y menús.

- Casilla de verificación Realzar el foco.
  Seleccione esta casilla de verificación para encender el realce de este foco. Deseleccione esta casilla de verificación para apagar el realce de este foco.

- Grupo Mostrar.

- Use las opciones de configuración de "Forma" para cambiar la forma y la medida del realce.
- Utilice el cuadro de lista "Show" (Mostrar) para definir cuándo se verá el resaltado. Si selecciona "On hot key" (En tecla de acceso rápido), significa que controlará el resaltado con la tecla de acceso rápido de resaltados de foco; si selecciona "Dynamic tracking" (Seguimiento dinámico), significa que se verá el resaltado del mouse hasta que SuperNova registre otro tipo de foco como, por ejemplo, el mouse.

  - Grupo Efectos.
    Puede elegir distintas opciones de color. Dependiendo de la opción que elija, también puede controlar los colores y/o la transparencia.

**Ficha Leer desde aquí.**

Leer desde aquí es un modo de lectura de SuperNova. Puede cambiar las opciones de realce para la palabra y la línea que se leen en ese momento.

- Grupo Palabra.
  Debe seleccionar la casilla de verificación "Realzar la palabra leída" para encender esta opción de realce. Use las opciones de configuración disponibles para definir cómo se debe realzar la palabra leída.

- Grupo Línea.
  Debe seleccionar la casilla de verificación "Realzar la línea" para encender esta opción de realce. Use las opciones de configuración disponibles para definir cómo se debe realzar la línea leída en ese momento.

**Ficha Cursor de Dolphin.**

El cursor de Dolphin es un tipo de cursor especial creado por SuperNova. El cursor de Dolphin le permite leer el contenido de la pantalla línea a línea, palabra a palabra o letra a letra usando el teclado. Puede usar el cursor de Dolphin para revisar cualquier parte de la pantalla de su equipo.

- Grupo Carácter actual.
  Debe seleccionar la casilla de verificación "Realzar el carácter" para encender esta opción de realce. Use las opciones de configuración disponibles para definir cómo se deben realzar los caracteres.

- Grupo Línea/Objeto actual.
  Debe seleccionar la casilla de verificación "Realzar la línea" para encender esta opción de realce. Use las opciones de configuración disponibles para definir cómo se debe realzar la línea actual.

## 22.11 Cuadro de diálogo visual Mouse Pointers (Punteros del mouse)

Menú: Visual > Mouse Pointers (Punteros del mouse)

Con SuperNova, dispone de varios punteros del mouse de mayor tamaño y más fáciles de ver que los que suele incluir Windows. Están disponibles en distintos colores y tamaños.

**Opciones:**

- Lista Scheme (Combinación).
  En esta lista, puede elegir una combinación de punteros del mouse ya existente. Si no le agrada ninguna combinación de las existentes, utilice las demás opciones para crear una combinación nueva o modificar una existente.

- Listas Type (Tipo) y Pointer Image (Imagen del puntero).
  La lista "Type" muestra los diversos punteros de Windows, y la lista "Pointer Image" (Imagen del puntero) muestra las diferentes imágenes que puede aplicar al tipo de puntero seleccionado. Para cambiar un puntero, seleccione el tipo de puntero y, a continuación, elija un puntero de entre las imágenes disponibles.

- Botón New (Nuevo).
  Al pulsar el botón "New" (Nuevo), se abrirá el cuadro de diálogo "Create New Scheme" (Crear combinación nueva). En este cuadro de diálogo, puede introducir un nombre nuevo para la combinación. El nuevo nombre de la combinación aparecerá en la lista "Scheme" (Combinación).

- Botón Restore to defaults (Restaurar valores predeterminados).
  Si ha modificado una combinación predeterminada de SuperNova, al seleccionar este botón, se volverá a aplicar la combinación de punteros predeterminada de SuperNova.

- Botón Delete (Eliminar).
  Si ha creado una combinación nueva, al pulsar este botón, se abrirá

una ventana de mensaje para que confirme que desea eliminar la combinación. Seleccione "Yes" (Sí) para eliminar la combinación, o "No" para cancelar.

- Grupo Custom pointer size (Tamaño de puntero personalizado).
  Las opciones de este grupo permiten ajustar el tamaño de los punteros del mouse de la combinación actual, para cambiar el tamaño predeterminado.

- Casilla de verificación Use custom pointer size (Utilizar tamaño de puntero personalizado).
  Si selecciona esta casilla de verificación, el valor de la lista "Size" (Tamaño) se aplicará a todos los punteros de la combinación actual.
- Lista Size (Tamaño).
  La lista "Size" (Tamaño) contiene un intervalo de los valores que puede aplicar a los punteros de la combinación actual. Puede elegir un tamaño fijo como, por ejemplo, 8, para que todos los punteros tengan 8 veces su tamaño original. Si se selecciona un valor fijo, los punteros seguirán teniendo el mismo tamaño, independientemente del tamaño del magnificador que haya definido. También puede elegir un valor relativo al grado de ampliación como, por ejemplo, 150%. Con los valores relativos, el tamaño del puntero se ajustará a medida que aumenta o disminuye el tamaño de ampliación. Con grados de ampliación muy altos, puede que el tamaño fijo del puntero ocupe demasiado espacio en la pantalla: en estos casos, es mejor seleccionar un tamaño relativo del puntero que sea menor que el tamaño original.
- Casilla de verificación Use custom pointer in magnified areas only (Usar puntero personalizado solo en zonas ampliadas).
  Si selecciona esta casilla de verificación, el tamaño personalizado del puntero se aplicará solamente en las zonas ampliadas. No se verá cuando desactive el Magnificador ni cuando vea la pantalla sin ampliar, en vistas como la de pantalla dividida.

## 22.12 Cuadro de diálogo visual Doc Reader Settings (Configuración del lector de documentos)

Menú: Visual > Doc Reader Settings (Configuración del lector de documentos)

Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo "Doc Reader Settings" (Configuración del lector de documentos) sirven para controlar el entorno de lectura del lector de documentos. Para abrir este cuadro de diálogo, puede seleccionar el elemento en el menú "Visual" o seleccionar el botón "Settings" (Configuración) en la barra de herramientas del lector de documentos.

**Opciones:**

- Configuración de fuente.
  En el lector de documentos, puede definir la fuente que se utilizará para mostrar el texto en la ventana del documento. También puede indicar el tamaño de fuente que se usará.

- Configuración de color.
  Puede definir los colores que se usarán en la ventana del documento. Hay tres categorías a las que puede aplicar también un color de primer plano y de fondo.

- Document colours (Colores del documento) establece los colores de fondo y de primer plano que se usan en la ventana del documento. Sin embargo, si está seleccionado "Use document colours" (Usar colores del documento), no se aplicará esta configuración.
- **Word highlight colours (Colores de resaltado de palabra)** establece los colores de fondo y de primer plano que utiliza el lector de documentos para el foco actual. Muestra la palabra seleccionada actualmente mientras el lector de documentos lee el documento. Sin embargo, si está seleccionado "Invert word" (Invertir palabra), no se aplicará esta configuración. En lugar de ello, el resaltado se invertirá en función de la configuración de color personalizada.
- **Unit highlight colours (Colores de resaltado de unidad)** establece los colores de fondo y de primer plano de la unidad de movimiento

especificada. Es lo que se resalta al desplazar el cursor por un documento.

- Casilla de verificación Fetch whole document (Obtener todo el documento).
  Si la casilla de verificación "Fetch whole document" (Obtener todo el documento) está seleccionada, cargará todo el documento en el lector de documentos. Según el tamaño del documento, esto puede tardar unos segundos. Esta opción solo se admite en aplicaciones compatibles con DOM, como Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer, el Bloc de notas, WordPad, etc.
  También se puede especificar el número de líneas que se desea obtener desactivando la casilla de verificación "Fetch whole document" (Obtener todo el documento) y especificando el número de líneas con el control de rotación. Así podrá cargar una parte del documento con mayor rapidez.
  Si trabaja con una aplicación que no es compatible con DOM, el lector de documentos cargará el contenido desde la pantalla actual.

- Casilla de verificación Invert word (Invertir palabra).
  Si se activa la casilla de verificación "Invert word" (Invertir palabra), el resaltado del foco estará invertido, en función de los colores del documento especificados o en función de los colores reales del documento, según el modo que esté activado.

- Casilla de verificación Doc Reader speech (Voz del lector de documentos).
  Si se selecciona esta opción, el documento se leerá con la voz de Leer desde aquí indicada en el cuadro de diálogo "Voice and language" (Voz e idioma). Puede deshabilitar la salida de voz en la ventana del documento anulando la selección de esta casilla de verificación.

- Casilla de verificación Use document colours (Usar colores del documento).
  Si se activa esta casilla de verificación, el lector de documentos usará los colores especificados en el documento en lugar de los colores personalizados.

- Casilla de verificación Use document styles (Usar estilos del documento).
  Si se selecciona esta opción, los estilos utilizados en el documento se mostrarán en el lector de documentos.

- Lista Wrap line to (Ajustar línea a).
  La opción "Wrap line to" (Ajustar línea a) se puede usar para insertar un salto de línea en una línea si sobrepasa una longitud concreta. Esto puede resultar útil si hay líneas que salen fuera de la ventana actual.
  Para desactivar esta función, establezca el valor 0 en "Wrap line to" (Ajustar línea a).

- Control deslizante Doc Reader speed (Velocidad del lector de documentos).
  El control deslizante "Doc Reader speed" (Velocidad del lector de documentos) define la velocidad de lectura del documento.

## 22.13 Cuadro de diálogo Configuración visual de Conectar y ver

Menú: Visual > Conectar y ver > Configuración

El cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver" contiene opciones que puede usar para cambiar la forma en la que SuperNova funciona con una cámara y una pizarra.

**Pestaña Cámara.**

- Lista de dispositivos y controles.
  Use esta lista para seleccionar una cámara y usarla con SuperNova. Configure el valor como "Desactivado" si desea evitar la selección de una cámara cuando cambie entre dispositivos. Use el botón "Configuración" para optimizar el rendimiento de la cámara. Estas opciones serán diferentes entre modelos de cámaras. Están disponibles las siguientes opciones:

- Lista Resolución.
  Muestra las resoluciones disponibles para su cámara conectada. Aumentando la resolución debería mejorar la calidad de la imagen mostrada en el visor.
- Lista Frecuencia de imágenes.
  Esto se muestra como imágenes por segundo (FPS). Cuánto más alto sea el valor FPS significa que las imágenes que cambian frecuentemente parecen más uniformes mientras que un valor inferior FPS puede disminuir la cantidad de inestabilidad detectada en la cámara, que puede aportar una experiencia mejor de lectura de documentos.
- Lista Antideslizamiento
  Esta muestra 50Hz que se selecciona normalmente para Europa y Reino Unido y 60Hz que se selecciona normalmente para Estados Unidos y Japón. Al seleccionar el Hz correcto eliminará el deslizamiento provocado por la luz fluorescente que puede interferir en la imagen de la cámara.
- Casilla Enfoque automático.
  Si ve que el enfoque automático se vuelve a enfocar periódicamente, quizás sea mejor desactivar esta característica. No todas las cámaras incluyen la característica del enfoque automático. SuperNova solo hará que la casilla Enfoque automático esté disponible si la cámara admite esta característica.

  - Lista Combinación de color.
    Use esta opción para aplicar la combinación de colores predeterminada al visor de la cámara. También están disponibles opciones adicionales en el visor de la cámara para controlar la configuración de Combinación de colores.

**Pestaña Pizarras.**

- Lista de dispositivos y controles.
  Use esta lista para crear, editar o eliminar un perfil de un dispositivo. Establezca el valor como "Desactivado" si desea evitar el cambio a un dispositivo de pizarra. Use el botón "Nuevo" para crear un perfil nuevo.

Use el botón "Configuración" para editar un perfil. Las siguientes opciones adicionales están disponibles cuando crea o edita un perfil:

- Cuadro Perfil.
  Use este cuadro para proporcionar un nombre significativo al dispositivo. Quizás desee poner un nombre al dispositivo después de la clase, profesor o formador para facilitar su selección en el futuro. Tenga en cuenta que las opciones restantes de este cuadro de diálogo pueden requerir información de un Administrador de red.
- Cuadro Nombre de la máquina.
  Use este cuadro para escribir el nombre del equipo host como aparece en la red. De manera alternativa, también puede escribir la dirección IP del equipo host, sin embargo, no es recomendable por la asignación dinámica de direcciones IP en la mayoría de configuraciones de red.
- Cuadro Puerto.
  De forma predeterminada, la Computación Virtual en Red (VNC) usa el puerto 5900. Solo debería cambiar esta configuración si su Administrador de red se lo ha indicado.
- Cuadro Contraseña.
  Use este cuadro para escribir la contraseña que le permite conectarse al equipo host. La asignación de una contraseña es opcional y se establece en el software VNC. Su Administrador de red le proporcionará esta información.
- Botones de radio Tipo de conexión.
  Use estos controles para seleccionar la opción que coincida con su tipo de conexión de red. Puede elegir entre una conexión de red de área local (LAN) y una conexión inalámbrica.
- Lista Protocolo.
  Existe un número de protocolos Remote Frame Buffer (RFB) disponibles compatibles con VNC. Solo debería cambiar esta configuración si su Administrador de red se lo ha indicado.
- Mostrar casilla Mouse.
  Use esta configuración para controlar si el puntero del mouse del equipo host aparece en su visor. Quizás desee habilitar esta opción si quiere ver si el puntero del mouse está colocado en la pantalla. Quizás

desee deshabilitar esta opción si la presencia del puntero del mouse es una distracción.

Las opciones adicionales en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver" son ajustes generales y se aplican a la interacción de pizarra completa, independientemente del dispositivo elegido.

- Lista Combinación de color.
  Use esta opción para aplicar una combinación de colores predeterminada al visor de la pizarra. También están disponibles opciones adicionales en el visor de la pizarra para controlar la configuración de Combinación de colores.

- Haga un seguimiento de la posición del presentador en la casilla pizarra.
  Use esta opción para controlar el seguimiento del foco en el equipo host. Deshabilitar esta opción significa que puede controlar el movimiento alrededor de la ventana. Puede moverse alrededor de la ventana usando el puntero del mouse o desplazándose por la pantalla con el teclado.

## 22.14 Cuadro de diálogo Visual > Varios monitores

Menú: Visual > Varios monitores

Puede definir las opciones para varios monitores en el cuadro de diálogo Varios monitores.

Para usar varios monitores, SuperNova requiere conectar una tarjeta gráfica a la placa base del equipo (como puede ser una tarjeta AGP/PCI o PCIe). Los adaptadores de tarjeta gráfica USB no son compatibles.

**Opciones:**

- Grupo Modo de visualización de monitores complementarios
  Las opciones de este grupo permiten seleccionar una configuración de varios monitores en el equipo si decide no extender el escritorio con las opciones de visualización de Windows.

- Botón de opción Único
  Seleccione esta opción si solo desea usar un monitor.
- Botón de opción Extender
  Seleccione esta opción si desea usar dos monitores que funcionen como uno solo más grande. En este caso, se extenderá un solo escritorio a lo largo de los dos monitores y podrá desplazar libremente el Magnificador entre ambos como si se tratara de uno solo.
- Botón de opción Clonar
  Seleccione esta opción para mostrar el mismo contenido en todos los monitores conectados al equipo. Se aplicarán las mismas configuraciones del Magnificador y las mismas opciones visuales asociadas en todos los monitores.
- Botón de opción Clonar con vista estándar
  Seleccione esta opción para mostrar el contenido ampliado en el monitor principal y visualizar una pantalla estándar sin ampliar en los demás monitores. Puede resultar muy útil en entornos educativos, ya que un segundo usuario puede ver la pantalla sin efectos visuales para obtener una perspectiva global.
- Casilla de verificación Encender esquema de color
  Si selecciona esta opción en la vista Clonar con vista estándar, los monitores en los que no se esté usando la vista ampliada mostrarán igualmente el esquema de color en uso.
- Casilla de verificación Encender realce en escritorio extendido
  Si selecciona esta opción en la vista Clonar con vista estándar, los monitores en los que no se esté usando la vista ampliada mostrarán igualmente el realce en uso.

  - Grupo Modo de visualización de escritorio extendido
    Con las opciones de este grupo puede elegir la configuración más adecuada para los equipos en los que el escritorio se ha extendido a monitores adicionales. Tenga en cuenta que deberá seleccionar Único en el grupo Modo de visualización de monitores complementarios para poder extender el escritorio en la configuración de pantalla de Windows.

- Botón de opción Extender
  Seleccione esta opción si desea usar dos monitores que funcionen

como uno solo más grande. En este caso, un solo escritorio se extenderá a lo largo de ambos monitores.

- Botón de opción Aplicaciones en paralelo
  Puede utilizar este modo para visualizar diversas aplicaciones en los diferentes monitores. Al usar las aplicaciones en paralelo, pueden resultar útiles las siguientes teclas de acceso rápido:

| Función | Tecla de acceso rápido |
|---|---|
| Mover el puntero del mouse al centro del monitor siguiente | BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE |
| Mover aplicación al monitor derecho | Tecla logotipo de WINDOWS + MAYÚS + FLECHA DERECHA |
| Mover aplicación al monitor izquierdo | Tecla logotipo de WINDOWS + MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA |

- Casilla de verificación Modo de presentación.
  Puede utilizar esta opción para que un monitor muestre una pantalla ampliada y todos los demás monitores una pantalla sin ampliar. Esto permite, por ejemplo, trabajar en una pantalla ampliada mientras que el público, que ve una presentación de diapositivas en el segundo monitor, ve la pantalla sin ampliar.

  - Casilla de verificación Búfer del mouse
    Con esta opción puede impedir los movimientos accidentales del puntero del mouse en otro monitor si usa un escritorio extendido. Para ello debe crear un grado de resistencia en el borde de la pantalla, lo que significa que deberá ejecutar los movimientos con mayor fuerza si desea mover el puntero a otro monitor. Para ajustar el grado de resistencia creado por el búfer, use el control deslizante Resistencia.

- Control deslizante Resistencia
  Con este control deslizante puede controlar la resistencia del mouse creada por el búfer. Cuanto mayor es el nivel, mayor resistencia, lo que significa que es necesario mantener el puntero del mouse en el borde de la pantalla durante más tiempo para que pase a otro monitor.

- Lista de teclas de acceso rápido para cambiar de monitor
  Si trabaja con aplicaciones en paralelo en un escritorio extendido, tal vez desee cambiar rápidamente el puntero del mouse al siguiente monitor, sin aplicar el Magnificador fuera del área de la pantalla que está viendo actualmente. Para ello, puede utilizar la tecla de acceso rápido para cambiar de monitor. La combinación de teclas predeterminada para ello es BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE.

- Botones Agregar tecla, Sustituir tecla y Quitar tecla
  Con estos botones puede cambiar la tecla de acceso rápido para cambiar de monitor.

## 22.15 Cuadro de diálogo Opciones visuales avanzadas

Menú: Visual > Opciones avanzadas

Puede especificar la configuración de varias características de SuperNova seleccionando opciones en el cuadro de diálogo "Opciones visuales avanzadas".

### Ficha Preferencias generales

- Realce el grupo Acción de las teclas de acceso rápido.
  Se pueden definir diferentes formas para los realces visuales. Una de estas formas es mostrar los realces seleccionados cuando se presiona una tecla de acceso rápido. El cuadro de lista "Mostrar realce" determina el comportamiento de las teclas de acceso rápido. Se puede definir en "Hasta nueva pulsación de la tecla de acceso rápido" o "Hasta que se suelte la tecla de acceso rápido".

- Grupo Magnificación decimal.
  La casilla de verificación "Permitir la magnificación decimal" determina si los aumentos de la medida de magnificación incluirán o no valores decimales. Si se apaga la magnificación decimal, no cambiará nada inmediatamente. El factor cambiará al factor lineal más cercano únicamente después del siguiente ajuste de la ampliación.
  Si tiene dificultades al utilizar medidas decimales de la magnificación, puede utilizar las opciones disponibles para intentar mejorar los resultados.

- Grupo Modo de visión global.
  La configuración de este grupo determina cómo se muestra la posición del Magnificador en la pantalla cuando se establece el Modo de visión global. Se puede invertir el área magnificada o el fondo. Las opciones de configuración de este grupo también determinan el comportamiento de la tecla de acceso rápido del Modo de visión global. Se puede definir en "Hasta nueva pulsación de la tecla de acceso rápido" o "Hasta que se suelte la tecla de acceso rápido".

- Botón Compatibilidad con vídeo.
  Este botón abre el cuadro de diálogo "Compatibilidad con vídeo". El cuadro de diálogo contiene varias casillas de verificación que le permiten optimizar la velocidad de la magnificación y solucionar los errores de pantalla provocados por controladores de vídeo incompatibles.

**Pestaña "Magnifier" (Ampliador).**

- Casilla de verificación "Lock Aspect" (Bloquear aspecto).
  Si la casilla de verificación "Lock Aspect" no está marcada, tendrá dos controles de botones de número con los que puede ajustar independientemente el tamaño de ampliación horizontal y vertical. Si vuelve a encender el índice de bloqueo de aspecto, el factor de ampliación cambiará al valor medio de los factores horizontal y vertical. Tenga en cuenta que no podrá utilizar fuentes True Type si los tamaños de ampliación vertical y horizontal son diferentes.

- Grupo Suavizado de fuentes.
  El suavizado de fuentes mejora la legibilidad del texto de la pantalla al utilizar la ampliación. Algunas de las opciones:

- Botón de opción Ninguno.
  Seleccione Ninguno para desactivar el suavizado de fuentes.
- Botón de opción Estándar.
  Seleccione Estándar para utilizar el suavizado de fuentes básico. Elija esta opción si tiene problemas de funcionamiento al utilizar fuentes True Type.
- Botón de opción Fuentes True Type.
  Seleccione Fuentes True Type para que la claridad sea perfecta en todos los tamaños de ampliación. Si utiliza un monitor LCD o un tamaño de ampliación de 3x o inferior, puede resultarle útil experimentar con la configuración de fuentes True Type.

- Grupo Configuración de fuentes True Type.

- Botón de opción Estándar.
  Si utiliza Estándar, el texto se visualizará sin alisar. Es el método predeterminado y también el más rápido, especialmente, al utilizar tamaños de ampliación de 4x o superiores.
- Botón de opción Alisado.
  Esta configuración presenta el texto alisando los bordes. Si observa irregularidades al utilizar fuentes True Type con tamaños de ampliación pequeños, seleccione esta opción.

Puede cambiar entre los modos Ninguno, Estándar y Fuentes True Type mediante una tecla de acceso rápido de SuperNova.

**Teclas de acceso rápido del Ampliador**

| Función | Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado | Portátil: conjunto universal |
|---|---|---|
| Suavizado de fuentes | CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 8 | Sin asignación |

Las fuentes True Type no estarán disponibles si utiliza una relación de ampliación diferente en sentido vertical y horizontal. Para cambiar de forma independiente los tamaños de ampliación vertical y horizontal, anule la selección de la casilla de verificación Bloquear aspecto en el cuadro de diálogo Opciones visuales avanzadas.

**Pestaña "Tracking" (Seguimiento).**

- Grupo de seguimiento del ratón.
  En este grupo, la casilla "Track mouse pointer" (Seguir el puntero del ratón) determina si SuperNova sigue o no el puntero del ratón. Con el seguimiento del ratón, la ventana se desplaza cuando el ratón se sale de su marco. La distancia que recorre suele ser la necesaria para que el ratón termine en el borde de la pantalla o el margen. Para ajustar el marco del ratón, presione el botón de marco del ratón. Se abrirá el cuadro de diálogo "Mouse and Foci Frame" (Marco del mouse y los focos).
  La casilla "Move mouse pointer into view" (Mover el puntero de ratón en visualización) determina lo que ocurre cuando el puntero del ratón no está visible dentro de la ventana ampliada. Cuando esta opción está seleccionada, al mover el puntero del ratón en un primer momento, éste es colocado en el centro de la ventana ampliada. En caso contrario, es la ventana ampliada la que se mueve hasta la posición del puntero del ratón en la pantalla.
  Si se selecciona la casilla de verificación "Stay in window" (Permanecer en la ventana), se crean unos límites artificiales para el ratón alrededor de la ventana seleccionada en ese momento. Estos límites imponen una restricción al puntero del ratón de modo que la pantalla mostrada difícilmente se sale de la ventana actual. Estos

límites se eliminan cuando el puntero excede los bordes de la ventana.

- Grupo de seguimiento del cursor.
  La casilla "Track Cursor " (Seguimiento del cursor) determina si el Ampliador sigue al cursor dentro de las áreas de edición. Si se selecciona esta casilla, la ventana ampliada se mueve para mostrar el área alrededor del cursor según se va moviendo. El marco del cursor (la distancia mínima entre el cursor en I y el borde de la pantalla) se puede definir en el cuadro de diálogo "Caret Frame" (Marco de intercalación) presionando el botón "Cursor Frame" (Marco del cursor).

- Grupo de seguimiento del foco.
  En este grupo, se determina si el Ampliador seguirá o no otros tipos de objetos. Las opciones disponibles son menús, controles y ventanas.
  La casilla "Keep focus in centre" (Mantener el foco en el centro) determina si las ventanas que se están siguiendo, como menús y pequeños cuadros de diálogo, se deben centrar en la ventana ampliada si caben.  Si no se selecciona la opción "Keep focus in centre" (Mantener el foco en el centro), la pantalla se moverá lo mínimo imprescindible para que el objeto quede completamente visible.

**La ficha Vista de líneas.**

Vista de líneas es un modo de lectura de SuperNova. En este modo, el contenido de la pantalla visible se muestra en una única línea que ocupa toda la ventana. La vista de líneas permite determinar el color del fondo y del texto, el tamaño del texto y la fuente utilizada.

**La ficha Áreas enlazadas.**

Las áreas enlazadas permiten que una determinada área de la pantalla esté siempre visible. Así, puede ver la información más importante, que cambia a menudo a medida que se utiliza la aplicación.

## 22.16 Cuadro de diálogo Preferencias de voz

Menú: Voz > Preferencias de voz

Puede cambiar varias opciones de configuración de la voz en el cuadro de diálogo "Preferencias de voz".

**Ficha General.**

- Control de rotación Volumen.
  Use el control de rotación "Volumen" para cambiar el nivel de volumen con el que suena la voz. Este valor es independiente de la configuración de volumen del equipo.

- Control de rotación Velocidad.
  Use el control de rotación "Velocidad" para cambiar la velocidad a la que lee la voz.

- Control de rotación Spelling Speed (Velocidad de deletreo).
  Utilice el control de rotación "Spelling Speed" (Velocidad de deletreo) para seleccionar la rapidez con la que se deletrean los caracteres. Es posible que desee fijar una velocidad menor que la velocidad de lectura habitual, para que las palabras deletreadas sean más fáciles de entender.

- Casilla de verificación Increase voice pitch for spelt capitals (Subir el tono de voz al deletrear mayúsculas).
  Seleccione esta casilla de verificación si desea que la voz de lectura suba de tono al deletrear letras mayúsculas. Ejemplos en los que se deletrean los caracteres: cuando el eco de caracteres está configurado para anunciar cada uno de los caracteres que escribe, cuando se desplaza por una línea de texto carácter por carácter o cuando elimina un carácter. Tenga en cuenta que este elemento no estará disponible si el sintetizador actual no es compatible con esta opción.

**Ficha Configuración del sintetizador.**

- Seleccione el botón Sintetizador.
  Seleccione este botón para abrir el cuadro de diálogo "Seleccionar sintetizador". Este cuadro de diálogo enumera todos los sintetizadores que SuperNova ha detectado.
  Si la única opción de la lista es "No hay ningún dispositivo de voz", esto significa que no hay ningún sintetizador de voz configurado que pueda elegir. Compruebe que el sintetizador está correctamente configurado y asegúrese de que Dolphin SAM lo detecta. Para ello, seleccione "Configuración de SAM" en el cuadro de diálogo "Opciones generales avanzadas".

- Botón Configurar.
  El botón Configurar abre el cuadro de diálogo Configuración de controlador para el sintetizador que se utiliza en ese momento.

- Cuadro de lista Configuración de idioma y botón Definir idioma de.
  No todos los sintetizadores de voz pueden devolver información sobre el idioma o idiomas de los que disponen. Si SuperNova determina que esto sucede, puede usar el cuadro de configuración de idioma para definir el idioma. Si SuperNova detecta el idioma, se deshabilitarán las opciones.

**Pestaña "Voice and Language Configuration" (Configuración de voz e idioma)**

La hoja de propiedades "Voice and Language Configuration" (Configuración de voz e idioma) le permite elegir diferentes voces para diferentes contextos de discurso. Un contexto de voz es un atributo especial del texto que se pronunciará que indica su procedencia o la característica de SuperNova que está usando.

Puede resultar útil tener voces distintas para contextos distintos. Puede ayudarle a recordar qué característica está usando o cuál es el tipo de control empleado en ese momento.

El conjunto de voces que se elija aquí, que es el definido actualmente, se guarda automáticamente para cada sintetizador. Esto quiere decir que, si

cambia el sintetizador, tendrá otro conjunto de voces, pero las voces del primer sintetizador se guardan y se volverán a usar si cambia de nuevo a dicho sintetizador.

Las opciones de esta hoja de propiedades son las siguientes:

- Grupo Lector de pantalla.
  En este grupo puede definir las opciones "Language" (Idioma) y "Voice" (Voz) del lector de pantalla. Refleja el idioma y la voz que SuperNova usará para leer avisos. Un aviso es aquello que se lee en voz alta y no se ha tomado de la pantalla. Por lo general, el idioma del lector de pantalla será el mismo que el idioma del sistema de acceso.

- Grupo Pantalla.
  Este grupo le permite definir el idioma y la voz del sintetizador que se usarán para leer el texto de la pantalla.
  Puede elegir la voz que se usará para leer el texto desde la pantalla cuando está en un área de edición, de aviso (por ejemplo, un cuadro de diálogo), un menú o cuando se está leyendo texto que está bajo el ratón.
  También puede usar una voz diferente para cuando se usa una característica de SuperNova. Esta voz reemplazará cualquier otra voz elegida para cualquier otra área.
  Cada uno de los cuadros de lista de voces también contiene una opción de "No Voice" (Ninguna voz) si desea deshabilitar la salida de voz para un tipo de área particular.

- Grupo de cambio de idioma automático.
  Las opciones de este grupo le permiten controlar el cambio de idioma automático. El cambio de idioma automático cambia el idioma del sintetizador para adaptarse a scripts alfabéticos particulares, lo que hace que la lectura de pantalla sea más fluida.
  Si tiene el idioma del sintetizador adecuado instalado, podrá cambiar automáticamente entre muchos idiomas, incluidos latín, árabe, chino (mandarín), griego, hebreo, hindi (devanagari) y ruso (cirílico).
  Tenga en cuenta que no todos los sintetizadores admiten esta característica. Para saber más sobre los idiomas de los sintetizadores

admitidos y disponibles, póngase en contacto con Dolphin o con el distribuidor local de Dolphin.

- Botón "Load All Default Voices" (Cargar todas las voces predeterminadas).
  Al presionar el botón "Load All Default Voices" (Cargar todas las voces predeterminadas) se recuperan los valores predeterminados del sintetizador para todas las voces.

**Ficha Voces definidas por el usuario.**

Esta hoja de propiedades se usa para crear y modificar las voces del sintetizador de voz. Puede definir las voces que desee o editar las existentes. Cada voz se compone de un nombre y una serie de parámetros del sintetizador. La cantidad real de parámetros del sintetizador, su significado y posible rango de valores dependen de su sintetizador.

Las opciones de esta hoja de propiedades son:

- Cuadro de lista Idioma.
  Use este cuadro de lista para definir el idioma en el que se basará la nueva voz o el idioma de la voz existente que desea modificar.

- Cuadro de lista Voz.
  El cuadro de lista desplegable Voz muestra una lista de todas las voces del sintetizador de voz que están disponibles en ese momento. Seleccione la voz que desea editar o eliminar de la lista.

- Botones Agregar, Eliminar y Cambiar nombre.
  Estos botones le permiten crear una voz nueva, eliminar la voz seleccionada en ese momento o cambiarle el nombre.

- Cuadro de grupo Parámetros.
  Las opciones de este cuadro de grupo definen las características de voz básicas de una voz. Estas características son el tono y la entonación.

- Cuadro de grupo Otros parámetros de voz.
  Este cuadro de grupo contiene otras opciones de configuración que dependen en mayor medida del sintetizador. Estos parámetros se encuentran en una lista desplegable llamada "Parámetros". Cada parámetro tiene un valor que se puede ajustar en el cuadro de lista "Valor".

- Área de edición Texto de prueba.
  El texto de prueba es un área de edición que contiene una porción de texto. Este texto se lee cada vez que cambia el valor de un parámetro de voz. Puede editar este texto y escribir lo que desee. Este texto de prueba le permite cambiar los parámetros y escuchar cómo suenan sin correr el riesgo de cambiar la voz de modo que después no pueda entenderla, lo que podría suceder si editase la misma voz que está utilizando.

- Botón Cargar las voces predeterminadas para el idioma actual.
  Este botón carga el conjunto de voces predeterminadas del sintetizador. El conjunto real de voces depende de su sintetizador. Los nombres usados para las voces dependerán del idioma actual del sistema de acceso.

Las voces aquí definidas son exclusivas de SuperNova. No aparecerán en ningún otro programa que use el mismo sintetizador.

## 22.17 Cuadro de diálogo Leer eco de caracteres

Menú: Voz > Eco de caracteres

El cuadro de diálogo "Eco de caracteres" define qué se debe leer a medida que escribe. Puede hacer que se lean caracteres, palabras, caracteres y palabras o que no se lea nada.

## 22.18 Cuadro de diálogo Leer anuncio de teclado

Menú: Voz > Anuncio de teclado

El cuadro de diálogo "Anuncio de teclado" le permite agregar anuncios de pulsaciones de teclas a la salida de voz de SuperNova.

## 22.19 Cuadro de diálogo Leer anuncios de estilo de texto

Menú: Voz > Anuncios de estilo de texto

Para especificar la configuración de anuncio de puntuación, de números y de atributos del texto, seleccione las opciones del cuadro de diálogo "Text Style Announcements" (Anuncios de estilo de texto). Este cuadro de diálogo tiene varias fichas, con las configuraciones de los distintos contextos.

**Contextos:**

- La ficha Edit Areas (Áreas de edición) tiene las configuraciones que puede aplicar al texto en cualquier control diseñado para la entrada de texto, en el que pueda ver, introducir o editar texto o números. Algunos ejemplos: la ventana del documento de un procesador de texto, un cuadro de texto en una página web o un campo de una libreta de direcciones.

- La ficha Prompt Areas (Áreas de petición) contiene las configuraciones que puede aplicar a todas las áreas excepto las áreas de edición y los menús. Algunos ejemplos: las etiquetas de los campos en los cuadros de diálogo, las ventanas de mensaje y las hojas de cálculo.

- La ficha Menus (Menús) contiene las configuraciones que puede aplicar a los menús.

- La ficha Read From Here (Leer desde aquí) contiene las configuraciones que puede aplicar a este modo de lectura continua de SuperNova.

- La ficha Dolphin Cursor (Cursor de Dolphin) contiene las configuraciones que puede aplicar a este modo de consulta de la pantalla de SuperNova.

**Configuración:**

- Lista Punctuation Level (Nivel de puntuación).
  SuperNova agrupa los caracteres de puntuación en categorías concretas. Puede cambiar la cantidad de puntuación que anuncia SuperNova cambiando el nivel de puntuación.

- Grupo Number Announcement (Anuncio de números).
  Puede leer los números como dígitos, por parejas o como palabras. Si selecciona "Digits" (Dígitos), SuperNova pronunciará cada número; por ejemplo, uno, dos, tres cuatro. Si selecciona "Pairs" (Parejas), SuperNova leerá los números como valores de dos dígitos; por ejemplo, veinte, veintitrés. Si selecciona "Words" (Palabras), SuperNova leerá los números completos; por ejemplo, mil doscientos veintitrés.

- Grupo Announce (Anuncio)

- Casilla de verificación Blank lines (Líneas en blanco).
  Puede hacer que SuperNova le informe cuando el foco se encuentre en una línea en blanco, seleccionando esta casilla de verificación. Esta opción se aplica solamente a las áreas de edición.
- Casilla de verificación Capitals (Mayúsculas).
  Puede hacer que SuperNova le informe cuando se utilice una letra mayúscula, seleccionando esta casilla de verificación. Puede elegir el modo en el que SuperNova indica las mayúsculas con las opciones del cuadro de diálogo "Voice Preferences" (Preferencias de voz) y el cuadro de diálogo "General Announcements" (Anuncios generales).

- Casilla de verificación Repeats (Repeticiones).
  Puede cambiar el modo en el que SuperNova lee los caracteres repetidos seleccionando esta casilla de verificación. Se aplica a los caracteres de puntuación y a los símbolos, y no incluye letras ni números. Puede controlar el método que utiliza SuperNova para indicar los caracteres repetidos con las opciones del cuadro de diálogo "Repeats" (Repeticiones).
- Casilla de verificación Colour change (Cambio de color).
  Puede hacer que SuperNova le informe de los cambios en el color de la fuente, seleccionando esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Back colour change (Cambio del color de fondo).
  Puede hacer que SuperNova le informe de los cambios en el color del fondo, seleccionando esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Point size change (Cambio del tamaño en puntos).
  Puede hacer que SuperNova le informe de los cambios en el tamaño de la fuente, seleccionando esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Font change (Cambio de fuente).
  Puede hacer que SuperNova le informe de los cambios en el tipo de fuente, seleccionando esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Selected (Seleccionado).
  Puede hacer que SuperNova le informe de los cambios en la selección, seleccionando esta casilla de verificación. Por ejemplo, si selecciona una palabra en una línea de texto y, a continuación, presiona la tecla de acceso rápido Leer línea, SuperNova anunciará el cambio de selección.
- Casilla de verificación Links (Vínculos).
  Puede hacer que SuperNova le avise cuando haya vínculos en el texto que está leyendo, seleccionando esta casilla de verificación. Esta opción no se aplica a las páginas web. Cambiar la forma de anunciar los vínculos de las páginas web requiere cambiar la combinación de verbosidad.
- Casilla de verificación Meaning change (Cambio de significado).
  Puede hacer que SuperNova le avise cuando el texto esté marcado como abreviatura, acrónimo, cita, énfasis, cita corta, intensidad y

monoespacio, seleccionando esta casilla de verificación. Esta opción se aplica al contenido HTML.

- Casilla de verificación Underline change (Cambio de subrayado).
  Puede hacer que SuperNova le avise cuando el texto esté subrayado, seleccionando esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Weight change (Cambio de negrita).
  Puede hacer que SuperNova le avise cuando el texto esté en negrita, seleccionando esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Italics change (Cambio de cursiva).
  Puede hacer que SuperNova le avise cuando el texto esté en cursiva, seleccionando esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Strikethrough change (Cambio de tachado).
  Puede hacer que SuperNova le avise cuando el texto esté tachado, seleccionando esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Spelling Error (Error de ortografía).
  Puede hacer que SuperNova le informe cuando el texto esté marcado como error ortográfico, seleccionando esta casilla de verificación. Esta opción se aplica a Microsoft Office y requiere que se estén mostrando los errores del documento con la opción de subrayado ondulado de Office.
- Casilla de verificación Grammar Error (Error gramatical).
  Puede hacer que SuperNova le informe cuando el texto esté marcado como error gramatical, seleccionando esta casilla de verificación. Esta opción se aplica a Microsoft Office y requiere que se estén mostrando los errores del documento con la opción de subrayado ondulado de Office.
- Casilla de verificación Script change (Cambio de índice).
  Puede hacer que SuperNova le avise cuando el texto sea subíndice o superíndice, seleccionando esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Heading change (Cambio de encabezado).
  Puede hacer que SuperNova le avise cuando cambie el estilo de encabezado, seleccionando esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Text Effect change (Cambio de efecto de texto).
  Puede hacer que SuperNova le informe de los cambios de efecto de

texto, seleccionando esta casilla de verificación. Los efectos de texto son atributos de los caracteres, como relieve, sombreado o grabado.

- Casilla de verificación Text Animation change (Cambio de animación de texto).
  Puede hacer que SuperNova le informe de los cambios de animación de texto, seleccionando esta casilla de verificación. Las animaciones de texto son atributos de los caracteres, como "Fondo intermitente", "Luminosos" y "Fila de hormigas rojas". Esta opción se aplica a Microsoft Office.

## 22.20 Cuadro de diálogo Leer anuncios generales

Menú: Voz > Anuncios generales

Puede especificar la configuración de varias funciones de SuperNova con las opciones del cuadro de diálogo "General Announcements" (Anuncios generales). La disponibilidad de algunas opciones depende del sintetizador que esté utilizando.

- Casilla de verificación Announce Braille changes (Anunciar los cambios en braille).
  Puede hacer que se anuncien los cambios que realiza a la configuración de braille, al utilizar las teclas de acceso rápido, seleccionando esta casilla de verificación. Incluye la activación de salida de braille, la activación de braille literario, la activación del modo físico de braille, la activación de braille mejorado y las acciones que realice con los botones de enrutamiento.

- Casilla de verificación Announce magnification changes (Anunciar los cambios en la ampliación).
  Puede hacer que se anuncien los cambios que realiza a la configuración de ampliación, al utilizar las teclas de acceso rápido, seleccionando esta casilla de verificación. Incluye la activación del magnificador, los cambios en la vista del magnificador, los cambios de orientación de la pantalla dividida, el tamaño del magnificador y la activación de su combinación de colores.

- Casilla de verificación Announce 'no focus detected' (Anunciar 'No se ha detectado ningún foco').
  Puede hacer que SuperNova le avise cuando una aplicación pierde el foco, seleccionando esta casilla de verificación. Una aplicación puede perder el foco, por ejemplo, cuando se cierra una ventana en primer plano y no se sitúa el foco en la ventana de segundo plano. Normalmente, puede resolver la pérdida de foco presionando ALT + TAB para pasar a una aplicación abierta, o presionando TECLA WINDOWS + D para situar el foco en el Escritorio.

- Casilla de verificación Announce text under mouse (Anunciar el texto sobre el que está el mouse).
  Puede hacer que SuperNova lea el texto que se encuentra bajo el puntero del mouse, seleccionando esta casilla de verificación. Para leer el texto, es necesario que mueva el puntero del mouse al lugar donde se encuentra el texto en la pantalla.

- Casilla de verificación Announce clipboard actions (Anunciar las acciones del portapapeles).
  Puede hacer que SuperNova anuncie los resultados de los comandos de teclas para cortar, copiar y pegar que utilice, seleccionando esta casilla de verificación. SuperNova basa los anuncios del portapapeles en el uso de CONTROL + C para copiar, CONTROL + X para cortar y CONTROL + V para pegar. Si utiliza otros comandos de teclas, defina otras pulsaciones de teclas en el cuadro de diálogo "Clipboard key mapping" (Asignaciones de teclas del portapapeles).

- Casilla de verificación Announce line count when selecting text (Anunciar el número de líneas al seleccionar texto).
  Puede hacer que se cuente el número de líneas que está seleccionando, si selecciona esta casilla de verificación. Esta opción solo está disponible en las áreas que cuenten con un Modelo de objeto de documentos (Document Object Model, DOM), como el Bloc de notas, WordPad y Microsoft Word.

- Casilla de verificación Announce capitals when reading lines (Anunciar mayúsculas al leer líneas).
  Puede incluir los anuncios de mayúsculas al leer una línea de texto,

seleccionando esta casilla de verificación. Lee una línea de texto al mover el foco a otra línea, por ejemplo, utilizando teclas como FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, RE PÁG o AV PÁG.

Nota: para activar el anuncio de mayúsculas, seleccione la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) en la ficha "Edit Areas" (Áreas de edición) del cuadro de diálogo "Text Style Announcements" (Anuncios de estilo de texto).

- Casilla de verificación Use Beeps for Capital Announcement (Utilizar bips para anunciar mayúsculas).
  De forma predeterminada, SuperNova describirá las letras mayúsculas con palabras. Todos los sintetizadores son compatibles con el uso de palabras. Sin embargo, con algunos sintetizadores, también es posible indicar las mayúsculas con un sonido. Si está disponible esta opción, puede utilizar bips para indicar las mayúsculas, seleccionando esta casilla de verificación.

- Lista Uses sound (Utilizar sonidos).
  Si selecciona la casilla de verificación "Use Beeps for Capital Announcement" (Utilizar bips para anunciar mayúsculas), puede seleccionar en esta lista preestablecida el sonido que desee utilizar para indicar las mayúsculas.

- Botón Repeats (Repeticiones).
  Para abrir el cuadro de diálogo "Repeats" (Repeticiones), puede seleccionar este botón. El cuadro de diálogo "Repeats" (Repeticiones) permite controlar el modo en el que SuperNova lee los caracteres repetidos.

- Botón Clipboard key mapping (Asignaciones de teclas del portapapeles).
  Para abrir el cuadro de diálogo "Clipboard key mapping" (Asignaciones de teclas del portapapeles), puede seleccionar este botón. El cuadro de diálogo "Clipboard key mapping" (Asignaciones de teclas del portapapeles) permite definir las teclas que utiliza Windows para los comandos de cortar, copiar y pegar.

## 22.21 Cuadro de diálogo Leer opciones avanzadas

Menú: Voz > Opciones avanzadas

Puede especificar la configuración de varias características de SuperNova seleccionando opciones en el cuadro de diálogo "Leer opciones avanzadas".

**Ficha Cursor.**

- Casilla de verificación Usar el cursor de Dolphin automáticamente.
  Con esta opción puede encender y apagar el cursor de Dolphin automático.
  El cursor de Dolphin automático es una característica especial que se puede programar en un archivo de mapas. El archivo de mapas puede definir las áreas donde se debe utilizar automáticamente el cursor de Dolphin cuando el foco del teclado se desplaza a zonas determinadas de la aplicación. Resulta útil cuando no hay ningún foco de aplicación en la ventana en cuestión.
  Puede encender y apagar la actuación automática del cursor de Dolphin con una tecla de acceso rápido. Para activar y desactivar el cursor de Dolphin automático presione CONTROL IZQUIERDO + 4.

- CASILLA DE VERIFICACIÓN Restringir el cursor de Dolphin al área actual.
  Es posible restringir el movimiento del cursor de Dolphin de modo que no se pueda desplazar fuera del área actual. Este comportamiento se configura en un archivo de mapas. Esta casilla de verificación determina si el cursor de Dolphin se debe restringir al área actual o no.
  Puede usar una tecla de acceso rápido para encender y apagar esta restricción. Para activar y desactivar esta opción presione CONTROL IZQUIERDO + 2. Recuerde que esta opción no se aplicará hasta la próxima vez que encienda el cursor de Dolphin.

- Casilla de verificación Modo Formularios automático.
  Cuando está seleccionada esta casilla de verificación, pasará

automáticamente al modo formulario cuando se desplace mediante el tabulador a un campo de entrada. De este modo puede rellenar formularios más fácilmente usando el cursor de Dolphin. También se puede usar una tecla de acceso rápido para activar o desactivar esta característica. Presione BLOQ MAYÚS + INTRO para activar o desactivar automáticamente el modo formulario.

**Ficha Verbosidad.**

SuperNova tiene una serie de combinaciones de verbosidad predeterminadas. Una combinación de verbosidad controla qué le indica SuperNova sobre el tipo de control actual, como un botón o una casilla de verificación. En esta hoja de propiedades puede modificar una combinación de verbosidad existente o incluso crear sus propias combinaciones personalizadas.

Puede obtener más información sobre la modificación o creación de sus propias combinaciones de verbosidad visitando las páginas de tutoriales en el sitio Web de Dolphin.

**Ficha Marcadores de monitor.**

Los marcadores de monitor supervisan ciertas áreas de la pantalla para detectar cambios. Cuando se produzca un cambio, el marcador de monitor realizará una acción definida. El marcador de monitor y la acción se configuran en un archivo de mapas. Si un marcador de monitor se ha implementado en un mapa, esto deberá estar explicado en la documentación de ayuda adjunta.

La hoja de propiedades "Marcadores de monitor" se puede usar para encender o apagar marcadores de monitor concretos.

- Cuadro de lista Conjunto de marcadores.
  Use este cuadro de lista desplegable para elegir el conjunto de marcadores de monitor que desea que se enumere abajo. Puede hacer que se enumeren todos los marcadores de monitor de las áreas que se muestran en ese momento en la pantalla o una lista de

los marcadores de monitor de todas las aplicaciones que se están ejecutando, o puede elegir que se enumeren todos los marcadores de monitor de un archivo de mapas concreto.

- Vista de la lista Acción de marcador.
  Esta lista muestra todos los marcadores de monitor del conjunto seleccionado. Use las casillas de verificación situadas delante de cada elemento de la lista para encender o apagar el marcador de monitor.
  También puede usar una tecla de acceso rápido para encender y apagar todos los marcadores de monitor. Para ello, presione CONTROL IZQUIERDO + 5.

## 22.22 Cuadro de diálogo Preferencias generales de Braille

Menú: Braille > Preferencias generales

Puede cambiar varias opciones de configuración de Braille en el cuadro de diálogo "Preferencias generales".

### Ficha Tablas de traducción

- Cuadro de lista Conversión de Unicode a Braille
  Seleccione en esta lista la tabla de Braille de código informático que SuperNova debe usar para traducir texto a Braille. El idioma que seleccione se usará tanto para la entrada como para la salida de Braille de código informático. El Braille de código informático usa únicamente una celda de Braille por carácter, sea cual sea el carácter. Se usa especialmente en aplicaciones donde todos los caracteres son importantes, deben distinguirse todos ellos y los espacios son secundarios.

- Cuadro de lista Conversión de Unicode a Braille literario
  Seleccione en esta lista la tabla de Braille literario que SuperNova debe usar para traducir texto a Braille. El idioma que seleccione solo se aplicará a la salida de Braille literario. El término "Braille literario" hace referencia a las tablas de Braille de grado 1 y 2. El Braille

literario resulta especialmente ventajoso a la hora de leer texto común.

- Cuadro de lista Entrada de Braille literario
  Seleccione en esta lista la tabla de Braille literario que SuperNova debe usar para convertir la entrada de Braille en texto. El idioma que seleccione solo se aplicará a la entrada de Braille literario. La entrada de Braille literario usa 6 puntos y Braille contraído o sin contraer, en función del idioma de entrada. Tenga en cuenta que los caracteres de Braille que escriba solo aparecerán en el documento cuando presione la tecla Espacio de Braille, o cualquier otra que no consista en una combinación de puntos de Braille.

**Ficha Dispositivo de Braille.**

- Botón Seleccionar terminal de Braille.
  Seleccione este botón para abrir el cuadro de diálogo "Seleccionar terminal de Braille". Este cuadro de diálogo enumera todos los dispositivos de Braille que SuperNova ha detectado.
  Si la lista no muestra ninguna opción, esto significa que no hay ningún dispositivo configurado que pueda elegir. Compruebe que su terminal de Braille está correctamente configurado y asegúrese de que Dolphin SAM lo detecta. Para ello, seleccione "Configuración de SAM" en el cuadro de diálogo "Opciones generales avanzadas".

- Botón Configurar.
  El botón Configurar abre el cuadro de diálogo Configuración de controlador para el terminal de Braille que se utiliza en ese momento.

- Cuadro de rotación Margen de desplazamiento.
  El margen de desplazamiento determina cuánto se desplazará el terminal de Braille cuando presione las teclas Lectura hacia atrás o Lectura hacia delante. También se usa para desplazar el terminal cuando un cursor se mueve fuera del extremo izquierdo o derecho.

## 22.23 Cuadro de diálogo Anuncios generales de Braille

Menú: Braille > Anuncios generales

- Grupo Cambios en Braille.
  Seleccione los cambios de SuperNova que se mostrarán en su terminal de Braille.

- Grupo Delimitadores.
  Estas dos listas le permiten colocar caracteres de Braille de varias formas alrededor de diferentes tipos de objetos en el modo físico. Elija el tipo de objeto de la primera lista y, de la segunda, los caracteres que se usarán para marcar ese objeto.

## 22.24 Menú y cuadro de diálogo "Entrada de Braille"

Menú Braille > Entrada

El menú "Entrada" permite cambiar las opciones de la entrada de Braille.

"Entrada de Braille" controla la acción que realizan los botones de enrutamiento de Braille. Además, algunos terminales de Braille permiten la entrada de teclas de Braille, es decir, permiten utilizar las teclas del terminal de Braille para escribir texto.

- Elemento de "Teclas de Braille".
  Esta opción le permite escribir caracteres utilizando seis u ocho botones del terminal de Braille. Los botones que se utilizan para escribir dependen del terminal. No todos los terminales tienen esta función. La entrada de seis teclas puede resultar útil si desea escribir sin apartar las manos del terminal de Braille. Para este tipo de entrada se usa código informático.

- Elemento de "Entrada literaria".
  Esta opción le permite escribir caracteres utilizando seis u ocho botones del terminal de Braille. Los botones que se utilizan para

escribir dependen del terminal. No todos los terminales tienen esta función. También está restringida a las tablas de Braille compatibles.

### 22.24.1 Botones de enrutamiento

El cuadro de diálogo "Entrada desde el terminal" permite establecer la acción que realiza cada botón del terminal de Braille y seleccionar si se activa el modo de entrada de Braille.

- Grupo "Acción del botón de enrutamiento".
  Estos botones de opción determinan lo que ocurre cuando se presiona un botón de enrutamiento en el terminal de Braille. Entre las opciones se incluyen hacer clic con el botón primario del mouse, hacer doble clic, hacer clic con el botón secundario del mouse o describir el carácter en ese punto.

- Grupo "Acción del botón secundario de enrutamiento".
  Estos botones de opción determinan lo que ocurre cuando se presiona un botón secundario de enrutamiento en el terminal de Braille. Entre las opciones se incluyen hacer clic con el botón primario del mouse, hacer doble clic, hacer clic con el botón secundario del mouse o describir el carácter en ese punto. No todos los terminales de Braille tienen una segunda línea de botones de enrutamiento.

### 22.24.2 Opciones del cursor de Dolphin

El cuadro de diálogo "Entrada desde el terminal en modo Cursor de Dolphin" permite establecer las funciones de los botones de enrutamiento en el terminal de Braille al utilizar el cursor de Dolphin.

## 22.25 Caracteres

Menú Braille > Caracteres

El menú "Caracteres" permite cambiar diversas opciones de Braille relacionadas con la forma de mostrar los caracteres en el terminal de

Braille. Son el modo de Braille literario y el modo de visualización mejorado.

- Elemento "Literario".
  Esta configuración activa o desactiva la opción de Braille "Literario". Si la activa, el terminal de Braille mostrará los caracteres de Braille en modo literario, de lo contrario utilizará el Braille de código informático. El término "Braille literario" utilizado abarca el Braille de grado 1 y grado 2.

- Elemento "Mejorado".
  Esta configuración permite activar o desactivar la función de Braille "Mejorado". Si la activa, todos los caracteres con un atributo que no sea "normal" se marcarán, normalmente agregando un punto 8.

### 22.25.1 Opciones

**Cuadro de diálogo Caracteres.**

El cuadro de diálogo "Caracteres" permite cambiar diversas opciones de Braille relacionadas con la forma de mostrar los caracteres en el terminal de Braille. Son el modo de Braille literario y el modo de visualización mejorado.

**Opciones:**

- Casilla de verificación "Cursor palabra contraída".
  En el modo "Literario" puede elegir si la palabra en que se encuentra el cursor está contraída o sin contraer. Esta casilla de verificación activa y desactiva esta configuración. Si esta opción está desactivada, la palabra con el cursor se escribirá en Braille de código informático. Si la palabra en que se encuentra el cursor no está contraída, puede facilitar la edición de documentos.

- Casilla de verificación "Mostrar mayúsculas".
  Algunas versiones de Braille literario indican las letras mayúsculas poniendo delante de la letra o contracción un signo especial

denominado "signo de mayúscula" como prefijo. En otras versiones de Braille literario se admite la omisión de este signo por razones de espacio.

- Casilla de verificación "Braille de 8 puntos".
  La casilla de verificación "Braille de 8 puntos" alterna entre utilizar un sistema Braille de 8 puntos o 6 puntos. Resulta útil al utilizar Braille de código informático, en que, por ejemplo, los dos puntos inferiores se pueden usar para indicar letras mayúsculas y otros símbolos especiales. Por ejemplo, en varios códigos informáticos las letras mayúsculas se indican agregando un punto 7 al símbolo normal de Braille para la letra. Puede interesarle usar el Braille de 6 puntos si tiene dificultades para leer la versión de 8 puntos.

- Casilla de verificación "Mayúsculas temblorosas".
  Esta opción, especialmente útil en el Braille de 6 puntos, hace que las mayúsculas del terminal de Braille parpadeen. La velocidad de la intermitencia de estos caracteres se rige por la opción "Velocidad de la intermitencia" del cuadro de diálogo "Cursor".

- Grupo "Caracteres mejorados".
  Las opciones "Caracteres mejorados" determinan qué constituye exactamente un carácter mejorado. Seleccione aquellos atributos que desea que se muestren.

- Lista "Estilo".
  "Estilo" permite seleccionar cómo se mostrarán los caracteres mejorados. De manera predeterminada, el punto 8 se agrega al carácter. Otras opciones incluyen el punto 7 y el punto 7 y 8.

## 22.26 Menú y cuadro de diálogo "Presentación en Braille"

Menú Braille > Presentación

Las opciones de este menú permiten configurar la presentación del terminal de Braille.

- Elemento "Modo físico".
  Con esta opción se pasa de "Modo físico" a "Modo lógico" y viceversa. El modo físico ofrece la posibilidad de determinar la presentación física de los objetos en la pantalla. El modo lógico muestra la asociación lógica entre cualquier texto incidental y el foco. Es similar a la salida de voz. Esto resulta especialmente útil para trabajar con cuadros de diálogo, ya que el lector de pantalla asocia las etiquetas de texto de un cuadro de diálogo con los controles correspondientes.

- Elemento "Seguimiento".
  Esta casilla de verificación determina si el terminal de Braille sigue el movimiento del foco en el modo físico mientras utiliza la aplicación. Normalmente, la opción "Seguimiento" está activada, pero puede que desee desactivarla, por ejemplo, para monitorizar una determinada área de la pantalla.

### 22.26.1 Opciones

**Cuadro de diálogo "Presentación".**

Las opciones de este cuadro de diálogo permiten configurar el modo físico del terminal de Braille. Entre dichas opciones están la de ajuste de línea al avanzar y retroceder, la de mostrar marcadores de inicio y final de línea, y la de presentación de la distribución física de la pantalla.

- Casilla de verificación "Forward and Back Wrapping" (Ajuste de línea al avanzar y retroceder).
  Esta casilla de verificación establece si las teclas "Lectura hacia delante" y "Lectura hacia atrás" se desplazarán a través de las líneas de la pantalla en modo físico. Si esta opción está desactivada, estas dos teclas de acceso están limitadas a la línea actual. Sin embargo, si el ajuste de línea está activado, podrá leer por toda la ventana utilizando solo las teclas "Lectura hacia delante" y "Lectura hacia atrás".

- Casilla de verificación "Mostrar solo palabras completas".
  Generalmente, las líneas de texto de la pantalla son más largas que

la longitud de los terminales de Braille, lo que significa que un terminal de Braille solo puede mostrar parte de una línea cada vez. Para ver la siguiente parte, presione la tecla Braille Avanzar. Esto puede hacer que las palabras se dividan al final y principio del terminal de Braille al avanzar.
Si selecciona "Mostrar solo palabras completas" evitará que las palabras se trunquen porque no se ajustan en el terminal de Braille. Resulta especialmente útil cuando utiliza códigos Braille contraídos como el Braille de grado 2 del Reino Unido. Esta opción permite ajustar la posición del margen de desplazamiento en función de las posiciones de las palabras.
Si avanza pero la siguiente palabra no se ajusta en el terminal de Braille, se mostrará un hueco tras el último carácter de la última palabra del terminal. Le será más fácil hacer clic más allá del final de la última palabra que se muestra. Y con ello sabrá que se trata del final de la palabra.
Si existen varios espacios o huecos que se extienden a lo largo de varias celdas de Braille, puede ocurrir que al avanzar o retroceder el texto no empiece en la celda del extremo izquierdo.
Si la palabra supera el número total de celdas de Braille, aparecerá truncada en el terminal de Braille; es decir, se comportará como si la opción "Mostrar solo palabras completas" no estuviera seleccionada. También es posible que haya muchas partes del terminal que aparezcan en blanco.

- Casillas de verificación "Marcador de inicio" y "Marcador de final".** Estas dos casillas de verificación determinan si hay un marcador al inicio y final de las líneas de texto en modo físico. Puede resultar útil cuando la opción "Ajuste de línea" está activada y desea saber cuándo pasa de una línea a otra.

- Casilla de verificación "Mostrar presentación".
  Esta casilla de verificación activa y desactiva la opción "Presentación" en el modo físico. Con la opción "Presentación" activada, los caracteres de la línea se colocan en el terminal de Braille lo más parecido posible a su presentación de pantalla. Esto puede hacer que se compriman o se amplíen. Si la opción "Presentación" está desactivada, el terminal de Braille solo mostrará los caracteres y los

huecos (por ejemplo entre columnas), pero puede que la presentación no corresponda exactamente con la presentación de la pantalla.

- Casilla de verificación "Ampliación de intervalos".
  Si la opción "Mostrar presentación" está desactivada, esta configuración determina si los huecos existentes en una línea de texto se muestran en el terminal de Braille.

- Lista "Píxeles por celda en los intervalos".
  Si la opción "Mostrar presentación" está desactivada, esta opción determina cuántas celdas de Braille deben usarse para los huecos de las líneas de texto.

- Casillas de verificación de métodos de presentación.
  Las casillas de verificación Frases, Palabras y Caracteres determinan cómo se colocan los caracteres en el terminal de Braille en modo físico cuando la opción "Mostrar presentación" está activada. Cada elemento (una frase, palabra o carácter) se coloca en las celdas que ocupa.

- Casilla de verificación "Ampliar hacia los intervalos".
  Si la opción "Mostrar presentación" está activada, esta casilla de verificación permite que un conjunto de caracteres pase al hueco que le sigue. Esto puede hacer que los caracteres se compriman algo menos, pero que los huecos entre, digamos, dos columnas del texto no tengan el ancho correcto.

- Casilla de verificación "Mostrar guiones".
  En el modo físico, con la opción "Mostrar presentación" activada, si se requiere alguna ampliación, el espacio adicional que el texto debería ocupar se llenará con guiones. Esta casilla de verificación determina si estos guiones se muestran o no.

- Lista "Longitud de la presentación".
  La opción "Longitud de la presentación" determina el número de celdas de Braille que deben distribuirse en todo el ancho de la pantalla. La cantidad de espacio que una celda de Braille representa

es la resolución total de la pantalla dividida por este número.
Por ejemplo, si tenía una resolución de pantalla de 800 píxeles y una longitud de pantalla de 80, cada celda del terminal de Braille representaría 10 píxeles.

## 22.27 Cuadro de diálogo Celdas de estado de Braille

Menú: Braille > Celdas de estado

El cuadro de diálogo "Celdas de estado" define qué se debe mostrar en las celdas de estado del terminal de Braille.

Seleccione los elementos que desea que se muestren. Cada opción toma una celda.

- Casilla de verificación Características en el terminal.
  En esta celda de estado se muestra la configuración actual de diversos modos del sistema de Braille: modos de atributo, Braille literario, modo físico y seguimiento.
  Los cuatro puntos superiores muestran cuál de los modos de atributo está activo: si está en blanco, en el terminal se muestran caracteres (normal). Las letras de la A a la E representan las cinco presentaciones de atributos disponibles mediante la tecla Cambio de atributos. La letra F representa el modo de Descripción de carácter.
  Los cuatro puntos inferiores muestran otras opciones, como:
  - Punto 3: en relieve en Braille literario; en caso contrario, Braille de código informático.
  - Punto 6: en relieve en modo físico; en caso contrario, modo lógico.
  - Punto 7: en relieve si en el terminal se está mostrando el foco.
  - Punto 8: en relieve si el seguimiento está encendido.

- Casilla de verificación Posición del cursor.
  Esta celda de estado muestra la posición del cursor en una línea de texto cuando se está en un área de edición.
  Los cuatro puntos superiores representan las decenas y los cuatro inferiores, las unidades. Por ejemplo, los puntos 245678 muestran que el cursor está en la posición 0 (el extremo izquierdo). Tenga en

cuenta que el número de caracteres que caben en una línea depende del tamaño de la fuente y de la pantalla.

- Casilla de verificación Tipo de foco.
  Esta celda de estado indica el tipo y el estado del control de foco. Resulta especialmente útil en el modo físico.

- Casilla de verificación Atributos.
  Las diversas casillas de verificación de atributos muestran los atributos del carácter que está bajo el cursor en un área de edición. La información es exactamente la misma que la de la función Modos de atributo.

## 22.28 Menú y cuadro de diálogo Braille > Cursor

Menú Braille > Cursor

El menú Cursor permite cambiar el modo de visualización del cursor en el terminal de Braille. La mayoría de estas opciones solo se aplican al editar texto en un área de edición.

Opciones:

- Elemento visible

  Esta opción determina si el cursor debe mostrarse en el terminal de Braille. En el área de edición, el cursor de Braille consiste en una sola celda que aparece superpuesta al carácter en el punto de inserción.

  Fuera del área de edición, si el terminal de Braille se establece en el modo físico, el cursor se considera el foco. Todos los caracteres del foco se subrayan con puntos 7 y 8.

### 22.28.1 Estilo

En el cuadro de diálogo Estilo del cursor determina el aspecto del cursor. Las opciones disponibles están relacionadas con la forma y la velocidad de

la intermitencia con las que se indica la posición del cursor y con el estilo que debe usarse en el modo físico de Braille.

- Lista Forma

  Este cuadro de lista desplegable determina la forma del cursor en un área de edición. Entre las opciones disponibles se encuentran Punto 8, Puntos 7 y 8, Todos los puntos, Punto intermitente 8, Puntos intermitentes 7 y 8 y Todos los puntos intermitentes.

  El cursor aparece superpuesto al carácter actual. Asimismo, cuanto mayor es el cursor, más sencillo resulta encontrarlo, aunque también resulta más complicado leer el carácter que se encuentra detrás de él.

- Lista Velocidad de la intermitencia

  El cuadro de lista Velocidad de la intermitencia establece la velocidad del cursor (y de cualquier otro texto) intermitente en el terminal de Braille. Cuanto mayor sea el valor, mayor será la velocidad de intermitencia.

- Lista Estilo del foco físico

  El cuadro de lista desplegable Estilo del foco físico permite seleccionar cómo debe indicar SuperNova la posición del foco en el modo físico de Braille. Entre las opciones disponibles se encuentran Punto 8, Puntos 7 y 8, Punto 7, Punto intermitente 8, Puntos intermitentes 7 y 8 y Punto intermitente 7.

## 22.29 Cuadro de diálogo Opciones avanzadas de Braille

Menú: Braille > Opciones avanzadas

Puede especificar la configuración de varias características de SuperNova seleccionando opciones en el cuadro de diálogo "Opciones avanzadas de Braille".

**Ficha Braille en pantalla.**

Aquí puede definir el tamaño y la posición de la ventana para la opción "Mostrar Braille en la pantalla".

Esta pequeña ventana refleja el contenido del terminal de Braille.

### 22.29.1 Ficha Verbosidad (Braille)

**Ficha Verbosidad.**

SuperNova tiene una serie de combinaciones de verbosidad predeterminadas. Una combinación de verbosidad controla qué le indica SuperNova sobre el tipo de control actual, como un botón o una casilla de verificación. En esta hoja de propiedades puede modificar una combinación de verbosidad existente o incluso crear sus propias combinaciones personalizadas.

Puede obtener más información sobre la modificación o creación de sus propias combinaciones de verbosidad visitando las páginas de tutoriales en el sitio Web de Dolphin.

### 22.29.2 Ficha Áreas enlazadas (Braille)

**Ficha Áreas enlazadas.**

Las áreas enlazadas de Braille pueden controlar ciertas áreas de la pantalla y mostrar estos datos en el terminal de Braille. Las áreas enlazadas de Braille se definen en un archivo de mapas y normalmente se configuran para aplicaciones diseñadas a medida, como programas de telefonía. Si un área enlazada de Braille se ha implementado en un mapa, esto deberá estar explicado en la documentación de ayuda adjunta.

La hoja de propiedades "Áreas enlazadas" se puede usar para encender o apagar áreas enlazadas de Braille concretas.

- Cuadro de lista Conjunto de áreas enlazadas
  Use este cuadro de lista desplegable para elegir el conjunto de áreas enlazadas que desea que se enumere abajo. Puede hacer que se enumeren todas las áreas que se muestran en ese momento en la pantalla o las que están disponibles en las aplicaciones que se están ejecutando.

- Vista de la lista Acción de ganchos de Braille.
  Esta lista muestra todas las áreas enlazadas del conjunto seleccionado. Use las casillas de verificación situadas delante de cada elemento de la lista para encender o apagar las áreas enlazadas.
  También puede usar una tecla de acceso rápido para encender y apagar todas las áreas enlazadas de Braille. Para ello, presione CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + 2.

## 22.30 Cuadro de diálogo Media > Scan and Read Settings (Ajustes de Escanear y leer)

Menú: Media (Multimedia) > Scan and Read (Escanear y leer) > Scan and Read Settings (Ajustes de Escanear y leer)

El cuadro de diálogo "Scan and Read Settings" (Ajustes de Escanear y leer) contiene opciones para cambiar el modo en que SuperNova guarda y convierte los documentos escaneados.

**Opciones.**

- Lista "Scanner" (Escáner).
  La lista "Scanner" (Escáner) muestra los escáneres disponibles en el equipo. Asegúrese de seleccionar el escáner correspondiente al dispositivo que está usando con SuperNova.

- Lista "Language" (Idioma).
  La lista "Language" (Idioma) hace referencia al idioma del texto que se va a escanear. Si desea escanear texto en otro idioma y obtener los mejores resultados, asegúrese de seleccionar la opción correspondiente al idioma en que se encuentra este texto.

- Lista "Colour" (Color).
  La lista "Colour" (Color) permite cambiar la configuración de color del escáner. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de seleccionar un valor aproximado al color impreso que desea escanear; por ejemplo, si va a escanear una carta sin formato, el reconocimiento será más preciso si selecciona la opción "Black and white" (Blanco y negro).

- Lista "Paper" (Papel).
  La lista "Paper" (Papel) hace referencia al tamaño del papel que se va a escanear. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que el tamaño del papel coincide con el del papel que desea escanear.

- Cuadro "Scan and Read Output Folder" (Carpeta de salida de Escanear y leer)
  Este cuadro de edición establece la ubicación donde SuperNova guardará los documentos convertidos. Use el botón de exploración para cambiar la ubicación de la carpeta.

## 22.31 Cuadro de diálogo Preferencias de inicio generales

Menú: General > Preferencias de inicio

Puede especificar la configuración de varias funciones de SuperNova con las opciones del cuadro de diálogo "Startup Preferences" (Preferencias de inicio). La disponibilidad de algunas opciones depende del sintetizador que esté utilizando, y de si ejecuta una versión local, de red o Dolphin Pen de SuperNova.

### Opciones

- Casilla de verificación Launch SuperNova after logon (Ejecutar SuperNova al iniciar sesión).
  Puede hacer que el ordenador ejecute automáticamente SuperNova al iniciar sesión con su cuenta de usuario, seleccionando esta casilla de verificación.

- Casilla de verificación Disable splash screen at startup (Deshabilitar la pantalla de presentación al inicio).
  Puede evitar que aparezca la pantalla de presentación de SuperNova, seleccionando esta casilla de verificación. La pantalla de presentación es una imagen que aparece mientras se carga un programa de ordenador.

- Casilla de verificación Magnifier at user logon (Magnificador en el inicio de sesión del usuario).
  Puede ampliar la pantalla de inicio de sesión de Windows, seleccionando esta casilla de verificación. Si selecciona esta casilla de verificación, la próxima vez que reinicie el ordenador, aparecerá una barra de herramientas de SuperNova en la pantalla de inicio de sesión de Windows. Puede hacer clic con el mouse en los botones de la barra de herramientas para ajustar la ampliación, o presionar F7 para reducir la ampliación y F8 para ampliarla.

  Nota: solo se puede utilizar la ampliación en la pantalla de inicio de sesión de Windows si se ejecuta un componente de SuperNova como servicio de Windows. No se pueden ejecutar programas completos en la pantalla de inicio de sesión de Windows, por las restricciones de seguridad de Windows.

- Casilla de verificación Show magnification buttons at logon (Mostrar botones de ampliación en el inicio de sesión).
  Puede ocultar la barra de herramientas de SuperNova que aparece en la pantalla de inicio de sesión de Windows, anulando la selección de este elemento.

- Casilla de verificación Announce when loaded (Anunciar cuando se haya cargado).
  Puede hacer que se anuncie "SuperNova loaded" (SuperNova cargado) cuando SuperNova termine de cargarse, seleccionando esta casilla de verificación.

- Casilla de verificación Load all SAM drivers at startup (Cargar todos los controladores SAM al iniciar).

Puede hacer que SAM busque todos los dispositivos compatibles cada vez que se inicie, seleccionando esta casilla de verificación. Esta acción puede hacer que SuperNova se inicie más lentamente, porque deberá esperar a que SAM finalice el proceso de detección. Solo debe seleccionar esta casilla de verificación sin cambia frecuentemente los dispositivos de salida.

- Casilla de verificación Guardar siempre la configuración de usuario. De manera predeterminada, SuperNova guardará los cambios realizados en la configuración de SuperNova. Puede evitar este comportamiento deseleccionando la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario". Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los cambios realizados deberán guardarse de manera manual. Para hacerlo, seleccione la opción "Guardar configuración" del menú "Archivo".

- 

- Casilla de verificación Preguntar al usuario.
  La casilla de verificación "Preguntar al usuario" está disponible cuando se deselecciona la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario". Si selecciona la casilla de verificación "Preguntar al usuario, SuperNova le preguntará si desea guardar los cambios realizados cuando salga de SuperNova.

Casilla de verificación Braille en el inicio de sesión del usuario.
Puede agregar compatibilidad con Braille a la pantalla de inicio de sesión de Windows si selecciona esta casilla de verificación. Para usar correctamente un terminal de Braille en la pantalla de inicio de sesión del usuario, primero debe configurar SuperNova para que lo detecte.

- Casilla de verificación Voz en el inicio de sesión del usuario.
  Puede agregar compatibilidad de voz a la pantalla de inicio de sesión de Windows si selecciona esta casilla de verificación. Una vez seleccionada esta casilla de verificación, en la pantalla de inicio de

sesión de Windows podrá utilizar las siguientes teclas de acceso rápido para controlar la voz:

- Presione F1 para que se anuncien las teclas de acceso rápido disponibles.
- Presione F2 para silenciar la voz.
- Presione F3 para repetir la última salida de voz.

Nota: solo se puede utilizar la voz en la pantalla de inicio de sesión de Windows si se ejecuta un componente de SuperNova como servicio de Windows. No se pueden ejecutar programas completos en la pantalla de inicio de sesión de Windows por las restricciones de seguridad de Windows.

## 22.32 Cuadro de diálogo Configuración de actualización general

Menú: General > Configuración de actualización

El cuadro de diálogo "Configuración de actualización" define cuándo SuperNova debe comprobar si hay actualizaciones automáticamente. SuperNova puede realizar la búsqueda a diario, cada semana, cada mes o nunca.

También puede mantener SuperNova actualizado seleccionando "Comprobar actualizaciones" desde el menú "Ayuda".

## 22.33 Cuadro de diálogo Panel de control general

Menú: General > Panel de control

El cuadro de diálogo "Panel de control" contiene la configuración global para controlar la interfaz de usuario de SuperNova.

- Lista Idioma del sistema de acceso.
  Este cuadro de lista le permite cambiar el idioma del sistema de SuperNova. Esto incluye todo el texto del panel de control de

SuperNova, el idioma de salida del sintetizador y los archivos de ayuda.

- Casilla de verificación Habilitar advertencias útiles
  Esta casilla de verificación enciende o apaga la característica de advertencias útiles. Un ejemplo de advertencia útil es la preparación de gráficos: si presiona la tecla de acceso rápido para la preparación de gráficos, pero ésta está desactivada, se mostrará una advertencia.

- Casilla de verificación Habilitar mensajes de Ayuda.
  Se pueden mostrar mensajes de ayuda que le sirvan de guía para tareas concretas. Si la casilla de verificación no está activada, no se mostrarán estos mensajes. También se puede deshabilitar mensajes de ayuda concretos cuando se muestran; para ellos, se debe desactivar la casilla de verificación "No volver a mostrar este mensaje" de la ventana del mensaje.

- Casilla de verificación Usar la configuración predeterminada en el panel de control.
  De forma predeterminada, usará la configuración actual de SuperNova cuando se desplace por el panel de control de SuperNova. De este modo puede ver el efecto de los cambios en la configuración a medida que se producen.
  Es posible que, en ocasiones, la configuración que desea usar en la aplicación no sea adecuada para el panel de control de SuperNova. Si selecciona esta casilla de verificación, SuperNova usará la configuración predeterminada de la aplicación y no su configuración personalizada para la aplicación.

- Casilla de verificación Ocultar cuando esté minimizado.
  Puede evitar que el panel de control de SuperNova se muestre en la barra de tareas y en el cuadro de diálogo "Cambiar a" seleccionando esta casilla de verificación.
  Podrá seguir accediendo al panel de control de SuperNova con la tecla de acceso rápido "Abrir Panel de control" o a través de la bandeja del sistema.

- Botones de opción de estilo Barra de menús y Barra de botones.
  Puede hacer que se muestre el panel de control de SuperNova sólo como una barra de menús o como una barra de menús y una barra de botones. El estilo de barra de botones incluye botones gráficos grandes a través de los que puede acceder fácilmente a las opciones de configuración principales de SuperNova.

- Casilla de verificación Barra de estado.
  Puede ocultar la barra de estado que forma parte del panel de control de SuperNova deseleccionando esta casilla de verificación.
  La barra de estado contiene información sobre la aplicación y el archivo de configuración que se usan en ese momento. Todos los cambios que realice en el panel de control se aplican a este archivo de configuración.

- Casilla de verificación Siempre visible.
  Si esta opción está habilitada, el panel de control de SuperNova estará siempre visible sobre otras ventanas.

- Botones de opción Iniciar con el panel...
  Puede controlar el aspecto del panel de control de SuperNova cuando se inicia SuperNova. Puede configurar el panel de control para que esté visible, minimizado o se muestre en la misma posición en la que estaba la última vez que cerró SuperNova.

### 22.33.1 Tema del Panel de Control

- Lista de temas del Panel de Control.
  Este cuadro de lista le permite cambiar los colores que se visualizan en el Panel de Control de SuperNova permitiéndole seleccionar un cierto número de esquemas de color predeterminados. El ajuste predeterminado es "System Colours" (Colores del sistema), que hace que SuperNova use los colores de su esquema de color actual de Windows.

## 22.34 Cuadro de diálogo General Keyboard (Teclado general)

Menú: General > Keyboard and Hot Keys (Teclado y teclas de acceso rápido) > Keyboard (Teclado)

Puede especificar la disposición del teclado y el conjunto de teclas de acceso rápido que desea utilizar en el cuadro de diálogo "Keyboard" (Teclado).

Opciones:

- Lista Teclado.
  El cuadro de lista "Teclado" define el tipo de teclado. No tiene que ser un reflejo real del teclado que está usando.

- Lista Idioma.
  El cuadro de lista "Idioma" debe coincidir con la presentación del teclado de Windows. El valor hace referencia a Anuncio de teclado y a las asignaciones de las teclas de acceso rápido.

- Lista Conjunto.
  En el cuadro de lista "Conjunto" se especifica el conjunto de teclas de acceso rápido que se va a usar. Los conjuntos disponibles están limitados por las opciones seleccionadas en las listas "Teclado" e "Idioma".

- Botón Restaurar teclas de acceso rápido predeterminadas.
  Puede restaurar los cambios que haya realizado en un conjunto de teclas de acceso rápido seleccionando este botón.

- Casilla de verificación Num Lock On enables Number Pad keys (Bloq Num activado permite utilizar las teclas numéricas).
  Puede introducir números con el teclado numérico, seleccionando esta casilla de verificación. Si selecciona esta opción, desactive el bloqueo numérico para utilizar las teclas de acceso rápido de SuperNova que usan el teclado numérico.

## 22.35 Cuadro de diálogo General Hot Keys (Teclas de acceso rápido generales)

Menú: General > Keyboard and Hot Keys (Teclado y teclas de acceso rápido) > Hot Keys (Teclas de acceso rápido)

Puede agregar, sustituir o quitar asignaciones de teclas de acceso rápido para los comandos de SuperNova, utilizando las opciones del cuadro de diálogo "Hot Keys" (Teclas de acceso rápido). La lista de comandos incluye los comandos globales. Las teclas de acceso rápido definidas en los mapas y las secuencias de comandos no se pueden cambiar con este cuadro de diálogo.

Para obtener más información acerca de la modificación de teclas de acceso rápido, consulte los temas de "Resolver conflictos de teclas de acceso rápido" en esta guía del usuario.

## 22.36 Cuadro de diálogo Configuración general de pantalla táctil

Menú: General > Configuración de pantalla táctil

El cuadro de diálogo Configuración de pantalla táctil contiene opciones para ajustar la experiencia táctil de SuperNova.

**Ficha General**

- Control deslizante Tiempo de espera de pulsación doble
  Esta opción controla el tiempo que debe transcurrir entre la primera y la segunda pulsación para que el gesto se considere una acción de doble pulsación. Para aumentar el tiempo que debe transcurrir entre ambas pulsaciones, mueva el control deslizante hacia la derecha.

- Control deslizante Margen de vibración
  El margen de vibración es el recorrido que puede realizarse desde un toque inicial antes de que SuperNova considere que se está

realizando un movimiento de deslizamiento. Para aumentar el recorrido permitido, mueva el control deslizante hacia la derecha.

**Ficha Magnificador**

- Casilla de verificación Mostrar barra táctil
  La barra táctil de SuperNova es una barra táctil de herramientas que aparece en la parte inferior de la pantalla al realizar una pulsación sencilla con 3 dedos. Al igual que con este gesto, también puede controlar el aspecto de la barra táctil ajustando el estado de esta casilla de verificación.

- Control deslizante Inercia de deslizamiento
  Al realizar un solo deslizamiento con el dedo, la pantalla ampliada se mueve por inercia. Cuanto más rápido realice el deslizamiento, más rápido se moverá la pantalla ampliada de SuperNova. Este control deslizante determina el grado de resistencia que SuperNova aplica al movimiento. Para reducir el nivel de resistencia, mueva el control deslizante hacia la derecha.

- Control deslizante Ancho de área de desplazamiento automático
  El ancho de área de desplazamiento automático es la distancia que debe mantener el dedo respecto al borde de la pantalla antes de que SuperNova comience a desplazar de forma automática el resto de la pantalla de la vista. Para aumentar el tamaño del margen, mueva el control deslizante hacia la derecha.

- Control deslizante Velocidad del área de desplazamiento automático
  La Velocidad del área de desplazamiento automático establece el tiempo que tarda SuperNova en iniciar automáticamente el desplazamiento cuando un dedo entra en la zona de desplazamiento automático. Para aumentar la velocidad de desplazamiento automático, mueva el control deslizante hacia la derecha.

- Control deslizante Tiempo de espera de paso a través
  El tiempo de espera de paso a través es el tiempo que debe transcurrir antes de que una presión se considere un gesto de paso a través.

- Casilla de verificación Desplazar aplicaciones automáticamente
  Esta opción controla si un gesto de deslizamiento debe desplazar de forma automática el contenido de una ventana de aplicación, si la ventana ampliada se encuentra en el borde de la pantalla. Por ejemplo, si se está leyendo una página web, la ventana ampliada se encuentra en la parte inferior de la pantalla y se realiza un deslizamiento, la página web se desplazará automáticamente para incluir contenido nuevo en la vista. Entre las aplicaciones compatibles con esta característica se encuentran la pantalla Inicio, Internet Explorer, Adobe Reader y Microsoft Word.

**Ficha Teclado en pantalla**

- Casilla de verificación Abrir automáticamente en aplicaciones de escritorio
  SuperNova muestra automáticamente el teclado en pantalla si es necesario escribir y no se ha conectado ningún teclado al dispositivo. Deseleccione esta opción para desactivar la aparición automática del teclado en pantalla en las aplicaciones de escritorio. Aunque desactive esta opción, puede hacer aparecer el teclado en cualquier momento. Para ello, pulse el botón Teclado de la barra táctil de SuperNova o del área de notificación de Windows.

- Lista Esquema de color
  Si lo desea, puede elegir otro esquema de color de esta lista para cambiar el aspecto del teclado en pantalla de SuperNova. Los esquemas de color disponibles ofrecen combinaciones de colores de alto contraste y gran tamaño para facilitar la visualización del teclado.

## 22.37 Cuadro de diálogo Configuraciones de páginas web del menú General

Menú: General > Configuraciones de páginas web

Puede cambiar el modo en que SuperNova interactúa con una página web cambiando la configuración de la página web. La configuración

seleccionada se puede aplicar a una única página web, a un sitio web o a todas las páginas web.

**Opciones:**

- Configuración general.
  Puede establecer el modo en que SuperNova detecta elementos de una página web cambiando la configuración general. Por ejemplo, se puede deshabilitar la detección de una tabla deseleccionando las casillas de verificación "Anunciar tablas...".

## 22.38 Cuadro de diálogo Opciones generales avanzadas

Menú: General > Opciones avanzadas

Puede especificar la configuración de varias características de SuperNova seleccionando opciones en el cuadro de diálogo "Opciones generales avanzadas".

**Ficha Configuración del sistema**

- Botón Configuración de Windows.
  SuperNova realiza algunos cambios en el sistema para mejorar la accesibilidad. Puede deshabilitar cualquier cambio realizado seleccionando este botón para abrir el cuadro de diálogo "Configuración de Windows" y deseleccionando cualquier elemento de la lista.

- Botón Configuración de SAM.
  Puede acceder al cuadro de diálogo "Configurar SAM" seleccionando este botón. SAM le permite encender o apagar la detección de dispositivos de voz y de Braille y configurar el controlador SAM para cada dispositivo.

- Casilla de verificación Cerrar SAM al salir.
  Dolphin SAM es un componente separado de SuperNova. Puede salir

de Dolphin SAM cuando sale de SuperNova seleccionando esta casilla de verificación.

**Ficha Configuración de detección**

- Botón Acciones.
  Este botón abrirá el cuadro de diálogo "Lista de acciones". El cuadro de diálogo Lista de acciones le permite ajustar las acciones globales. También puede editar y eliminar acciones. Para obtener más información, consulte la documentación de ayuda Guía de asignación.

- Botón Objetos gráficos.
  Este botón abrirá el cuadro de diálogo "Base de datos de gráficos". Este cuadro de diálogo enumera todos los gráficos que ha preparado manualmente. Puede editar y eliminar los gráficos desde este cuadro de diálogo.

- Casilla de verificación Permitir asignación remota.
  Puede habilitar la asignación remota seleccionando esta casilla de verificación. De este modo, los equipos que ejecutan la utilidad de formación remota de Dolphin pueden conectarse con su equipo.
  Por razones de seguridad, si enciende esta opción, ésta se apagará automáticamente cuando salga de SuperNova.

- Casilla de verificación Leer en forma encolumnada.
  Puede organizar la pantalla en columnas según el sistema de detección interno de SuperNova seleccionando esta casilla de verificación. Esto influye en las opciones de lectura de SuperNova en las áreas que no tienen un modelo de objeto de documentos (DOM).

## 22.39 Cuadro de diálogo "Buscador de elementos"

Menú: General > Buscador de elementos

El Buscador de elementos se puede utilizar para enumerar determinados objetos en una ventana de la aplicación. A continuación, puede seleccionar los objetos y realizar acciones con ellos. Por ejemplo, puede incluir la acción de hacer clic en un vínculo de una página Web o desplazarse a un encabezado de un documento.

Puede utilizar el Buscador de elementos en programas, como Microsoft Office y Windows Internet Explorer.

Si se encuentra en una aplicación que no admite el Buscador de elementos, éste se deshabilitará.

Para obtener más información acerca del Buscador de elementos y su utilidad para su aplicación, consulte la ayuda de SuperNova disponible para su aplicación.

# Índice

## A

Abrir el último libro que estaba leyendo, 140

Abrir un archivo en el Lector de SuperNova:, 138

Abrir un libro de una biblioteca en línea, 139

Abrir un periódico de una biblioteca en línea, 141

Abrir, copiar o eliminar un libro existente, 141

Acciones, 173

Activación del anuncio de mayúsculas al leer líneas, 78

Activación el anuncio de mayúsculas, 76

Activar y desactivar el Magnificador, 35

Adquirir una cámara y un soporte adecuados, 148

Agregar notas personales, 18

Ajustar el tamaño y la posición del visor, 150

Ajustar la sensibilidad táctil, 168

Ajuste de la ventana del magnificador, 196

Ajustes en el Panel de Control SuperNova, 32

Ampliador, 35, 191

Ampliar la imagen en el visor, 151, 160

Anunciar letras mayúsculas, 76

Apagar el cursor de Dolphin, 109

Apagar el cursor de Dolphin automático, 110

Apagar el seguimiento del foco, 88

Apagar o encender la salida de Braille, 85

Apagar o encender la voz, 55

Archivos de configuración, 129

## B

Barra táctil de SuperNova, 167

Bloquear la imagen, 154, 162

Botones de enrutamiento, 257

Braille, 205

Buscador de elementos, 202

Buscar ayuda en el sitio Web de Dolphin, 21

Buscar con el comando Buscar del cursor de Dolphin, 112

## C

Cambiar el archivo de mapas, 132

Cambiar el aspecto del panel de control de SuperNova, 33

Cambiar el color, la fuente y los items mostrados en la vista de líneas., 115

Cambiar el idioma de la voz de lectura, 59

Cambiar el sintetizador de voz, 61

Cambiar el terminal de Braille, 93

Cambiar el volumen, 56

Cambiar entre el visor y el escritorio, 150, 158

Cambiar entre la ayuda y una aplicación, 18

Cambiar la forma en que se leen los caracteres repetidos, 83

Cambiar la función de los botones de enrutamiento del cursor mientras usa el cursor de Dolphin, 100

Cambiar la medida del Ampliador, 35

Cambiar la medida y la posición de la ventana magnificada, 38

Cambiar la tabla de Braille, 93

Cambiar la velocidad de lectura, 56

Cambiar la Vista de Magnificador, 36

Cambiar la voz, 57

Cambiar las funciones de los botones de enrutamiento del cursor, 100

Cambiar las funciones de los botones de enrutamiento del cursor sobre las celdas de estado, 101

Cambiar lo que se lee al escribir, 75

Cambiar lo que SuperNova le indica sobre cada tipo de control, 82, 98

Cambiar los colores de la imagen, 153, 161

Cambio de atributos, 102

Caracteres, 257

Cerrar el panel de control de SuperNova, 34

Comandos de teclado del lector de SuperNova, 145

Comandos de teclado para desplazarse por el panel de control de SuperNova, 30

Cómo buscar ayuda, 15

Comprobar atributos de texto, 101

Comprobar dónde se encuentra, 70

Conectar y ver, 147

Conectar y ver cámara, 147

Conectar y ver pizarra, 155

Conectarse al equipo del presentador, 156

Configuración de Braille, 85

Configuración de la cámara, 155

Configuración de pizarra, 163

Configuración de voz, 55

Configurar las listas de noticias, emisoras de radio y podcasts favoritos, 144

Configurar los ajustes de, 138

Configurar su estación de trabajo, 148

Conflictos de teclas de acceso rápido, 169

Conozca las funciones de los botones de Braille, 95

Consulte el manual de referencia rápida, 15

Consulte el número de versión del producto y el número de serie del producto, 23

Controlar el enfoque automático, 154

Controlar la lectura, 118

Crear un área enlazada utilizando el ratón, 47

Crear un área enlazada utilizando el teclado, 45

Crear una configuración de aplicación, 129

Crear una configuración de situación, 130

Crear ventanas magnificadas estáticas para mostrar información, 44

Cuadro de diálogo, 279

Cuadro de diálogo Anuncios generales de Braille, 256

Cuadro de diálogo Celdas de estado de Braille, 263

Cuadro de diálogo Configuración de actualización general, 271

Cuadro de diálogo Configuración general de pantalla táctil, 275

Cuadro de diálogo Configuración visual de Conectar y ver, 229

Cuadro de diálogo Configuraciones de páginas web del menú General, 277

Cuadro de diálogo Edit Application Settings (Editar configuración de aplicación), 215

Cuadro de diálogo Edit Map (Editar mapa), 215

Cuadro de diálogo Edit Situation Settings (Editar configuración de situación), 214

Cuadro de diálogo General Hot Keys (Teclas de acceso rápido generales), 275

Cuadro de diálogo General Keyboard (Teclado general), 274

Cuadro de diálogo Leer anuncio de teclado, 245

Cuadro de diálogo Leer anuncios de estilo de texto, 245

Cuadro de diálogo Leer anuncios generales, 249

Cuadro de diálogo Leer eco de caracteres, 244

Cuadro de diálogo Leer opciones avanzadas, 252

Cuadro de diálogo Media > Scan and Read Settings (Ajustes de Escanear y leer), 267

Cuadro de diálogo New Application Settings (Nueva configuración de aplicación), 212

Cuadro de diálogo New Map (Mapa nuevo), 213

Cuadro de diálogo New Situation Settings (Nueva configuración de situación), 211

Cuadro de diálogo Opciones avanzadas de Braille, 265

Cuadro de diálogo Opciones generales avanzadas, 278

Cuadro de diálogo Opciones visuales avanzadas, 235

Cuadro de diálogo Panel de control general, 271

Cuadro de diálogo Preferencias de inicio generales, 268

Cuadro de diálogo Preferencias de voz, 240

Cuadro de diálogo Preferencias generales de Braille, 254

Cuadro de diálogo Visual > Varios monitores, 232

Cuadro de diálogo visual Configurar combinación de colores personalizada, 216

Cuadro de diálogo visual Doc Reader Settings (Configuración del lector de documentos), 227

Cuadro de diálogo Visual Highlighting Options (Opciones de realce visual), 221

Cuadro de diálogo visual Mouse Pointers (Punteros del mouse), 225

Cursor de Dolphin, 109

Cursor de Dolphin (control del mouse), 187

Cursor de Dolphin (General), 181

Cursor de Dolphin (movimiento), 182

## D

Desactivación de las teclas de acceso rápido de SuperNova, 169

Describir carácter, 105

Desplazar el texto en la vista de líneas, 114

Desplazarse de un tema de ayuda a otro, 17

Desplazarse por la pantalla, 95

Desplazarse por los temas de la ayuda, 16

## E

Ejecutar SuperNova por primera vez, 25

Elemento del menú Edit Script (Editar secuencia de comandos), 216

Elemento del menú New Script (Nueva secuencia de comandos), 213

Eliminar un área enlazada utilizando el teclado, 47

Encender el cursor de Dolphin, 109

Encender el visor, 149, 157

Entrada de texto, 203

Entrada usando el terminal de Braille, 91

Escanear y leer material impreso, 136

Escanear y leer un archivo, 135

Escanear y leer una imagen del portapapeles, 137

Escribir en una pantalla táctil, 168

Escuchar un podcast, 143

Escuchar una emisora de radio, 143

Estilo, 264

Explorar el menú Ayuda, 20

## F

Facilitar la visualización de la pantalla, 51

Facilitar la visualización del foco, 52

Facilitar la visualización del puntero, 53

Ficha Áreas enlazadas (Braille), 266

Ficha Verbosidad (Braille), 266

## G

Gestos de pantalla táctil, 166

Girar la imagen en el visor, 153

Guardar cambios de configuración, 132

Guest Mode (Modo invitado) y Emergency Mode (Modo de emergencia), 125

## H

Habilitar el cambio de idioma automático, 59

Hacer clic y leer, 73

Hacer un seguimiento del movimiento del presentador, 162

## I

Imagen del visor de captura, 155, 163

Indicar a SuperNova que debe ignorar la siguiente pulsación de tecla, 169

Información de contacto del soporte técnico del producto de Dolphin en el Reino Unido, 22

Información de contacto del soporte técnico del producto de Dolphin en los EE. UU., 23

Iniciar el lector de documentos, 117

Iniciar la vista de líneas, 113

Iniciar SuperNova, 25

Instalación y configuración, 25

Introducción al panel de control de SuperNova, 29

## L

Las teclas de acceso rápido, 26

Lector de documentos, 117

Lectura de Braille, 95

Lectura mejorada desde aquí, 72

Lectura y escritura, 63

Leer carácter, 63

Leer control, 66

Leer de forma continua, 70

Leer desde aquí, 180

Leer desde aquí con el cursor de Dolphin, 71

Leer el texto por debajo de la posición del puntero del mouse, 74

Leer estado, 68

Leer foco, 66

Leer la fecha y la hora, 69

Leer las teclas que presiona, 81

Leer línea, leer línea hasta el cursor y leer línea desde el cursor, 64

Leer palabra, 63

Leer tecla de método abreviado, 68

Leer texto seleccionado, 65

Leer un artículo, 142

Leer utilizando el mouse, 73

Leer ventana, 67

## M

Media (Multimedia), 135

Media (Multimedia) > News, Radio Stations and Podcasts (Noticias, Emisoras de radio y Podcasts), 142

Media > Scan and Read (Multimedia > Escanear y leer), 135

Media Books (Libros multimedia), 138

Mejoras de la pantalla, 51

Menú y cuadro de diálogo, 256, 259

Menú y cuadro de diálogo Braille > Cursor, 264

Modificar un área enlazada utilizando el teclado, 46

Mostrar caracteres mejorados (negrita, cursiva, etc.), 87

Mostrar información en las celdas de estado del terminal de Braille, 106

Mostrar la composición física de la pantalla, 89

Mostrar la salida de Braille en la pantalla, 107

Mostrar letras mayúsculas, 85

Mostrar posición del cursor, 86

Mostrar u ocultar áreas enlazadas, 49

Mostrar y ocultar la barra de herramientas del visor, 150, 158

Mover el cursor usando los botones de enrutamiento del cursor, 99

## O

Obtener ayuda desde el panel de control de SuperNova, 19

Obtener formación adicional sobre el producto, 24

Obtener soporte técnico para SuperNova, 21

Opciones, 258, 260

Opciones del cursor de Dolphin, 257

## P

Panel de control de SuperNova, 29

Pantalla táctil, 165

Perfiles, 121

Póngase en contacto con su distribuidor de Dolphin para recibir ayuda, 21

## R

Reasignar una tecla de acceso rápido de SuperNova, 170

Reciba ayuda para utilizar una aplicación, 15

Referencia, 211

## S

Salir de SuperNova, 27

Salir del lector de documentos, 120

Selección del cursor de Dolphin, 189

Seleccionar Braille de código informático o Braille literario, 90

Seleccionar la cámara en SuperNova, 148

Seleccionar texto usando el cursor de Dolphin, 111

## T

Teclas de acceso rápido, 173

Teclas de desplazamiento rápido para Internet Explorer, 208

Teclas de desplazamiento rápido para Microsoft Word, 209

Teclas de exploración rápida, 208, 210

Teclas de voz, 177

Tema del Panel de Control, 273

Terminología de la pantalla táctil, 165

Tipos de configuraciones, 129

## U

Usar el botón Ayuda, 19

Usar su cámara con SuperNova, 149

Uso de sonidos para indicar mayúsculas, 79

Uso de un cambio de tono para indicar mayúsculas al deletrear caracteres, 80

## V

Ver el equipo del presentador, 157

Ver otras partes de la imagen, 152, 161

Ver otras partes de la pantalla, 40

Visión global de la posición de la ventana magnificada, 44

Vista de líneas, 113, 199

Voz, 175