




SuperNova

Magnifier y Speech

Versión 16.0



Dolphin Computer Access

Fecha de publicación: 06 December 2016

Copyright ©1998-2015 Dolphin Computer Access Ltd.

Technology House
Blackpole Estate West
Worcester WR3 8TJ
Reino Unido
Tel.: +44 (0) 1905 754577
Fax: +44 (0) 1905 754559

Todos los derechos reservados en todo el mundo.

Contenido

1. Cómo buscar ayuda	13
1.1 Consulte el manual de referencia rápida.....	13
1.2 Reciba ayuda para utilizar una aplicación	13
1.2.1 Moverse por los temas de ayuda	14
1.2.2 Desplazarse de un tema de ayuda a otro.....	15
1.2.3 Cambiar entre la ayuda y una aplicación	15
1.2.4 Agregar notas personales	16
1.3 Obtener ayuda desde el panel de control de SuperNova....	17
1.3.1 Usar el botón Ayuda	17
1.3.2 Explorar el menú Ayuda.....	18
1.4 Obtener soporte técnico para SuperNova.....	18
1.4.1 Buscar ayuda en el sitio Web de Dolphin	18
1.4.2 Póngase en contacto con su distribuidor de Dolphin para recibir ayuda	19
1.4.3 Información de contacto del soporte técnico del producto de Dolphin en el Reino Unido	20
1.4.4 Información de contacto del soporte técnico del producto de Dolphin en los EE. UU.	20
1.4.5 Consulte el número de versión del producto y el número de serie del producto	21
1.4.6 Obtener formación adicional sobre el producto	21

2.	<u>Instalación y configuración</u>	23
2.1	Iniciar SuperNova.....	23
2.2	Ejecutar SuperNova por primera vez.....	23
2.3	Salir de SuperNova	24
3.	<u>Panel de control de SuperNova</u>	25
3.1	Introducción al panel de control de SuperNova	25
3.2	Comandos de teclado para desplazarse por el panel de control de SuperNova.....	26
3.3	Ajustes en el Panel de Control SuperNova	28
3.4	Cambiar el aspecto del panel de control de SuperNova	29
3.5	Cerrar el panel de control de SuperNova	29
4.	<u>Ampliador</u>	31
4.1	Activar y desactivar el Magnificador	31
4.2	Cambiar la medida del Ampliador.....	31
4.3	Cambiar la Vista de Magnificador	32
4.4	Cambiar la medida y la posición de la ventana magnificada.....	34
4.5	Ver otras partes de la pantalla	36
4.6	Visión global de la posición de la ventana magnificada	40
4.7	Crear ventanas magnificadas estáticas para mostrar información	40
4.7.1	Crear un área enlazada utilizando el teclado	41
4.7.2	Modificar un área enlazada utilizando el teclado	42
4.7.3	Eliminar un área enlazada utilizando el teclado	43
4.7.4	Crear un área enlazada utilizando el ratón.....	43
4.7.5	Mostrar u ocultar áreas enlazadas	45
5.	<u>Mejoras de la pantalla</u>	47
5.1	Facilitar la visualización de la pantalla.....	47
5.2	Facilitar la visualización del foco.....	48
5.3	Facilitar la visualización del puntero	49
6.	<u>Configuración de voz</u>	51
6.1	Apagar o encender la voz	51
6.2	Cambiar el volumen	52
6.3	Cambiar la velocidad de lectura.....	52
6.4	Cambiar la voz.....	53
6.5	Cambiar el idioma de la voz de lectura.....	55
6.5.1	Habilitar el cambio de idioma automático	55

6.6 Cambiar el sintetizador de voz.....	57
7. Lectura y escritura	59
7.1 Leer carácter	59
7.2 Leer palabra.....	59
7.3 Leer línea	60
7.4 Leer foco.....	60
7.5 Leer control	61
7.6 Leer ventana.....	61
7.7 Leer la fecha y la hora	61
7.8 Leer de forma continua	62
7.8.1 Leer desde aquí con el cursor de Dolphin.....	63
7.8.2 Lectura mejorada desde aquí.....	63
7.9 Leer utilizando el mouse	65
7.9.1 Hacer clic y leer	65
7.9.2 Leer el texto por debajo de la posición del puntero del mouse	65
7.10 Cambiar lo que se lee al escribir.....	66
7.11 Anunciar letras mayúsculas.....	67
7.11.1 Activación el anuncio de mayúsculas.....	67
7.11.2 Activación del anuncio de mayúsculas al leer líneas....	69
7.11.3 Uso de sonidos para indicar mayúsculas	70
7.11.4 Uso de un cambio de tono para indicar mayúsculas al deletrear caracteres	71
7.12 Cambiar la forma en que se leen los caracteres repetidos	72
8. Vista de líneas	75
8.1 Iniciar la vista de líneas	75
8.2 Desplazar el texto en la vista de líneas	76
8.3 Cambiar el color, la fuente y los ítems mostrados en la vista de líneas.	77
9. Lector de documentos	79
9.1 Iniciar el lector de documentos.....	79
9.2 Controlar la lectura	80
9.3 Salir del lector de documentos	82
10. Cursor de Dolphin	83
10.1.1 Activar y desactivar el cursor de Dolphin	83
10.1.2 Mover el cursor de Dolphin usando los comandos del teclado	84
10.1.3 Mover el cursor de Dolphin usando el puntero del mouse	85

11. Perfiles	87
12. Guest Mode (Modo invitado) y Emergency Mode (Modo de emergencia)	91
13. Inicio	91
13.1 Limitaciones del Modo invitado	92
14. Archivos de configuración	95
14.1 Crear una configuración de aplicación.....	95
14.2 Crear una configuración de situación	96
14.3 Guardar cambios de configuración	97
14.4 Cambiar el archivo de mapas.....	98
15. Media (Multimedia)	101
15.1 Media > Scan and Read (Multimedia > Escanear y leer)..	101
15.1.1 Escanear y leer un archivo.....	101
15.1.2 Escanear y leer material impreso	102
15.1.3 Configurar los ajustes de "Scan and Read" (Escanear y leer)	103
15.2 Media Books (Libros multimedia)	103
15.2.1 Abrir un archivo en el Lector de SuperNova:	104
15.2.2 Abrir un libro de una biblioteca en línea	104
15.2.3 Abrir el último libro que estaba leyendo.....	106
15.2.4 Abrir, copiar o eliminar un libro existente.....	106
15.3 Media (Multimedia) > News, Radio Stations and Podcasts	
(Noticias, Emisoras de radio y Podcasts)	107
15.3.1 Leer un artículo	107
15.3.2 Escuchar una emisora de radio.....	107
15.3.3 Escuchar un podcast.....	108
15.3.4 Configurar las listas de noticias, emisoras de radio y	
podcasts favoritos	108
15.4 Comandos de teclado del lector de SuperNova.....	109
16. Conectar y ver	111
16.1 Conectar y ver cámara.....	111
16.1.1 Adquirir una cámara y un soporte adecuados	112
16.1.2 Configurar su estación de trabajo.....	112
16.1.3 Seleccionar la cámara en SuperNova	112

16.1.4 Usar su cámara con SuperNova	113
16.1.5 Configuración de la cámara	119
16.2 Conectar y ver pizarra	119
16.2.1 Conectarse al equipo del presentador.....	120
16.2.2 Ver el equipo del presentador	121
16.2.3 Configuración de pizarra	127
 17. Pantalla táctil	 129
17.1 Terminología de la pantalla táctil.....	129
17.2 Gestos de pantalla táctil	130
17.3 Barra táctil de SuperNova	131
17.4 Escribir en una pantalla táctil.....	132
17.5 Ajustar la sensibilidad táctil	132
 18. Conflictos de teclas de acceso rápido	 133
18.1 Desactivación de las teclas de acceso rápido de SuperNova	133
18.2 Indicar a SuperNova que debe ignorar la siguiente pulsación de tecla	134
18.3 Reasignar una tecla de acceso rápido de SuperNova.....	134
 19. Teclas de acceso rápido	 137
19.1 Acciones	137
19.2 Voz	138
19.3 Teclas de voz.....	140
19.4 Leer desde aquí.....	141
19.5 Ampliador	142
19.6 Ajuste de la ventana del magnificador	147
19.7 Cursor de Dolphin (General)	150
19.8 Cursor de Dolphin (Movimiento).....	151
19.9 Vista de líneas	152
19.10 Buscador de elementos.....	154
19.11 Teclas de desplazamiento rápido para Microsoft Word	155
19.11.1 Teclas de exploración rápida	155

20. Referencia	157
20.1 Cuadro de diálogo New Situation Settings (Nueva configuración de situación)	157
20.2 Cuadro de diálogo New Application Settings (Nueva configuración de aplicación).....	158
20.3 Cuadro de diálogo New Map (Mapa nuevo).....	159
20.4 Elemento del menú New Script (Nueva secuencia de comandos).....	159
20.5 Cuadro de diálogo Edit Situation Settings (Editar configuración de situación).....	160
20.6 Cuadro de diálogo Edit Application Settings (Editar configuración de aplicación).....	161
20.7 Cuadro de diálogo Edit Map (Editar mapa)	161
20.8 Elemento del menú Edit Script (Editar secuencia de comandos)	162
20.9 Cuadro de diálogo visual Configurar combinación de colores personalizada	162
20.9.1 Opciones de combinación de colores personalizada clásica.	163
20.9.2 Opciones de color personalizadas Matiz, Matiz dual, Matiz agudo y Matiz cuádruple:	165
20.9.3 Opciones de combinación de colores personalizada de reemplazo del color:.....	166

20.10 Cuadro de diálogo Visual Highlighting Options (Opciones de realce visual)	167
20.11 Cuadro de diálogo visual Mouse Pointers (Punteros del mouse)	171
20.12 Cuadro de diálogo visual Doc Reader Settings (Configuración del lector de documentos)	173
20.13 Cuadro de diálogo Configuración visual de Conectar y ver	175
20.14 Cuadro de diálogo Visual > Varios monitores	178
20.15 Cuadro de diálogo Opciones visuales avanzadas	181
20.16 Cuadro de diálogo Preferencias de voz	186
20.17 Cuadro de diálogo Leer eco de caracteres	190
20.18 Cuadro de diálogo de voz Text Style Announcements (Leer anuncios de estilo de texto)	191
20.19 Cuadro de diálogo Leer anuncios generales	193
20.20 Cuadro de diálogo Leer opciones avanzadas	194
20.21 Cuadro de diálogo Media > Scan and Read Settings (Ajustes de Escanear y leer)	196
20.22 Cuadro de diálogo Preferencias de inicio generales.....	197
20.23 Cuadro de diálogo Configuración de actualización general	199
20.24 Cuadro de diálogo Panel de control general.....	200
20.24.1 Tema del Panel de Control.....	202
20.25 Cuadro de diálogo General Keyboard (Teclado general)	202
20.26 Cuadro de diálogo General Hot Keys (Teclas de acceso rápido generales).....	203
20.27 Cuadro de diálogo Configuración general de pantalla táctil	203
20.28 Cuadro de diálogo Opciones generales avanzadas	206
20.29 Cuadro de diálogo "Buscador de elementos"	207

CAPÍTULO 1

Cómo buscar ayuda

1.1 Consulte el manual de referencia rápida

El paquete que contiene el software de SuperNova incluye un manual de referencia rápida. Este libro contiene información sobre cómo empezar a utilizar SuperNova e incluye las teclas de acceso rápido que utilizará más frecuentemente con este software.

1.2 Reciba ayuda para utilizar una aplicación

SuperNova incluye ayuda para utilizar muchas aplicaciones conocidas.

La ayuda incluye información sobre:

- Cómo configurar la aplicación para que funcione mejor.
- Cómo realizar muchas tareas comunes utilizando el teclado solamente.
- Una lista de teclas de acceso rápido de uso frecuente.

Mientras se ejecuta SuperNova, puede abrir la ayuda de SuperNova desde la aplicación. Al abrir el menú de Ayuda de SuperNova, el primer elemento se referirá en concreto al uso de SuperNova con la aplicación actual.

Para ello:

1. Presione BLOQ MAYÚS + F1.

Se abrirá un menú contextual.

2. Presione FLECHA ABAJO hasta seleccionar el nombre de la aplicación. Por ejemplo, desplácese hasta Microsoft Word 2007 y, a continuación, pulse INTRO.

SuperNova abrirá una ventana de Ayuda HTML que contiene el material de ayuda.

Cuando desee volver a una aplicación, presione ALT + F4 para cerrar la ventana de Ayuda.

1.2.1 Moverse por los temas de ayuda

Puede usar las teclas de flecha para desplazarse por los temas. Además, puede utilizar los siguientes comandos de exploración de páginas web para moverse por los temas de ayuda. Visite la sección de Internet Explorer del manual de SuperNova si desea obtener una lista completa de teclas de acceso rápido para moverse por las páginas web.

- Ir al siguiente vínculo, TAB.
- Ir al vínculo anterior, MAYÚS + TAB.
- Ir al final del documento actual, CONTROL + FIN.
- Ir al principio del documento actual, CONTROL + INICIO.
- Leer desde aquí hasta el FIN del documento, presione la tecla de acceso rápido Leer desde aquí.

Leer desde aquí

Función	Teclas de acceso rápido de ordenadores de sobremesa	Teclas de acceso rápido en equipos portátiles
Iniciar Leer desde aquí	TECL NUM MÁS	F11

Comenzar Leer desde aquí a partir de la posición del puntero	BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE	BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE
Detener Leer desde aquí	ESCAPE	ESCAPE

Cuando desee volver a una aplicación, presione ALT + F4 para cerrar la ventana de Ayuda.

1.2.2 Desplazarse de un tema de ayuda a otro

Puede usar los vínculos situados en la parte superior de cada tema para ir al tema siguiente o al anterior.

Para ello:

1. Presione CONTROL + INICIO para desplazarse a la parte superior del documento.
2. Presione TAB para desplazarse por los vínculos hasta que oiga "Vínculo del tema anterior" o "Vínculo del tema siguiente". Puede presionar MAYÚS + TAB para retroceder a cualquier vínculo que se haya saltado.
3. Siga el vínculo seleccionado presionando INTRO.

Puede usar el vínculo "Inicio" para desplazarse a una página que contenga vínculos a todos los temas relacionados con la aplicación actual.

Cuando quiera volver a la aplicación, puede presionar ALT + F4 para cerrar la ventana de la ayuda.

1.2.3 Cambiar entre la ayuda y una aplicación

Puede recordar su posición en la ayuda de SuperNova manteniendo abierta la ventana del explorador de la ayuda de SuperNova. Puede resultarle útil para cambiar entre la ventana del explorador de la ayuda de

SuperNova y la ventana de la aplicación varias veces mientras sigue instrucciones de la ayuda.

Para ello:

1. Desde la ventana de la ayuda de SuperNova, presione ALT + TAB para volver a la aplicación.
2. Realice las acciones que desee en la aplicación.
3. Presione ALT + TAB para volver a su posición en la ventana de la ayuda.

Cuando haya terminado de usar la ayuda de SuperNova, puede presionar ALT + F4 para cerrar la ventana de la ayuda.

1.2.4 Agregar notas personales

Puede agregar notas personales en la Ayuda de SuperNova. Puede utilizar esta función para anotar determinadas teclas de acceso rápido o los pasos que hay que seguir para realizar una tarea en una aplicación.

Para ello:

1. Ejecute la aplicación.
2. Presione BLOQ MAYÚS + F1.

Se abrirá el menú de Ayuda de SuperNova.

3. Desplácese con la FLECHA ABAJO hasta “My Notes” (Mis notas) y presione INTRO.

Se abrirá un documento vacío en el Bloc de notas u otro editor de texto equivalente.

4. Agregue texto al archivo.
5. Guarde y cierre el archivo.

Para consultar y agregar más contenido a las notas, seleccione el elemento "My Notes" (Mis notas) en el menú de Ayuda de SuperNova. Los archivos de texto que cree se guardarán en la carpeta \Settings (Configuración).

1.3 Obtener ayuda desde el panel de control de SuperNova

Puede obtener ayuda desde el panel de control de SuperNova de dos maneras.

- El botón Ayuda.
- El menú Ayuda.

1.3.1 Usar el botón Ayuda

El botón Ayuda del panel de control de SuperNova es contextual. Al presionar este botón, SuperNova abre la sección correspondiente del manual que contiene una explicación de la configuración de SuperNova que se muestra.

Si el panel de control de SuperNova no está abierto, puede abrirlo usando **CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA**.

Puede presionar el botón Ayuda de las siguientes maneras:

- Haga clic con el botón primario del ratón en el botón "Ayuda" en el panel de control.
- Presione TAB hasta el botón "Ayuda" y presione BARRA ESPACIADORA.
- Presione F1.

1.3.2 Explorar el menú Ayuda

El menú Ayuda le da acceso al manual completo de SuperNova. El manual completo es especialmente útil cuando necesita buscar una información concreta.

1. Si el panel de control de SuperNova no está abierto, puede abrirlo usando CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.
2. Desde el panel de control de SuperNova, presione ALT + U para abrir el menú "Ayuda". El primer elemento del menú es "Manual de SuperNova".
3. Presione INTRO para abrir el manual de SuperNova.

Use las siguientes teclas para desplazarse por el manual de SuperNova:

- Para elegir una sección use las teclas de FLECHA ARRIBA y ABAJO.
- Para expandir y contraer una sección concreta, use las teclas de FLECHA DERECHA e IZQUIERDA.
- Para abrir un tema pulse INTRO.
- Para desplazarse entre el contenido y el tema abierto presione F6.

1.4 Obtener soporte técnico para SuperNova

1.4.1 Buscar ayuda en el sitio Web de Dolphin

El sitio Web de Dolphin ofrece una amplia gama de materiales de soporte técnico para ayudarle a obtener el máximo beneficio de su producto Dolphin. Dispone de diversos documentos, desde prácticas sugerencias y tutoriales, hasta artículos de la base de conocimientos de carácter más técnico que le ofrecen soluciones para problemas menos frecuentes.

Para ello:

1. Abra un explorador Web y visite <http://www.YourDolphin.com>.
2. Seleccione el vínculo "Soporte técnico" en el menú principal de exploración.
3. Seleccione una de las opciones disponibles:
 - Manuales y guías de usuario. Los manuales de formación y las guías de inicio rápido de Dolphin le ayudarán a familiarizarse con nuestros productos de forma rápida y sencilla.
 - Sugerencias y tutoriales. Prácticos tutoriales en línea que describen paso a paso las características principales de los productos.
 - Base de conocimientos. La base de conocimientos es una base de datos que puede consultar y contiene abundante información y soluciones a problemas que puede experimentar con su producto Dolphin.

1.4.2 Póngase en contacto con su distribuidor de Dolphin para recibir ayuda

Si ha adquirido su software de Dolphin a través de un distribuidor de Dolphin registrado, puede ponerse en contacto con él directamente para recibir la ayuda más adecuada. Si no tiene la información de contacto de su distribuidor, puede consultarla en el sitio Web de Dolphin.

Para ello:

1. Abra un explorador Web y visite <http://www.YourDolphin.com>.
2. Seleccione el vínculo "Distribuidores" en el menú principal de exploración. Se abrirá la página "Localizador de distribuidores".
3. Seleccione su país en la lista y, a continuación, seleccione el botón "Enviar". Se abrirá una página donde se mostrará una lista de los distribuidores de Dolphin en ese país.

4. Revise los resultados para encontrar la información de contacto del distribuidor a través del que ha adquirido su producto Dolphin.

1.4.3 Información de contacto del soporte técnico del producto de Dolphin en el Reino Unido

En Dolphin nos enorgullecemos de la calidad y el nivel del soporte técnico del producto que ofrecemos a todos nuestros clientes. Nuestro objetivo es continuar ofreciendo un soporte técnico del producto de primera calidad. Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico del producto de varias formas.

Para hacerlo:

- Por teléfono: +44 (0)1905 754765.
- Por teléfono (tarifa local en el Reino Unido): 0345 130 5454.
- Por fax: +44 (0) 1905 754 559.
- Por correo electrónico: support@yourdolphin.com.

1.4.4 Información de contacto del soporte técnico del producto de Dolphin en los EE. UU.

En Dolphin nos enorgullecemos de la calidad y nivel del soporte técnico del producto que ofrecemos a todos nuestros clientes. Nuestro objetivo es continuar ofreciendo un soporte técnico del producto de primera calidad. Puede ponerse en contacto con nuestro equipo de soporte técnico del producto de varias formas.

Para ello:

- Por teléfono (llamada gratuita): 888 519 4694
- Por teléfono (internacional): +1 609 803 2173.

- Por correo electrónico: support@dolphinusa.com.

1.4.5 Consulte el número de versión del producto y el número de serie del producto

En el cuadro de diálogo "About" (Acerca de) SuperNova, encontrará información sobre:

- El número de versión de SuperNova.
- Su número de serie personal de SuperNova.
- Una copia del contrato de licencia de software de SuperNova.

Para abrir el cuadro de diálogo:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + U. Se abrirá el menú "Ayuda".
3. Desplácese con la FLECHA ABAJO hasta "About" (Acerca de) y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "About" (Acerca de).

1.4.6 Obtener formación adicional sobre el producto

Dolphin tiene una red de formadores autorizados a su disposición para ofrecerle formación de alta calidad en su hogar o lugar de trabajo. Nuestros formadores pueden personalizar la formación conforme a sus necesidades personales, permitiéndole mantener un máximo nivel de independencia y teniendo en consideración su nivel de conocimientos técnicos. Puede ponerse en contacto con Dolphin para buscar un formador de Dolphin autorizado en su zona.

Para ello:

- Por teléfono: +44 (0)1905 754577.

- Por correo electrónico: info@dolphinuk.co.uk.

CAPÍTULO 2

Instalación y configuración

2.1 Iniciar SuperNova

SuperNova se iniciará automáticamente después de que inicie sesión en el equipo, a menos que haya indicado lo contrario durante el proceso de instalación.

Puede iniciar manualmente SuperNova después de iniciar sesión usando la tecla de método abreviado de SuperNova.

Presione CONTROL + MAYÚS + S.

Si ha instalado una nueva versión junto a la versión existente, se asignará automáticamente a la nueva versión la siguiente tecla de método abreviado:

Presione CONTROL + MAYÚS + D.

También puede iniciar SuperNova seleccionando el acceso directo de SuperNova en el menú Inicio de Windows. Lo encontrará en Programas, en el submenú Dolphin.

2.2 Ejecutar SuperNova por primera vez

La primera vez que ejecute SuperNova después de la instalación se le guiará a lo largo del proceso de configuración.

El proceso de configuración le guiará a través de los pasos de:

- Desbloqueo y encendido.

- Cambio de la configuración predeterminada de SuperNova.
- Opciones de Comentarios de los clientes.
- Búsqueda de las actualizaciones de producto más recientes para SuperNova.

Puede elegir si desea pasar por todos los pasos, saltar alguno o cancelar el proceso de configuración. Puede realizar cada paso del proceso de configuración posteriormente desde el menú "Ayuda" en el panel de control de SuperNova.

2.3 Salir de SuperNova


Para salir de SuperNova:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + A. Se abrirá el menú "Archivo".
3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Salir de SuperNova" y presione INTRO. Se mostrará una ventana de mensaje solicitándole que confirme que desea salir.
4. Presione TAB hasta el botón "Sí" y presione BARRA ESPACIADORA.

CAPÍTULO 3

Panel de control de SuperNova

3.1 Introducción al panel de control de SuperNova



En el panel de control de SuperNova se encuentran todas las opciones de configuración de SuperNova.

Puede acceder a la configuración de SuperNova desde las barras de botones y menús del panel de control.

La barra de menús (la barra horizontal que se muestra debajo de la barra de título con las opciones de los menús desplegables) ofrece acceso a todas las opciones de configuración disponibles de SuperNova. La barra de botones (que se muestra debajo de la barra de menús con botones de gran tamaño de fácil acceso) ofrece acceso a las opciones de configuración de SuperNova que se usan con mayor frecuencia.

La última sección del panel de control de SuperNova la constituye la barra de estado. La barra de estado (la barra horizontal que se muestra en la parte inferior del panel de control de SuperNova) ofrece información sobre los archivos de configuración que se están usando.

El panel de control de SuperNova puede abrirse de varias formas. Use la que mejor se adapte a sus necesidades.

Para abrir el panel de control principal de SuperNova:

Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

Así se abrirá por completo el panel de control como un cuadro de diálogo.


Si prefiere abrir el panel de control de SuperNova

con el mouse:

Haga clic en el icono de SuperNova en el área de notificación de Windows.

Para abrir el panel de control de SuperNova como un menú corriente:

Presione BLOQ MAYÚS + BARRA ESPACIADORA o HAGA CLIC CON EL BOTÓN SECUNDARIO en el icono de SuperNova, en el área de notificación de Windows.



3.2 Comandos de teclado para desplazarse por el panel de control de SuperNova

Las tablas siguientes contienen una lista de comandos de teclado que le ayudarán a desplazarse por el panel de control de SuperNova. Tenga en cuenta que estos comandos de teclado también son comandos estándar de Windows que puede usar en este sistema operativo.

Comandos de teclado para la barra de menús.

Función	Tecla de acceso rápido
Mover el foco a la barra de menús	ALT
Mover el foco por la barra de menús	FLECHA IZQUIERDA o FLECHA DERECHA
Abrir el elemento del menú que tiene el foco	FLECHA ABAJO o ENTRAR
Ir a un elemento de la barra de menús y abrirlo	ALT + Letra subrayada
Moverse por un menú abierto	FLECHA ABAJO o FLECHA ARRIBA
Abrir un submenú	FLECHA DERECHA o ENTRAR
Cerrar un submenú	FLECHA IZQUIERDA o ESCAPE
Seleccionar un elemento del menú	ENTRAR

Comandos de teclado para cuadros de diálogo

Función	Tecla de acceso rápido
Ir al control siguiente	TAB
Ir al control anterior	MAYÚS + TAB
Presionar un botón, activar y desactivar una casilla de verificación o seleccionar una opción	BARRA ESPACIADORA
Ir directamente a un control	ALT + Letra subrayada

Abrir la ficha siguiente en un cuadro de diálogo con varias fichas	CONTROL + TAB
Abrir la ficha anterior en un cuadro de diálogo con varias fichas	CONTROL + MAYÚS + TAB
Cancelar	ESCAPE

3.3 Ajustes en el Panel de Control SuperNova

Se puede acceder a todas las opciones de SuperNova a través de los menús del Panel de Control de SuperNova. La siguiente lista resume el objetivo de los menús:

- Menú "File" (Archivo):

El menú "File" (Archivo) contiene opciones para seleccionar su perfil de usuario, así como para gestionar sus archivos de ajustes de SuperNova. Esto incluye crear, editar, importar y exportar archivos de ajustes. El menú "File" también contiene el comando para salir de SuperNova.

- Menú Visual

El menú Visual contiene opciones para controlar el Ampliador, los colores de pantalla, el realce y otros efectos visuales. También puede acceder a muchas de estas opciones desde la barra de botones de SuperNova.

- Menú Voz

El menú Voz contiene opciones para controlar los anuncios de SuperNova. En él se incluyen opciones de configuración de voz como la velocidad y el volumen, además de otras opciones que controlan lo que SuperNova dice mientras el usuario escribe, lee y trabaja con texto.

- Menú "Media" (Multimedia).

El menú "Media" (Multimedia) contiene opciones para escanear, buscar libros, leer artículos de noticias online, escuchar emisoras de radio y reproducir podcasts.

- Menú General

El menú General contiene opciones que controlan el comportamiento de SuperNova, incluidas las preferencias de inicio, la configuración de actualización, el aspecto del panel de control y las asignaciones entre las teclas de acceso rápido y teclado de SuperNova.

- Menú Ayuda

El menú Ayuda ofrece acceso directo a recursos de utilidad, como el manual de SuperNova, otros recursos en línea y la opción Acerca de. La opción Acerca de ofrece el número de identificación del cliente y la edición, la versión y la compilación de SuperNova que se está ejecutando actualmente. Asegúrese de tener cerca esta información si solicita asistencia técnica.

3.4 Cambiar el aspecto del panel de control de SuperNova

En el panel de control de SuperNova puede realizar muchos cambios. Por ejemplo, puede ocultar las barras de botones y estado, impedir que el panel de control aparezca cuando ejecute SuperNova o quitarlo de la barra de tareas de Windows.

Para obtener más información sobre cómo realizar cambios en el panel de control de SuperNova, consulte el cuadro de diálogo Panel de control general.

3.5 Cerrar el panel de control de SuperNova

El panel de control de SuperNova puede cerrarse de varias formas.

Para hacerlo:

Presione ESCAPE.

O bien:

Haga clic en el icono de minimizar de la barra de título del panel de control de SuperNova.

El panel de control de SuperNova desaparecerá de forma inmediata y el foco cambiará a la aplicación que se estaba ejecutando anteriormente. SuperNova continuará ejecutándose.

NOTA: Si presiona ALT + F4 o hace clic en el botón de cerrar de la barra de título del panel de control de SuperNova, SuperNova entenderá que desea salir del programa. Antes de salir, una ventana de mensaje le solicitará que confirme la acción.

CAPÍTULO 4

Ampliador

4.1 Activar y desactivar el Magnificador




Puede activar o desactivar el Magnificador con las teclas de acceso rápido o las opciones de Visual del panel de control de SuperNova. Si usa un dispositivo con pantalla táctil, también puede activar o desactivar el Magnificador con una pulsación doble con 3 dedos.

Teclas de acceso rápido del Magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Activar o desactivar el Magnificador	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM INTRO	ALT + 0

4.2 Cambiar la medida del Ampliador



Puede cambiar la medida del Ampliador desde 1,2x hasta 64x. Para hacerlo, use las teclas de acceso rápido o las opciones de Visual del panel de control de SuperNova. Si usa un dispositivo con pantalla táctil, también puede cambiar la medida del Ampliador reduciendo o expandiendo con 2 dedos.

Teclas de acceso rápido del Ampliador

Función	Teclas de acceso rápido de ordenadores de sobremesa	Portátil: conjunto universal
Aumentar la ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA	ALT + IGUAL o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA
Reducir la ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT + GUIÓN o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO

4.3 Cambiar la Vista de Magnificador



Puede seleccionar diferentes formas de ver la pantalla utilizando el Magnificador de SuperNova. Las opciones de visualización son las siguientes:

- Pantalla completa.
Esta vista llena toda la pantalla con una parte de la pantalla de Windows "real" magnificada.
- Ventana fija.
Esta vista muestra la región magnificada de la pantalla en una ventana estática pequeña. Puede cambiar la medida y la posición de la ventana.
- Magnificación de la lente
El resultado de esta vista es como sujetar una lupa sobre la pantalla. Esta vista muestra la región magnificada de la pantalla en una ventana pequeña que se va moviendo. Puede cambiar la medida y la posición de la ventana.
- Medida de la lente
El resultado de esta vista es similar al de Magnificación de la lente, con la diferencia de que la ventana magnificada cambia automáticamente de medida para adaptarse al foco actual. Esta vista es útil cuando se utiliza el teclado para moverse por Windows y resulta más cómodo ver la pantalla no aumentada en el fondo.
- Pantalla dividida.
Esta vista divide la pantalla en dos regiones: una ventana magnificada y otra, no magnificada. Se puede especificar la posición y la medida de la ventana magnificada. El borde entre la ventana magnificada y la no magnificada consiste en una línea negra. Este modo se utiliza con frecuencia con los paquetes de CCTV integrados.

Puede apagar o encender el magnificador utilizando las opciones "Visuales" del Panel de control de SuperNova o utilizando las teclas de acceso rápido.

Teclas de acceso rápido del Magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Cambiar la Vista de Magnificador	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 7	ALT + MAYÚS + M
Cambiar la orientación en la vista Pantalla dividida	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 1	Sin asignación

Recuerde que puede cambiar la medida y el color del borde de las vistas Ventana fija, Magnificación de la lente, Medida de la lente y Pantalla dividida. Se cambia desde el cuadro de diálogo "Opciones avanzadas visuales".

4.4 Cambiar la medida y la posición de la ventana magnificada

Puede cambiar la medida y la posición de la ventana de Ventana fija, Magnificación de la lente y Pantalla dividida. Los cambios se pueden realizar utilizando un modo de modificación de la magnificación.

Para ajustar la medida y la posición de la vista Ventana fija:

1. Seleccione "Ventana fija" en la opción de configuración "Vista de Magnificador".
2. Si está utilizando la configuración de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4 para cambiar al modo de modificación de la magnificación. Si utiliza la configuración para equipos portátiles, presione CONTROL DERECHO + F3 para cambiar al modo de modificación de la magnificación.

En el modo de modificación de la magnificación, el borde parpadea para indicar el objeto que se está editando.

3. Utilice las teclas de flecha para colocar la ventana en la pantalla. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla Z y moviendo el mouse.
4. Presione CONTROL IZQUIERDO + teclas de flecha para ajustar la medida de la ventana. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla X y moviendo el mouse.
5. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la magnificación.

Para ajustar la medida de la vista Magnificación de la lente:

1. Seleccione "Magnificación de la lente" en la configuración de Vista de Magnificador.
2. Si está utilizando la configuración de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4 para cambiar al modo de modificación de la magnificación. Si utiliza la configuración para equipos portátiles, presione CONTROL DERECHO + F3 para cambiar al modo de modificación de la magnificación.

En el modo de modificación de la magnificación, el borde parpadea para indicar el objeto que se está editando.

3. Presione CONTROL IZQUIERDO + teclas de flecha para ajustar la medida de la ventana. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla X y moviendo el mouse.
4. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la magnificación.

Para ajustar la medida de la vista Pantalla dividida:

1. Seleccione la orientación de la Pantalla dividida que va a utilizar en la configuración de Vista de Magnificador.
2. Si está utilizando la configuración de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4 para cambiar al modo de modificación de la magnificación. Si utiliza la configuración para equipos portátiles, presione CONTROL DERECHO + F3 para cambiar al modo de modificación de la magnificación.

En el modo de modificación de la magnificación, el borde parpadea para indicar el objeto que se está editando.

3. Presione CONTROL IZQUIERDO + teclas de flecha para ajustar la medida de la ventana. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla Z y moviendo el mouse.
4. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la magnificación.

4.5 Ver otras partes de la pantalla

Cuando se utiliza la magnificación, solo se visualiza una parte de la pantalla. Para ver otras partes, puede mover el puntero del mouse por la pantalla o utilizar las teclas de acceso rápido de SuperNova.

Los movimientos por la pantalla con las teclas de acceso rápido de SuperNova se conocen como panorámica, desplazarse, ir a o saltar.

- Panorámica.

La opción panorámica mueve el área magnificada por toda la pantalla a velocidad constante en la dirección que se especifique. La velocidad del movimiento se puede aumentar o disminuir presionando unas teclas u otras.

Para hacer una panorámica por la pantalla, presione CONTROL DERECHO más una tecla de flecha. Mantenga pulsado el CONTROL DERECHO para continuar con la panorámica. Presione la misma

tecla de flecha repetidamente (manteniendo pulsado el CONTROL DERECHO) para aumentar la velocidad de la panorámica. Presione la tecla de flecha opuesta para reducir la velocidad.

Utilice las teclas de flecha para cambiar la dirección. Suelte el CONTROL DERECHO para detener la panorámica.

- Desplazamiento (panorámica acelerada).

El desplazamiento funciona de forma muy similar a la panorámica, pero la velocidad de la panorámica se acelera automáticamente hasta una velocidad máxima concreta mientras se tienen presionadas las teclas.

Para desplazar el área magnificada, presione y mantenga el CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA junto con una tecla de flecha. Cuando suelte las teclas, se detendrá el desplazamiento.

- Ir a.

También puede llevar el área magnificada directamente a diferentes partes de la pantalla. En la tabla siguiente se proporcionan las teclas de acceso rápido que permiten mover el área magnificada a una posición de la pantalla.

Teclas de acceso rápido del Magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Superior izquierdo	CONTROL DERECHO + TECL NUM 7	Sin asignación
Superior	CONTROL DERECHO + TECL NUM 8	Sin asignación

Superior derecho	CONTROL DERECHO + TECL NUM 9	Sin asignación
Izquierda	CONTROL DERECHO + TECL NUM 4	Sin asignación
Centro	CONTROL DERECHO + TECL NUM 5	Sin asignación
Derecha	CONTROL DERECHO + TECL NUM 6	Sin asignación
Inferior izquierdo	CONTROL DERECHO + TECL NUM 1	Sin asignación
Inferior	CONTROL DERECHO + TECL NUM 2	Sin asignación
Inferior derecho	CONTROL DERECHO + TECL NUM 3	Sin asignación

- Saltar.

También se puede mover por la pantalla a saltos. Esta opción se diferencia de la panorámica en que la pantalla magnificada no se desplaza suavemente, sino que se mueve a saltos.

Teclas de acceso rápido del Magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Arriba	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 8	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ARRIBA
Abajo	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 2	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ABAJO
Izquierda	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 4	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA IZQUIERDA
Derecha	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 6	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA DERECHA

Guardar y restaurar la posición de la pantalla

También se ofrece la posibilidad de guardar la posición de la pantalla. De este modo también podrá volver a la misma posición presionando una combinación de teclas de acceso rápido.

Para guardar una posición de la pantalla:

1. Mueva la ventana magnificada a la posición deseada.
2. Presione CONTROL DERECHO + TECL NUM 0 para guardar la posición.

Para devolver la ventana magnificada a la posición guardada:

Presione CONTROL DERECHO + PUNTO TECL NUM para volver a la posición de pantalla guardada.

4.6 Visión global de la posición de la ventana magnificada

Puede ver la posición de la ventana magnificada en la pantalla utilizando la Visión global del Magnificador. Puede entrar y salir de la Visión global del Magnificador utilizando una combinación de teclas de acceso rápido de SuperNova.

Para entrar y salir de la Visión global del Magnificador:

Presione CONTROL IZQUIERDO + SIGNO MENOR QUE.

4.7 Crear ventanas magnificadas estáticas para mostrar información

Puede crear ventanas magnificadas estáticas para mostrar en ella permanentemente un parte concreta de la pantalla. Así, puede tener controlada información importante en constante cambio mientras utiliza la aplicación.

SuperNova denomina estas ventanas "Áreas enlazadas". Las áreas enlazadas pueden tener su propia medida de magnificación y estarán visibles aún cuando se apague el Magnificador de SuperNova.

Ejemplos:

- Puede enlazar el reloj de la bandeja del sistema para ver la hora fácilmente.
- Puede enlazar el espacio de la barra de estado del procesador de texto donde se muestra el número de página actual para consultar fácilmente en qué página se encuentra.
- Puede enlazar la Barra de fórmulas de una hoja de cálculo para ver fácilmente si la celda actual contiene texto o una fórmula.

Puede crear un área enlazada utilizando el puntero del mouse o utilizando el teclado.

4.7.1 Crear un área enlazada utilizando el teclado

Para crear y cambiar la posición y la medida de una ventana de área enlazada utilizando las teclas de acceso rápido es necesario utilizar el modo de modificación de la ampliación.

Para crear y ajustar la medida y la posición de un área enlazada:

1. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 5 para crear un área enlazada nueva y entrar automáticamente en modo de modificación de la ampliación. Si, por el contrario, utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos portátiles, presione CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + ALT + H para crear un área enlazada nueva y entrar automáticamente en modo de modificación de la ampliación.

En el modo de modificación de la ampliación, el borde parpadea para indicar el objeto que se está editando.

2. Utilice las teclas de acceso rápido del Ampliador para cambiar la medida del contenido dentro del área enlazada.

3. Utilice las teclas de flecha para colocar la ventana en la pantalla. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla Z y moviendo el mouse.
4. Presione MAYÚS IZQUIERDA + teclas de flecha para modificar el contenido del área enlazada. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla C y moviendo el mouse.
5. Presione CONTROL IZQUIERDO + teclas de flecha para ajustar la medida de la ventana. También puede hacerlo manteniendo pulsada la tecla X y moviendo el mouse.
6. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la ampliación.

Durante el proceso de creación, probablemente tenga que ajustar la medida en varias ocasiones hasta lograr la medida, la posición y el contenido del área enlazada deseados.

4.7.2 Modificar un área enlazada utilizando el teclado

Para modificar un área enlazada existente:

1. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido de equipos portátiles presione CONTROL IZQUIERDO + F6. Entrará en modo de modificación de la magnificación con el área enlazada que tiene actualmente seleccionada identificada con un borde parpadeante.
2. Si tiene más de un área enlazada, podrá pasar de una a otra presionando CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6 si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos de escritorio. Presione CONTROL IZQUIERDO + F6 si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos portátiles.

3. Utilice las teclas de acceso rápido del Magnificador y del modo de modificación de la magnificación para ajustar la medida, la ubicación o el contenido del área enlazada.
4. Presione ESCAPE para salir del modo de modificación de la magnificación.

4.7.3 Eliminar un área enlazada utilizando el teclado

Para eliminar un área enlazada existente:

1. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido de equipos de escritorio, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6. Si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido de equipos portátiles presione CONTROL IZQUIERDO + F6. Entrará en modo de modificación de la magnificación con el área enlazada que tiene actualmente seleccionada identificada con un borde parpadeante.
2. Si tiene varias áreas enlazadas, puede cambiar de una a otra. Para ello, presione CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6 si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos de escritorio. Presione CONTROL IZQUIERDO + F6 si utiliza el conjunto de teclas de acceso rápido para equipos portátiles.
3. Presione SUPRIMIR para quitar el área enlazada.

Cuando se elimina un área enlazada, el foco se traslada a la siguiente área enlazada. Si no queda ninguna, se sale automáticamente del modo de modificación de la magnificación. Si todavía queda alguna pero no desea modificarla, presione ESCAPE.

4.7.4 Crear un área enlazada utilizando el ratón

Puede crear áreas enlazadas desde el cuadro de diálogo "Create Hooked Areas" (Crear áreas enlazadas). Para abrir este cuadro de diálogo, abra el

menú "Visual" y seleccione el elemento del menú "Advanced Options" (Opciones avanzadas). En la hoja de propiedades de "Hooked areas" (Áreas enlazadas) del cuadro de diálogo "Advanced Options" (Opciones avanzadas), haga clic en el botón "New" (Nueva).

En el cuadro de diálogo "Create Hooked Areas", tendrá que hacer lo siguiente:

1. Proporcionar una descripción exclusiva para el área enlazada.
2. Marcar o desmarcar la casilla de verificación "Track focus" (Seguir foco).

Esta casilla determina si el contenido del área enlazada está fijo o muestra el foco actual. Si marca esta casilla, el contenido del área enlazada seguirá al foco. Si marca esta casilla de verificación, el botón "Choose screen area to hook" (Elegir área de pantalla para enlazar) se deshabilitará, porque no se ha definido un área de la pantalla.

3. Seleccione el botón "Choose screen area to hook" (Elegir área de pantalla para enlazar) para definir el área de la pantalla que se va a mostrar.
4. Utilice el botón izquierdo del ratón con el ratón en movimiento para crear un área nueva. Presione INTRO o el botón derecho del ratón para aceptar o ESCAPE para cancelar.
5. Marcar o desmarcar la casilla de verificación "Smoothing" (Suavizado).
6. Seleccione el botón "Move the hook window" (Mover la ventana del enlace) para situar el área enlazada y definir el tamaño de ampliación.

El tamaño de ampliación se puede definir usando las teclas rápidas normales. Utilice el movimiento del ratón o las teclas del cursor para mover el enlace. Presione INTRO o el botón izquierdo del ratón para aceptar o ESCAPE para cancelar.

7. Seleccione el botón "Ok" para confirmar y guardar la nueva área enlazada.

Puede ver una lista de las áreas enlazadas que hay creadas en la pestaña "Hooked Areas" (Áreas enlazadas), en el cuadro de diálogo "Visual Advanced Options" (Opciones avanzadas visuales). También puede ordenar, modificar y eliminar áreas enlazadas existentes en la pestaña "Hooked Areas" (Áreas enlazadas).

4.7.5 Mostrar u ocultar áreas enlazadas

Puede mostrar u ocultar un área enlazada utilizando una tecla de acceso rápido de SuperNova. Esta función puede resultar útil cuando no se desea que las áreas enlazadas estén siempre visibles, sino cuando se necesita información de otras partes de la pantalla.

Teclas de acceso rápido del Magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Apagar y encender las áreas enlazadas	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 3	CONTROL IZQUIERDO + F5

CAPÍTULO 5

Mejoras de la pantalla

Si encuentra dificultad para ver la pantalla, seguir el foco o seguir el puntero del mouse, las mejoras visuales disponibles en SuperNova pueden proporcionarle una solución.

5.1 Facilitar la visualización de la pantalla



SuperNova contiene opciones para ver la pantalla de forma más cómoda. Una de estas opciones es Combinaciones de colores de SuperNova, que puede cambiar el contraste, el brillo y los colores de la pantalla.

Puede elegir una combinación de colores preestablecida de SuperNova o crear una combinación personalizada. Una combinación de colores se aplica a la pantalla completa y funcionará incluso cuando el ampliador esté desactivado.

Puede elegir una combinación de colores en las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova. También puede activar o desactivar una Combinación de colores con las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova o usando las teclas de acceso rápido.

Teclas de acceso rápido del ampliador

Función	Escritorio: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Activar o desactivar su combinación de color	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 0	ALT + MAYÚS + C

Para crear una combinación personalizada, debe seleccionar "Personalizar" antes de elegir "Configurar..." desde la lista de Combinaciones de colores. Al elegir "Configurar..." se abre el cuadro de diálogo "Configurar Combinación de colores personalizada". El cuadro de diálogo contiene diferentes controles dependiendo de la configuración que elija, como la configuración de brillo, contraste, matiz y cambio de color.

5.2 Facilitar la visualización del foco



SuperNova contiene opciones para ver la pantalla de forma más cómoda. Una de estas opciones es Resaltado de SuperNova, que facilita la visualización de los diferentes tipos de focos adjuntando un marcador visual al foco.

Los tipos de foco incluyen:

- Mouse (el puntero controlado por el mouse).
- Cursor (el cursor de tipo rayo que se usa en las áreas de edición).
- Línea (la línea en la que se coloca el cursor de tipo rayo).
- Foco (el foco de los cuadros de diálogo y los menús).

Puede elegir una Combinación de resaltado preestablecida de SuperNova o crear su propia combinación personalizada. Elija una combinación de las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova.

Para crear una combinación personalizada, debe seleccionar "Configuración" de la lista de Combinaciones de resaltado. Cuando elija "Configuración", SuperNova cambia automáticamente a la combinación "Personalizada" antes de abrir el cuadro de diálogo Opciones de resaltado. SuperNova también usa los valores de combinación anteriores para definir los valores predeterminados de la nueva combinación personalizada.

Consejo: si no ve ningún efecto visual al elegir una combinación, asegúrese de que "Resaltado" está activado. Puede activar Resaltado seleccionando la opción de "Resaltado" en el menú "Visual" o seleccionando el botón "Resaltado" de la pestaña "Visual" del panel de control de SuperNova.

5.3 Facilitar la visualización del puntero



SuperNova contiene opciones para ver la pantalla de forma más cómoda. Una de estas opciones es Punteros de mouse de SuperNova, que le permite cambiar el tamaño y el color del puntero en la pantalla.

Puede elegir una combinación de Puntero de mouse de SuperNova preestablecida o crear su propia combinación personalizada a través de las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova.

Las combinaciones preestablecidas incluyen:

- Rojo grande
- Blanco grande


- Amarillo grande

La selección de la combinación "Estándar de Windows" cambiará la combinación del puntero de nuevo a la predeterminada de Windows.

CAPÍTULO 6

Configuración de voz

6.1 Apagar o encender la voz



Puede apagar o encender la voz usando las opciones "Speech" (Voz) en el Panel de Control de SuperNova o mediante las teclas rápidas.

Para apagar la voz hasta que vuelva a encenderla:

Teclas rápidas de Speech

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Encender y apagar la voz	CTRL IZD + 0	CTRL IZD + ALT + 0
Silenciar la voz	CTRL IZD	CTRL

6.2 Cambiar el volumen




Puede cambiar el volumen de la voz usando las opciones "Voz" en el panel de control de SuperNova o usando las teclas de acceso rápido.

Teclas de acceso rápido de voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Subir volumen	CONTROL IZQUIERDO + EXCLAMACIÓN DE APERTURA	CONTROL IZQUIERDO + ALT + EXCLAMACIÓN DE APERTURA
Bajar volumen	CONTROL IZQUIERDO + COMILLAS SIMPLES	CONTROL IZQUIERDO + ALT + COMILLAS SIMPLES

6.3 Cambiar la velocidad de lectura



Puede cambiar la velocidad de lectura de la voz usando las opciones "Voz" en el panel de control de SuperNova o usando las teclas de acceso rápido.

Tecclas de acceso rápido de voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Aumentar la velocidad de lectura	CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + EXCLAMACIÓN DE APERTURA	CONTROL IZQUIERDO + ALT + RE PÁG
Reducir la velocidad de lectura	CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + COMILLAS SIMPLES	CONTROL IZQUIERDO + ALT + AV PÁG

6.4 Cambiar la voz



Los sintetizadores de voz suelen disponer de varias voces entre las que puede elegir. Cada voz tiene su propia entonación creada con los parámetros de voz disponibles.

Para cambiar la voz:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z.

Se abrirá el menú "Speech" (Voz).

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Preferencias de voz" y presione INTRO.

Se abrirá el cuadro de diálogo "Voice Preferences" (Preferencias de voz).

4. Presione CONTROL + TAB hasta abrir la página "Voice and Language Configuration" (Configuración de voz e idioma).
5. Desplácese con TAB hasta la lista "Voice" (Voz) y seleccione una voz con las teclas de flecha.
6. Si desea utilizar una voz diferente para cada contexto de voz, desplácese con TAB hasta la casilla de verificación "Same as Screen Reader" (Igual que el lector de pantalla) y presione la BARRA ESPACIADORA para anular la selección de esta opción. A continuación, desplácese con TAB a cada categoría y utilice las teclas de flecha para seleccionar una voz.

Nota: un contexto de voz es un atributo especial del texto que se anuncia e indica su procedencia o qué característica de SuperNova está usando.

7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA.

SuperNova guardará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

Si no encuentra ninguna voz que le resulte agradable, puede probar con otro sintetizador o crear su propia voz con las opciones de la página "User Defined Voices" (Voces definidas por el usuario), en el cuadro de diálogo "Voice Preferences" (Preferencias de voz).

6.5 Cambiar el idioma de la voz de lectura



SuperNova puede cambiar automáticamente el idioma del sintetizador para ajustarse a scripts alfabéticos particulares para que la lectura de pantalla sea más fluida. Puede cambiar automáticamente entre varios scripts, incluidos latín, árabe, chino (mandarín), griego, hebreo, hindi (devanagari) y ruso (cirílico).

Cuando SuperNova no puede determinar el lenguaje del script; por ejemplo, cuando se utiliza el mismo alfabeto en diferentes idiomas, puede usar una tecla rápida para seleccionar el idioma del sintetizador que quiere usar para leer el pasaje de texto.

Tenga en cuenta que no todos los sintetizadores admiten esta característica. Para saber más sobre los idiomas de los sintetizadores compatibles y disponibles, póngase en contacto con Dolphin o con el distribuidor local de Dolphin.

6.5.1 Habilitar el cambio de idioma automático

1. Presione CTRL IZQ + Barra espaciadora.

Se abrirá el Panel de Control de SuperNova.

2. Presione ALT + S.

Se abrirá el menú "Speech" (Voz).

3. Presione Flecha Abajo hasta "Voice Preferences" (Preferencias de voz) y presione INTRO.

Se abrirá el cuadro de diálogo "Voice Preferences" (Preferencias de voz).

4. Presione CTRL + TAB hasta abrir la página "Voice & Language" (Voz e idioma).
5. Presione TAB hasta la casilla "Enable automatic language switching" (Habilitar el cambio automático de idioma) y presione la barra espaciadora para seleccionar esta opción.
6. Si quiere evitar que la voz cambie cuando se vayan encontrando signos de puntuación y números a lo largo de los pasajes de texto, presione TAB hasta la casilla "Speak numbers & punctuation with previous character's language" (Leer números y signos de puntuación con el idioma anterior) y presione la barra espaciadora para seleccionar esta opción.
7. Presione TAB hasta el botón "Ok" y presione la barra espaciadora.

SuperNova guardará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

Si está usando una versión no europea de SuperNova y necesita que el texto se lea automáticamente usando un idioma europeo, además de los pasos anteriores, en la página "Voice & Language" (Voz e idioma), desmarque la casilla "Same as screen reader" (Igual que el lector de pantalla) y seleccione el idioma europeo que quiere usar de la lista "Screen language" (Idioma de pantalla).

También puede cambiar la opción "Screen language" (Idioma de pantalla) usando la tecla rápida de idioma arriba o idioma abajo. Esto le permitirá cambiar el idioma del sintetizador sin tener que salir del documento que está leyendo.

Teclas rápidas de Speech

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Idioma abajo	CTRL IZD + PUNTO	Sin asignación
Idioma arriba	CTRL IZD + COMA	Sin asignación

6.6 Cambiar el sintetizador de voz

SuperNova funciona con gran cantidad de sintetizadores de voz diferentes. Al ser compatible con semejante variedad de sintetizadores de voz, usted puede seleccionar un sintetizador y una voz que le resulte agradable, clara y cómoda para utilizarla. Para ver cuáles son los sintetizadores de voz disponibles, visite el sitio Web de Dolphin o póngase en contacto con su distribuidor local de Dolphin.

Para cambiar a otro sintetizador de voz:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + Z.

Se abrirá el menú "Speech" (Voz).

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Preferencias de voz" y presione INTRO.

Se abrirá el cuadro de diálogo "Voice Preferences" (Preferencias de voz).

4. Presione CONTROL + TAB hasta abrir la página "Synthesiser Configuration" (Configuración del sintetizador).

5. Presione TAB hasta el botón "Seleccionar sintetizador" y presione BARRA ESPACIADORA.

Se abrirá el cuadro de diálogo "Select Synthesiser" (Seleccionar sintetizador).

6. Use las teclas de flecha para seleccionar un sintetizador de voz diferente.

7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA.

SuperNova cerrará el cuadro de diálogo y hablará con el nuevo sintetizador.

Si la voz no es de su agrado, puede ir a la página "Voice and Language Configuration" (Configuración de voz e idioma) para seleccionar otra voz. También puede ir a la página "User defined voices" (Voces definidas por el usuario) para personalizar los parámetros de la voz actual.

8. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA.

SuperNova cerrará el cuadro de diálogo "Voice Preferences" (Preferencias de voz).

CAPÍTULO 7

Lectura y escritura

7.1 Leer carácter

Tecla de voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Leer el carácter en la posición actual del foco	TECL NUM 4	BLOQ MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA

7.2 Leer palabra

Tecla de voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Leer la palabra en la posición actual del foco	TECL NUM 5	BLOQ MAYÚS + FLECHA DERECHA

Puede obtener más información sobre la palabra actual volviendo a presionar la tecla de acceso rápido.

- x2 se deletrea la palabra.
- x3 se deletrea la palabra usando el alfabeto fonético.

7.3 Leer línea

Puede leer la línea actual en la posición del foco.

Tecla Voz

Función	Teclas de acceso rápido de ordenadores de sobremesa	Teclas de acceso rápido en equipos portátiles
Leer línea	TECL NUM 6	F8

7.4 Leer foco

Tecla Voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Leer el foco actual	TECL NUM 0	BLOQ MAYÚS + FLECHA ARRIBA

7.5 Leer control

Tecla de voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Leer control	TECL NUM PUNTO	Sin asignación

7.6 Leer ventana

Tecla de voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Leer VENTANA	TECL NUM 9	BLOQ MAYÚS + B

7.7 Leer la fecha y la hora

Puede hacer que se anuncien la hora y fecha actuales con una tecla de acceso rápido de SuperNova. La hora y la fecha se toman del reloj de su equipo.

Tecla de voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Leer fecha y hora	CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM BARRA	BLOQ MAYÚS + F12

7.8 Leer de forma continua

Leer desde aquí es un modo de lectura especial disponible en SuperNova.

Puede usar Leer desde aquí para leer de forma continuada un documento. La lectura continuará hasta el final del documento o hasta que presione una tecla de acceso rápido para detener la lectura. Al presionar una tecla de acceso rápido para que SuperNova detenga la lectura, el cursor se moverá hasta la última palabra leída.

Leer desde aquí

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Iniciar Leer desde aquí	TECL NUM MÁS	BLOQ MAYÚS + FLECHA ABAJO

Detener Leer desde aquí	TECL NUM MÁS o ESCAPE o CONTROL IZQUIERDO	BARRA ESPACIADOR A o ESCAPE o CONTROL
-------------------------	---	---

7.8.1 Leer desde aquí con el cursor de Dolphin

Leer desde aquí también está disponible cuando utiliza el cursor de Dolphin. Le permite leer de forma continuada la información que de otro modo no podría leer, incluyendo páginas Web, cuadros de diálogo, listas y menús.

También puede encender o apagar el cursor de Dolphin cuando detiene Leer desde aquí. Al encender el cursor de Dolphin, éste se situará en la última palabra que se ha leído. La aplicación no mueve el foco a la nueva posición.

Leer desde aquí

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Detener Leer desde aquí y encender o apagar el cursor de Dolphin	TECL NUM MENOS	BARRA ESPACIADOR A

7.8.2 Lectura mejorada desde aquí

Lectura mejorada desde aquí crea otro entorno de lectura para usted al utilizar el comando Leer desde aquí.

En este entorno de lectura, una ventana ampliada muestra el texto que se está leyendo actualmente a medida que se desplaza el texto, sin saltos de línea, en la parte superior de la pantalla. El resto de la pantalla se mantiene sin ampliar, y permite así ver la presentación visual del documento mientras avanza la lectura continua.

Para activar o desactivar esta opción, puede seleccionar el elemento "Enhance Read From Here" (Lectura mejorada desde aquí) en el menú "Speech" (Voz) del panel de control de SuperNova, o utilizar una tecla de acceso rápido de SuperNova.

Teclas de acceso rápido de voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Lectura mejorada desde aquí	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + 1	Sin asignación

Notas:

- Esta tecla de acceso rápido no inicia el proceso de lectura continua. Seguirá controlando la lectura continua con las teclas de acceso rápido de Leer desde aquí.
- La Lectura mejorada desde aquí solo funciona al utilizar la ampliación. Si el Magnificador está desactivado, no se iniciará este modo de lectura, porque la ventana ampliada que hay en la parte superior de la pantalla es proporcional al tamaño de ampliación que esté utilizando.

7.9 Leer utilizando el mouse

Puede configurar SuperNova para comenzar o detener la lectura continuada con un clic del mouse. También puede definir SuperNova para leer el texto que queda por debajo del puntero del mouse.

7.9.1 Hacer clic y leer

Para comenzar la lectura continuada desde la posición del puntero del mouse:

Presione BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE.

Si vuelve a presionar el botón, se detiene la lectura de SuperNova.

7.9.2 Leer el texto por debajo de la posición del puntero del mouse

Para leer el texto por debajo de la posición del puntero del mouse

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".
3. Presione la FLECHA ABAJO hasta "Anuncios generales" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncios generales".
4. Presione TAB hasta la casilla de verificación "Anunciar el texto sobre el que está el mouse" y presione la BARRA ESPACIADORA para seleccionar este ítem.
5. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.
6. Presione ESCAPE para cerrar el Panel de control de SuperNova.

Entonces, SuperNova leerá el texto que hay por debajo de la posición del puntero del mouse.

7.10 Cambiar lo que se lee al escribir

Puede definir:

- Que se lea cada carácter que escribe.
- Que se lea cada palabra que escribe.
- Que se lean cada carácter y palabra que escribe.
- Que no se lea nada mientras escribe.

Puede hacer este cambio a través del panel de control de SuperNova.

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".
3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Eco de caracteres" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Eco de caracteres".
4. Seleccione entre las opciones disponibles lo que desea que se lea mientras escribe.
5. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

También puede cambiar el valor de Eco de caracteres usando una tecla de acceso rápido de SuperNova.

Tecla de acceso rápido de voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Ciclo de eco de caracteres	BLOQ MAYÚS + Ñ	BLOQ MAYÚS + 2

7.11 Anunciar letras mayúsculas

Si desea que se anuncien las letras mayúsculas, puede cambiar la configuración en el panel de control de SuperNova. Tenga en cuenta que la configuración de SuperNova varía según el sintetizador que esté utilizando.

7.11.1 Activación el anuncio de mayúsculas

Para activar el anuncio de mayúsculas, seleccione la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) en el cuadro de diálogo "Text Style Announcements" (Anuncios de estilo de texto) o mediante una tecla de acceso rápido de SuperNova.

Para seleccionar la casilla de activación "Capitals" (Mayúsculas):

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".
3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Anuncios de estilo de texto" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncios de estilo de texto". Este cuadro de diálogo contiene varias fichas.

4. Si desea que se anuncien las mayúsculas en las áreas de edición, en la ficha "Edit Areas" (Áreas de edición), desplácese con TAB hasta la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) y presione la BARRA ESPACIADORA para seleccionar el elemento.
5. Si desea que se anuncien las mayúsculas en las áreas de petición, como cuadros de diálogo, ventanas de mensajes y hojas de cálculo, presione CONTROL + TAB para abrir la ficha "Prompt Areas" (Áreas de petición), presione TAB para desplazarse hasta la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) y, a continuación, presione la BARRA ESPACIADORA para seleccionar el elemento.
6. Repita los pasos anteriores con el resto de las áreas y los modos donde desea que se anuncien las mayúsculas.
7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

Para utilizar la tecla de acceso rápido de SuperNova:

Teclas de acceso rápido de voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Activación o desactivación de mayúsculas	Sin asignación	Sin asignación

Tenga en cuenta que esta tecla de acceso rápido cambia el estado de la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) del cuadro de diálogo "Text Style Announcements" (Anuncios de estilo de texto) correspondiente a la posición del foco actual.

Ejemplos:

- Si presiona la tecla de acceso rápido en un área de edición, solo cambiará el estado de la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) de la ficha "Edit Areas" (Áreas de edición) en el cuadro de diálogo "Text Style Announcements" (Anuncios de estilo de texto).
- Si presiona la tecla de acceso rápido en un menú, solo cambiará el estado de la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) de la ficha "Menus" (Menús) en el cuadro de diálogo "Text Style Announcements" (Anuncios de estilo de texto).

7.11.2 Activación del anuncio de mayúsculas al leer líneas

De forma predeterminada, si activa el anuncio de mayúsculas en las áreas de edición, SuperNova anunciará las mayúsculas cuando escriba y cuando se desplace por una línea de texto. Para anunciar también las mayúsculas al leer una línea, por ejemplo, al presionar la FLECHA ABAJO y así mover el foco a otra línea, deberá activar también la casilla de verificación "Announce capitals when reading lines" (Anunciar mayúsculas al leer líneas).

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".
3. Presione la FLECHA ABAJO hasta "Anuncios generales" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncios generales".
4. Desplácese con TAB hasta la casilla de verificación "Announce capital letters when reading lines" (Anunciar letras mayúsculas al leer líneas) y presione la BARRA ESPACIADORA para seleccionar el elemento.
5. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

7.11.3 Uso de sonidos para indicar mayúsculas

De forma predeterminada, SuperNova describirá las letras mayúsculas con palabras. Todos los sintetizadores son compatibles con el uso de palabras. Sin embargo, con algunos sintetizadores, es posible también indicar las mayúsculas con un sonido.

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".
3. Presione la FLECHA ABAJO hasta "Anuncios generales" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncios generales".
4. Desplácese con TAB hasta la casilla de verificación "Use Beeps for Capital Announcement" (Utilizar bips para anunciar mayúsculas) y presione la BARRA ESPACIADORA para seleccionar el elemento. Tenga en cuenta que este elemento no estará disponible si el sintetizador actual no es compatible con esta opción.
5. Desplácese con TAB hasta la lista "Use sound" (Utilizar sonido) y seleccione, con las teclas de flecha, el sonido que desea usar para indicar las mayúsculas.
6. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

La siguiente tabla describe cómo indica SuperNova las mayúsculas cuando utiliza palabras y cuando utiliza sonidos.

Anuncios de mayúsculas

Descripción	Palabras	Sonidos
Lectura de una sola letra mayúscula	Mayús. + letra	1 bip
Lectura de una palabra con mayúscula inicial	Mayús. + palabra	1 bip
Lectura de una palabra escrita en mayúsculas	Todas mayús. + palabra	2 bips
Lectura de una palabra escrita con una combinación de letras minúsculas y mayúsculas	Mayús. mezcladas + palabra	2 bips

7.11.4 Uso de un cambio de tono para indicar mayúsculas al deletrear caracteres

Puede hacer que suba el tono de voz del sintetizador para indicar las letras mayúsculas. Esta opción está disponible cuando se deletrean los caracteres.

Ejemplos en los que se deletrean los caracteres:

- Cuando el eco de caracteres está configurado para anunciar cada uno de los caracteres que escribe.
- Cuando se desplaza por una línea de texto carácter por carácter.
- Cuando elimina un carácter.

Para indicar las mayúsculas con un cambio de tono:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".

3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Preferencias de voz" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Preferencias de voz".
4. Desplácese con TAB hasta la casilla de verificación "Increase voice pitch for spelt capitals" (Subir el tono de voz al deletrear mayúsculas) y presione la BARRA ESPACIADORA para seleccionar el elemento. Tenga en cuenta que este elemento no estará disponible si el sintetizador actual no es compatible con esta opción.
5. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

7.12 Cambiar la forma en que se leen los caracteres repetidos

Puede cambiar la forma en que SuperNova lee los caracteres repetidos que puedan aparecer en una línea. Puede hacer que los caracteres como apóstrofes o signos de suma se lean de forma individual, como valor numérico o se indiquen con un sonido.

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".
3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Anuncios generales" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncios generales".
4. Presione TAB hasta el botón "Repeticiones" y presione BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el cuadro de diálogo "Repeticiones".
5. Elija cómo SuperNova debe leer los caracteres repetidos seleccionando una de las opciones disponibles.

6. Presione TAB hasta el botón "Cerrar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se confirmarán los cambios y se cerrará el cuadro de diálogo.

Para que SuperNova use su configuración, debe haber seleccionado la casilla de verificación "Repeticiones" en el cuadro de diálogo "Anuncios de estilo de texto".

Para ello:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + Z. Se abrirá el menú "Voz".
3. Presione FLECHA ABAJO hasta "Anuncios de estilo de texto" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Anuncios de estilo de texto".
4. Para cada área donde desea que se use su configuración para las repeticiones, presione TAB hasta la casilla de verificación "Repeticiones" y presione BARRA ESPACIADORA para seleccionar ese elemento.
5. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se confirmarán los cambios y se cerrará el cuadro de diálogo.

CAPÍTULO 8

Vista de líneas



La vista de líneas es un modo de lectura de SuperNova. La vista de líneas muestra el contenido de la pantalla en una sola línea que recorre toda la pantalla. Puede controlar el tamaño, los colores, la fuente, y la velocidad y la posición del texto de desplazamiento.

8.1 Iniciar la vista de líneas

Puede iniciar la vista de líneas desde las opciones "Visual" del Panel de control SuperNova o utilizando una tecla de acceso rápido. La vista de líneas puede iniciarse en la posición actual del foco o, por el contrario, hacer caso omiso de esto y mostrar la ventana o pantalla actual.

Teclas de acceso rápido de la vista de líneas

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Iniciar la vista de líneas (restringida a la ventana del documento)	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM PUNTO	Sin asignación
Iniciar la vista de líneas (restringida a toda la ventana)	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 9	Sin asignación

Iniciar la vista de líneas en la posición actual del foco (restringido a la ventana del documento)	CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 2	ALT + MAYÚS + L
Iniciar la vista de líneas en la posición actual del foco (restringido a toda la ventana)	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 2	ALT + MAYÚS + V

8.2 Desplazar el texto en la vista de líneas

Se pueden utilizar varias teclas de acceso rápido para controlar el desplazamiento del contenido en la vista de líneas.

Teclas de acceso rápido de la vista de líneas

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Ir al foco	TECL NUM 0	F5
Iniciar y detener	BARRA ESPACIADOR A	BARRA ESPACIADOR A
Ir a la primera línea	INICIO	INICIO
Ir a la última línea	FIN	FIN
Línea anterior	RE PÁG	RE PÁG
Línea siguiente	AV PÁG	AV PÁG
Desplazar más rápidamente	FLECHA ARRIBA	FLECHA ARRIBA
Desplazar más lentamente	FLECHA ABAJO	FLECHA ABAJO

Saltar hacia adelante	INTRO	INTRO
Avanzar	FLECHA DERECHA	FLECHA DERECHA
Retroceder	FLECHA IZQUIERDA	FLECHA IZQUIERDA
Salir del modo de vista de líneas	ESCAPE	ESCAPE

Sugerencia: El modo de vista de líneas se restringe a lo que se ve en la pantalla. En algunas aplicaciones es posible cambiar la configuración de la vista de la aplicación para aumentar la cantidad de datos visibles simultáneamente. Por ejemplo, en la Vista preliminar de Microsoft Word se puede configurar la vista de la página para ver hasta un máximo de 6 páginas. En el modo de vista de líneas, se recorrerían las 6 páginas.

8.3 Cambiar el color, la fuente y los items mostrados en la vista de líneas.

Puede cambiar los colores, las fuentes, los objetos y el tamaño del texto mostrado en la vista de líneas.

Para ir a las opciones de la vista de líneas:

1. Presione control izquierdo + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el Panel de control de SuperNova.
2. Presione ALT + V. Se abrirá el menú "Visual".
3. Presione la FLECHA ABAJO hasta "Opciones de Excel" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Opciones avanzadas visuales".
4. Presione CONTROL + TAB para abrir la ficha "Vista de líneas".
5. Realice los cambios.
6. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA. Así confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

CAPÍTULO 9

Lector de documentos



El lector de documentos le permite crear su propio entorno de lectura, donde puede ajustar el valor del texto, el fondo y el realce para que pueda leer con comodidad. Puede visualizar texto de documentos, páginas Web o cualquier otro origen que muestre texto en la pantalla.

9.1 Iniciar el lector de documentos

Para iniciar el lector de documentos, haga clic en el botón Doc Reader (Lector de documentos), en la página "Visual" del panel de control de SuperNova, o presione una tecla de acceso rápido de SuperNova.

Teclas de acceso rápido del lector de documentos

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Iniciar el lector de documentos	BLOQUEO MAYÚS + TECL NUM MÁS	ALT + MAYÚS + D


Se cargará el texto en el lector de documentos. Esto puede tardar unos segundos. En el lector de documentos puede usar las teclas de flecha para mover el realce por el texto o presionar TAB para desplazarse por las opciones de la barra de herramientas del lector de documentos.

9.2 Controlar la lectura

Los elementos de la barra de herramientas del lector de documentos controlan el entorno de lectura. Para definir los controles avanzados, como la configuración de color, las fuentes y la velocidad de lectura, vaya al cuadro de diálogo Configuración del lector de documentos.

Tras iniciar el lector de documentos, podrá acceder a las opciones de la barra de herramientas presionando TAB. Si presiona la tecla TAB varias veces, recorrerá las opciones de la barra de herramientas y, finalmente, volverá a la ventana del documento. También puede usar MAYÚS + TAB para recorrer los botones de la barra de herramientas hacia atrás.

Barra de herramientas del lector de documentos



Presione este botón para iniciar o detener la lectura del documento. También puede presionar la BARRA ESPACIADORA para iniciar o detener la lectura del documento. Al leer, el lector de documentos resalta la palabra actual y se desplaza automáticamente por la ventana del documento.



Presione este botón para aumentar el tamaño del texto. El cambio de tamaño del texto es independiente de las opciones de fuente personalizadas del cuadro de diálogo Configuración del lector de documentos.



Presione este botón para disminuir el tamaño del texto. El cambio de tamaño del texto es independiente de las opciones de fuente personalizadas del cuadro de diálogo Configuración del lector de documentos.



Presione este botón para abrir el menú Resaltar, donde puede seleccionar la opción de línea, frase o párrafo. El elemento seleccionado determina lo que se va a resaltar como una unidad y el tamaño de los desplazamientos al recorrer el texto en cualquier dirección.



Presione este botón para abrir el menú Modo, donde puede elegir entre Ajuste de texto o Línea simple.

Si no se selecciona ninguna opción, el propio documento determinará los saltos de línea. Esto podría sacar parte del texto de la ventana del explorador.



Presione este botón para abrir el cuadro de diálogo Configuración del lector de documentos. Algunas de las opciones que incluye son: la configuración del color de fondo y de primer plano, la fuente que se usará, la forma de cargar el documento y la velocidad de lectura.

9.3 Salir del lector de documentos

Para ello:

Presione ESCAPE.

CAPÍTULO 10

Cursor de Dolphin

El cursor de Dolphin es un tipo de cursor especial creado por SuperNova. El cursor de Dolphin le permite leer el contenido de la pantalla línea a línea, palabra a palabra o letra a letra usando el teclado. Puede usar el cursor de Dolphin para revisar cualquier parte de la pantalla de su equipo.

El cursor de Dolphin también está predefinido para que se active cuando el foco esté situado en áreas específicas de las aplicaciones. Normalmente, se trata de áreas de las aplicaciones en las que no hay cursor para revisar el texto en pantalla, por ejemplo, en una página web.

10.1.1 Activar y desactivar el cursor de Dolphin

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Activar/desactivar el cursor de Dolphin	TECL NUM MENOS	BLOQ MAYÚS + Z
Activar/desactivar el cursor de Dolphin automático	CONTROL IZQUIERDO + 4	CONTROL IZQUIERDO + 4

Escribir texto en un cuadro de texto	CLIC CON EL BOTÓN PRIMARIO o INTRO (cuando termine, presione ESCAPE)	CLIC CON EL BOTÓN PRIMARIO o INTRO (cuando termine, presione ESCAPE)
--------------------------------------	--	--

10.1.2 Mover el cursor de Dolphin usando los comandos del teclado

Puede mover el cursor de Dolphin por el texto en pantalla usando los comandos del teclado estándares, entre otros:

- FLECHA IZQUIERDA y FLECHA DERECHA para moverse por los caracteres de una línea.
- FLECHA ARRIBA y FLECHA ABAJO para moverse por las líneas.
- INICIO para ir al principio de una línea.
- FIN para ir al final de una línea.

También puede mover el cursor de Dolphin por el texto en pantalla usando comandos del teclado más avanzados, entre otros:

- CONTROL IZQUIERDO + FLECHA IZQUIERDA y CONTROL IZQUIERDO + FLECHA DERECHA para desplazarse de palabra a palabra en una línea.
- CONTROL IZQUIERDO + INICIO para ir a la parte superior de la ventana.
- CONTROL IZQUIERDO + FIN para ir a la parte inferior de la ventana.
- TAB y MAYÚS + TAB para desplazarse a controles como vínculos, botones y casillas de verificación.

- H y MAYÚS + H para ir a los encabezados de las páginas web.

10.1.3 Mover el cursor de Dolphin usando el puntero del mouse

Puede mover el cursor de Dolphin a partes de la pantalla con el mouse.

Para ello:

Presione el BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE.

Nota: de manera predeterminada, el BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE está asignado a "Hacer clic y leer desde aquí". Para que el BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE mueva el cursor de Dolphin a la posición del puntero del mouse, debe desactivar "Hacer clic y leer desde aquí". Encontrará esta opción en el menú "Voz" del panel de control de SuperNova.

CAPÍTULO 11

Perfiles

SuperNova facilita un cierto número de perfiles listos que le permiten personalizar rápidamente la cantidad de feedback sobre la voz generada por SuperNova sin tener que realizar múltiples cambios en los ajustes individuales en el Panel de Control de SuperNova.

Para seleccionar un perfil:

1. Presione CTRL IZQ + Barra espaciadora. Se abrirá el Panel de Control de SuperNova.
2. Presione ALT + F. Se abrirá el menú "File" (Archivo).
3. Presione Flecha Abajo hasta "Profile..." (Perfil) y, a continuación, presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Open" (Abrir).
4. En el cuadro de lista "Profile" (Perfil), seleccione el nombre del perfil que desea utilizar. Se mostrará una descripción de lo que el perfil seleccionado está programado para hacer debajo del cuadro "Description" (Descripción).
5. Una vez seleccionado el perfil deseado, presione TAB hasta el botón "OK" y presione la barra espaciadora. Así confirmará el perfil elegido y cerrará el cuadro de diálogo.

La barra de estado del Panel de Control de SuperNova se actualizará automáticamente para mostrar el nombre del perfil recién seleccionado y se pondrán en gris todas las opciones del Panel de Control de SuperNova que se hayan deshabilitado por su nuevo perfil seleccionado.

También puede hacer clic derecho en el nombre del perfil en la barra de estado para cambiar rápidamente de perfil.

A continuación se presenta una lista de los perfiles disponibles:

Nota: No todos los perfiles que se presentan a continuación están disponibles en todas las ediciones de SuperNova.

Ampliador

Ampliación sólo para usuarios con ratón que quieren el rendimiento más rápido. Ampliará y seguirá el puntero del ratón y seguirá el cursor según escribe. Este perfil deshabilita las opciones de Speech (Voz) y Braille.

Ampliador y voz con ratón

Ampliación con voz ocasional, diseñado para usuarios de ratón. Este perfil habilita la voz a petición: leerá en voz alta el texto por encima del que pase el ratón e incluye teclas rápidas para leer la línea, la frase o el párrafo en que se encuentre. Este perfil deshabilita la voz automática, el cursor Dolphin, las herramientas de lectura y la salida de Braille desde una pantalla Braille.

Ampliador y voz con teclado

Ampliación con algunas voces automáticas para usuarios de ratón y de teclado. Este perfil leerá en voz alta según va escribiendo y leerá los elementos de aviso, como menús, elementos de la lista, etc. Enciende el Cursor Dolphin, por lo que podrá leer una página web desde el teclado. También se incluyen las opciones "Read From Here" (Leer desde aquí) y "Doc Reader" (Lector de documentos) para la lectura con voz en manos

libres. Este perfil deshabilita las descripciones de lectura de la pantalla y la salida de Braille desde una pantalla Braille.

Ampliador y Lector de pantalla

Este perfil admite tanto usuarios de ratón como de teclado y ofrece una ampliación con lectura a pantalla completa en voz y/o Braille a través de una pantalla Braille. Este perfil ofrece todas las funciones y la mayor flexibilidad.

Lector de pantalla

Lectura de pantalla de voz completa y/o de Braille diseñada para usuarios de teclado invidentes. Este perfil deshabilita todos los efectos de ampliación y visuales y habilita la salida de Braille a través de una pantalla Braille.

Lector de pantalla con efectos visuales

Lectura de pantalla de voz completo y/o de Braille para usuarios de teclado. Este perfil deshabilita la ampliación, pero habilita los efectos visuales, incluido el subrayado visual de la zona de enfoque. Se recomienda este perfil para personas con un campo de visión limitado o para compartir la pantalla con una persona vidente.

CAPÍTULO 12

Guest Mode (Modo invitado) y Emergency Mode (Modo de emergencia)

La edición USB de SuperNova contiene una característica especial llamada Guest Mode (Modo invitado). El Modo invitado permite a su USB operar en entornos en los que no tiene permisos de Administrador en el equipo, como en bibliotecas públicas o en centros de negocios de hoteles.

Inicio

Para iniciar su edición en USB de SuperNova, ejecute el archivo Go.exe del programa (ubicado en la carpeta raíz de su USB).

Si han instalado previamente los componentes adicionales del USB de SuperNova en el equipo, es posible que su USB se inicie automáticamente cuando lo inserte.

Si inserta el USB en un equipo con una copia de SuperNova ya instalada en la misma versión (o superior) de la de su USB, o en un equipo en el que hayan instalado previamente los componentes adicionales de USB, no tendrá la opción de Modo invitado. En su lugar, su USB se ejecutará en Normal Mode (Modo normal).

Cuando inicie la edición USB de SuperNova en un nuevo equipo o en un equipo sin los componentes adicionales instalados, aparecerá un cuadro de diálogo con dos opciones:

- Continue in Guest Mode (Continuar en Modo invitado)

o

- Install components and restart (Instalar componentes y reiniciar)

Si elige la opción de instalar los componentes, aparecerá un cuadro de diálogo de Control de cuentas de usuario de Windows solicitando permisos de Administrador. Si selecciona "Yes" (Sí), se instalarán los componentes adicionales. Los equipos con Windows 7 se reiniciarán después. En equipos con Windows 8 y Windows 10 sólo se reiniciará SuperNova y se ejecutará después en Modo normal.

13.1 Limitaciones del Modo invitado

- La ampliación no funciona tan fluidamente como en Modo normal. El uso de la CPU y la GPU del equipo también puede ser un poco más alto que en Modo normal aunque no esté haciendo nada. También es posible que la ampliación no sea tan fluida si está usando más de un monitor.
- Es poco probable que el flujo de vídeo Connect and View (Conectar y visualizar) se actualice más rápido que a 30 fotogramas por segundo.
- Los punteros del ratón personalizados no funcionarán. Puede intentar usar el Panel de Control de Windows para configurar un puntero del ratón personalizado, pero puede que no funcione si elige uno de los punteros del ratón personalizados de SuperNova (debido a error en Windows).
- No hay soporte de voz y ampliación en la pantalla de inicio de sesión de Windows. En su lugar, puede usar el Narrador de Windows y/o el Ampliador de Windows.
- Los cuadro de diálogo de Control de cuentas de usuario de Windows no se ampliarán ni se leerán en voz alta.

- Es posible que no se pueda acceder a algunas aplicaciones que funcionan con permisos de Administrador o que den otro tipo de problemas, en particular ninguna tecla rápida de SuperNova funcionará y no recibirá ninguna salida de voz o de braille o lo hará de forma limitada. Esto también podría hacer que no funcione la interfaz de usuario en Connect and View Mode (Modo Conectar y visualizar) y en Line View Mode (Modo de vista de líneas). Si se queda atascado en este escenario, presione ALT+TAB para salir de la aplicación.
- El actualizador de Internet seguirá funcionando para mapas y scripts, pero no descargará actualizaciones de producto.
- Las aplicaciones modernas de Windows 8/10 deberían leer en voz alta y en braille igual que en Modo normal. No obstante, el suavizado de la imagen del texto ampliado puede que no funcione.
- Presionando IMPR PANT o ALT+IMPR PANT se capturará la pantalla ampliada o el área de la pantalla ampliada donde estaría la ventana si no estuviera ampliada respectivamente. Para capturar pantallas no ampliadas, desactive la ampliación antes de presionar IMPR PANT.
- Las sesiones de control remoto de TeamViewer capturarán la pantalla ampliada, pero no la pantalla no ampliada.
- No funcionarán los toques de la pantalla táctil de SuperNova.
- Es posible que no funcionen las características de OCR de SuperNova.

Consulte la página web de Dolphin para otras advertencias.

Emergency Mode (Modo de emergencia)

Si ejecuta una copia de SuperNova instalada en el disco duro local del equipo, pero faltan algunos componentes, SuperNova se iniciará en

Emergency Mode (Modo de emergencia) y aparecerá un cuadro de diálogo con dos opciones:

- Continue in Emergency Mode (Continuar en Modo de emergencia)

o

- Install components and reboot (Instalar componentes y reiniciar)

Si elige la opción de instalar los componentes y reiniciar, aparecerá un cuadro de diálogo de Control de cuentas de usuario de Windows solicitando permisos de Administrador. Si selecciona "Yes" (Sí), se instalarán los componentes adicionales y se reiniciará el equipo.

El Modo de emergencia es funcionalmente equivalente al Modo invitado. Consulte las limitaciones presentadas anteriormente para más detalles.

CAPÍTULO 13

Archivos de configuración

14.1 Crear una configuración de aplicación

Si ajusta regularmente la configuración de salida de SuperNova cuando trabaja en diferentes programas, el uso de un archivo de configuración de aplicación puede ofrecerle una solución automatizada.

Para crear un archivo de configuración de aplicación:

1. Ejecute la aplicación para la que desea crear el archivo de configuración.
2. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.
3. Presione ALT + A. Se abrirá el menú "Archivo" con "Nuevo" seleccionado.
4. Presione FLECHA DERECHA hacia el submenú "Nuevo".
5. Seleccione "Configuración de aplicación" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Seleccionar archivo de configuración".
6. Seleccione "Crear un archivo de configuración nuevo".
7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el cuadro de diálogo "Crear archivo de configuración nuevo".
8. Indique un nombre para el nuevo archivo de configuración de aplicación, elija si desea crear un archivo de configuración vacío o copiar un archivo de configuración existente y, a continuación, presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se

cerrará el cuadro de diálogo y volverá al panel de control de SuperNova.

A partir de ese momento su archivo de configuración de aplicación estará en uso. Puede comprobar cuál es el archivo de configuración de aplicación que se usa actualmente leyendo la barra de estado en el panel de control de SuperNova.

14.2 Crear una configuración de situación

Si ajusta regularmente la configuración de salida de SuperNova cuando aparecen determinados cuadros de diálogo en una aplicación, el uso de una configuración de situación puede ofrecerle una solución automatizada. Las configuraciones de situación son subconjuntos de los archivos de configuración de aplicación y se almacenan dentro del mismo archivo.

Para crear una configuración de situación:

1. Ejecute la aplicación y vaya a la situación para la que desea crear una configuración de situación.
2. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el panel de control de SuperNova.
3. Presione ALT + A. Se abrirá el menú "Archivo" con "Nuevo" seleccionado.
4. Presione FLECHA DERECHA hacia el submenú "Nuevo".
5. Seleccione "Configuración de situación" y presione INTRO. Se abrirá el cuadro de diálogo "Nueva configuración de situación".
6. Seleccione "Crear nueva situación".
7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el cuadro de diálogo "Escriba el nombre de la nueva situación".

8. Indique un nombre para la nueva configuración de situación y presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se abrirá el cuadro de diálogo "Ventana".
9. Si es necesario, ajuste el nombre de la ventana y presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione BARRA ESPACIADORA. Se cerrará el cuadro de diálogo y volverá al panel de control de SuperNova.

A partir de ese momento su configuración de situación estará en uso. Puede comprobar cuál es la configuración de situación que se utiliza actualmente leyendo la barra de estado en el panel de control de SuperNova.

14.3 Guardar cambios de configuración

SuperNova guarda automáticamente los cambios realizados en la configuración de SuperNova.

Para detener este comportamiento, deselectione la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario". Encontrará la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario" en el cuadro de diálogo "Preferencias de inicio", que se abre desde el menú "General" del panel de control de SuperNova.

Una vez deseleccionada la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario", dispondrá de una casilla adicional "Preguntar al usuario". Si selecciona esta casilla de verificación, se abrirá una ventana de mensaje al salir de SuperNova en la que se pregunta si desea continuar sin guardar los cambios realizados.

También puede guardar manualmente los cambios en cualquier momento mediante la selección del elemento de menú "Guardar configuración". Encontrará este elemento en el menú "Archivo" del panel de control de SuperNova.

14.4 Cambiar el archivo de mapas

Si utiliza una aplicación que no dispone de ningún archivo de mapas específico, SuperNova utilizará el archivo de mapas "Default Application" (Aplicación predeterminada).

Si observa que SuperNova no funciona bien con la aplicación al utilizar el archivo de mapas "Default Application" (Aplicación predeterminada), le recomendamos que pruebe con otro archivo de mapas. Puede intentarlo con tantos archivos de mapas como desee.

Sugerencias:

- Pruebe a utilizar un archivo de mapas para otra versión de la misma aplicación. Puede que encuentre un archivo de mapas para alguna versión antigua de la aplicación que funcione igual de bien con la versión nueva.
- Pruebe a utilizar un archivo de mapas creado para otra aplicación del mismo fabricante. Puede que encuentre un archivo de mapas para otra aplicación del mismo fabricante que funcione bien con la suya; por ejemplo, si utiliza una aplicación de Microsoft, pruebe a utilizar el archivo de mapas de Microsoft Office.
- Pruebe a utilizar el archivo de mapas "MSAA Application" (Aplicación MSAA) si sabe que su aplicación es compatible con MSAA.

Para elegir otro archivo de mapas:

1. Ejecute la aplicación.
2. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

Se abrirá el panel de control de SuperNova.

3. Presione ALT + A.

Se abrirá el menú "File" (Archivo) con el elemento del menú "New" (Nuevo) seleccionado.

4. Presione la FLECHA DERECHA para abrir el submenú "New" (Nuevo), presione la FLECHA ABAJO hasta llegar a "Map" (Mapa) y, a continuación, presione INTRO.

Se abrirá el cuadro de diálogo "Select Map file" (Seleccionar archivo de mapas).

5. Presione la FLECHA ABAJO para seleccionar la opción "Use an existing Map file" (Utilizar un archivo de mapas existente).
6. Desplácese con TAB hasta la lista de mapas y seleccione un archivo de mapas con las teclas de flecha.
7. Presione TAB hasta el botón "Aceptar" y presione la BARRA ESPACIADORA.

Se cerrará el cuadro de diálogo.

8. Presione ESCAPE.

Se cerrará el panel de control de SuperNova y volverá a la aplicación.

La configuración de detección del nuevo archivo de mapas se aplicará inmediatamente. Si sigue teniendo problemas para acceder a la aplicación, póngase en contacto con Dolphin o con su distribuidor local de Dolphin para recibir asistencia.

CAPÍTULO 14

Media (Multimedia)

Puede usar Media (Multimedia) para buscar y descargar libros y revistas de bibliotecas en línea y explorar nuevas fuentes, escuchar emisoras de radio y reproducir podcasts populares.

IMPORTANTE: Las opciones disponibles en Media (Multimedia) podrán ser diferentes según el idioma de su Panel de Control de SuperNova.

15.1 Media > Scan and Read (Multimedia > Escanear y leer)

Puede usar la opción de Media (Multimedia) "Scan and Read" (Escanear y leer) para convertir material impreso y archivos de imágenes en un formato que pueda leer en el ordenador.

IMPORTANTE: Para que SuperNova detecte y trabaje correctamente con un dispositivo de escáner, éste tiene que ser compatible con WIA. A día de hoy, la mayor parte de los dispositivos de escáner son compatibles con WIA. Consulte la documentación de soporte del fabricante para obtener ayuda.

15.1.1 Escanear y leer un archivo

Puede usar la opción de Media (Multimedia) "Scan and Read" (Escanear y leer) para convertir material impreso y archivos de imágenes en un formato que pueda leer en el ordenador. No necesita un escáner o una cámara digital conectada al ordenador para realizar esta tarea.

Para hacerlo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abrir la opción "Media" (Multimedia), seleccionar "Scan and Read" (Escanear y leer) y elegir "From file" (Desde archivo).
2. Seleccionar el archivo que desea convertir. Si está utilizando un teclado, puede hacerlo pulsando la tecla Mayúscula + Tabulador para moverse por la lista de archivos; use las teclas de flecha para seleccionar el archivo y pulse INTRO. Si el archivo está en una carpeta diferente, utilice la tecla Retroceso para subir de nivel y pulse INTRO para abrir carpetas hasta que seleccione el archivo y pulse INTRO.
3. Seleccione los ajustes de conversión. Tenga en cuenta que debe elegir abrir el documento en Microsoft Word si quiere editar el documento convertido.
4. Seleccione el botón "Ok". Una ventana de mensajes mostrará el progreso de la conversión. Cuando se complete la conversión, el libro se abrirá en Microsoft Word o en el Lector de SuperNova.

15.1.2 Escanear y leer material impreso

Puede usar la opción de Media (Multimedia) "Scan and Read" (Escanear y leer) para convertir material impreso en un formato que pueda leer su ordenador.

IMPORTANTE: Para que SuperNova detecte y trabaje correctamente con un dispositivo de escáner, éste tiene que ser compatible con WIA. A día de hoy, la mayor parte de los dispositivos de escáner son compatibles con WIA. Consulte la documentación de soporte del fabricante para obtener ayuda.

Para escanear y leer material impreso del Panel de Control de SuperNova:

1. Asegúrese de que el dispositivo de escáner está correctamente conectado al ordenador.
2. Abra la opción "Media" (Multimedia), seleccione "Scan and Read" (Escanear y leer) y elija "From file" (Desde archivo).

3. Seleccione los ajustes de conversión. Tenga en cuenta que debe elegir abrir el documento en Microsoft Word si quiere editar el documento convertido.
4. Seleccione el botón "Ok". Una ventana de mensajes mostrará el progreso de la conversión. Cuando se complete la conversión, se abrirá una segunda ventana de mensajes preguntándole si quiere dejar de escanear páginas o si desea continuar.
5. Si quiere escanear más páginas, añada la nueva página al escáner y seleccione el botón "Add More Pages" (Añadir más páginas). Repita este proceso hasta que se hayan escaneado todas las páginas y está listo para leer el texto.
6. Cuando haya terminado, seleccione el botón "Stop Loading Pages" (Dejar de cargar páginas). El libro se abrirá en Microsoft Word o en el Lector de SuperNova.

15.1.3 Configurar los ajustes de "Scan and Read" (Escanear y leer)

El cuadro de diálogo "Scan and Read Settings" (Ajustes de Escanear y leer) le da opciones para elegir otro dispositivo de escáner, otro idioma de escaneado, otro nivel de reconocimiento del color, otro tamaño del papel y otra carpeta de salida.

Puede ir al cuadro de diálogo "Scan and Read Settings" (Ajustes de Escanear y leer) en el Panel de Control de SuperNova abriendo la opción "Media" (Multimedia), seleccionando "Scan and Read" (Escanear y leer) y eligiendo "Scan and Read Settings" (Ajustes de Escanear y leer). Para saber más sobre las opciones disponibles, consulte el cuadro de diálogo "Scan and Read Settings" (Ajustes de Escanear y leer).

15.2 Media Books (Libros multimedia)

La opción "Books" (Libros) permite buscar, descargar y abrir libros y revistas de bibliotecas en línea. También puede usar esta opción para abrir

archivos en su equipo. Los libros y los archivos que seleccione se abrirán en el Lector de SuperNova.

15.2.1 Abrir un archivo en el Lector de SuperNova:

Puede utilizar Media (Multimedia) para abrir archivos en su equipo. Entre los formatos de archivo que pueden abrirse se incluyen archivos de texto, archivos ePub, libros DAISY, archivos HTML y archivos PDF. Los archivos se abrirán en el Lector de SuperNova.

Para abrir un archivo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia), seleccione "Books" (Libros) y elija "Open file in Reader" (Abrir archivo en lector). Se abrirá el cuadro de diálogo "Open" (Abrir).
2. Seleccione el archivo que desea convertir. Si está utilizando el teclado, presione la tecla Mayúsculas + TAB en la lista de archivos, utilice las teclas de flecha para seleccionar el archivo y presione INTRO. Si el archivo está en una carpeta diferente, utilice la tecla Retroceso para subir de nivel y pulse INTRO para abrir carpetas hasta que seleccione el archivo y pulse INTRO.
3. Seleccione los ajustes de conversión.
4. Cuando haya terminado, seleccione el botón "OK". Una ventana de mensajes mostrará el progreso de la conversión. Cuando se complete la conversión, se abrirá el libro en el Lector de SuperNova.
5. Cuando haya terminado de leer el texto, presione ALT + F4 para cerrar la ventana.

15.2.2 Abrir un libro de una biblioteca en línea

Puede utilizar Media (Multimedia) para descargar y abrir libros de bibliotecas en línea. Los archivos se abrirán en el Lector de SuperNova.

Para abrir un archivo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia), seleccione "Books" (Libros) y elija "Online books" (Libros en línea). Se abrirá el cuadro de diálogo Bookshelf (Estantería) con una lista de las bibliotecas disponibles. Tenga en cuenta que algunas bibliotecas pueden solicitar el registro del usuario antes de permitir la descarga de libros. Si desea utilizar los servicios de alguna de estas bibliotecas, en primer lugar póngase en contacto con ella para registrarse y obtener los detalles de su cuenta de usuario.
2. Seleccione una biblioteca. Según la biblioteca, por lo general se abrirá una lista de categorías con opciones para restringir la lista de los libros que se muestran. Incluso es posible que aparezcan dos listas más de subcategorías.
3. Explore las categorías y los libros disponibles. Como alternativa, si conoce el título del libro que desea leer, introduzca una palabra clave en el buscador y presione INTRO. SuperNova buscará coincidencias en la biblioteca y mostrará una lista con los resultados.
4. Seleccione el libro que desea leer y pulse el botón "Download" (Descargar).
5. Cuando se complete la descarga, realice uno de los procedimientos siguientes:
 - Si desea leer el libro, seleccione el botón "Read now" (Leer ahora). Se abrirá el libro en el Lector de SuperNova. Cuando haya terminado de leer el texto, presione ALT + F4 para cerrar la ventana.
 - Si desea copiar el libro en su dispositivo portátil, asegúrese de que éste está conectado al equipo y haga clic en el botón "Send to" (Enviar a). Se abrirá un cuadro de diálogo con las unidades en las que puede copiar el libro. Seleccione la unidad y presione INTRO. Cuando se complete el proceso, aparecerá un mensaje de confirmación.
 - Si desea eliminar el libro del equipo, seleccione el botón "Delete" (Borrar). Una ventana de mensaje le solicitará que confirme la acción. Elija "Yes" (Sí) para eliminar el libro.

15.2.3 Abrir el último libro que estaba leyendo

Puede seguir leyendo el último libro que abrió a través de la opción "Media" (Multimedia), seleccionado "Books" (Libros) y eligiendo "Continue reading..." (Seguir leyendo...). Se abrirá el libro en el Lector de SuperNova. Será llevado a la última parte del libro en la que estuvo.

15.2.4 Abrir, copiar o eliminar un libro existente

Si lo desea, puede abrir, copiar o eliminar los libros que ha descargado de bibliotecas en línea.

Para hacerlo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia), seleccione "Books" (Libros) y elija "My Books" (Mis libros). Se abrirá una lista con los libros disponibles.
2. Seleccione el libro que quiere abrir, copiar o eliminar. Se abrirá un cuadro de diálogo.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea leer el libro, seleccione el botón "Read now" (Leer ahora). Se abrirá el libro en el Lector de SuperNova. Cuando haya terminado de leer el texto, presione ALT + F4 para cerrar la ventana.
 - Si desea copiar el libro en su dispositivo portátil, asegúrese de que éste está conectado al equipo y haga clic en el botón "Send to" (Enviar a). Se abrirá un cuadro de diálogo con las unidades en las que puede copiar el libro. Seleccione la unidad y presione INTRO. Cuando se complete el proceso, aparecerá un mensaje de confirmación.
 - Si desea eliminar el libro del equipo, seleccione el botón "Delete" (Borrar). Una ventana de mensaje le solicitará que confirme la acción. Elija "Yes" (Sí) para eliminar el libro.

15.3 Media (Multimedia) > News, Radio Stations and Podcasts (Noticias, Emisoras de radio y Podcasts)

Puede usar las opciones de Media (Multimedia) "News" (Noticias), "Radio Stations" (Emisoras de radio) y "Podcasts" para mantenerse informado de las últimas noticias y programas de entretenimiento disponibles en Internet.

IMPORTANTE: Para reproducir algunos contenidos, es necesario tener instalado RealPlayer. Si su equipo no es compatible con este reproductor, SuperNova mostrará un mensaje de advertencia con vínculos a sitios web desde los que puede descargar los archivos necesarios.

15.3.1 Leer un artículo

Puede abrir, explorar y leer artículos populares disponibles en Internet a través de Media (Multimedia).

Para hacerlo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia) y seleccione "News" (Noticias). Se abrirá una lista con las fuentes de noticias populares.
2. Seleccione una fuente. Si no encuentra la fuente que desea leer, seleccione el botón "Add" (Añadir) para explorar otras fuentes disponibles que puede añadir a la lista Favourites (Favoritos).
3. Seleccione un titular. Se cerrará el cuadro de diálogo y el artículo se abrirá en el explorador web predeterminado.

15.3.2 Escuchar una emisora de radio

Puede escuchar emisoras de radio populares disponibles en Internet utilizando Media (Multimedia).

Para hacerlo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia) y seleccione "Radio". Se abrirá una lista de emisoras de radio populares.
2. Si no encuentra la emisora de radio que desea escuchar, seleccione el botón "Add" (Añadir) para explorar otras emisoras de radio disponibles que puede añadir a la lista Favourites (Favoritos).
3. Seleccione una emisora de radio. Se cerrará el cuadro de diálogo y la emisora de radio comenzará a reproducirse en el reproductor multimedia asociado (por ejemplo, Windows Media Player).

15.3.3 Escuchar un podcast

Puede escuchar podcasts populares disponibles en Internet utilizando Media (Multimedia).

Para hacerlo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia) y seleccione "Podcasts". Se abrirá una lista con podcasts populares.
2. Si no encuentra el podcast que desea escuchar, seleccione el botón "Add" (Añadir) para explorar otros podcasts disponibles que puede añadir a la lista Favourites (Favoritos).
3. Seleccione un podcast y después elija un capítulo. Se cerrará el cuadro de diálogo y el podcast comenzará a reproducirse en el reproductor multimedia asociado (por ejemplo, Windows Media Player).

15.3.4 Configurar las listas de noticias, emisoras de radio y podcasts favoritos

Puede añadir, eliminar y organizar las listas de noticias, de emisoras de radio y de podcasts en Media (Multimedia).

Para hacerlo desde el Panel de Control de SuperNova:

1. Abra la opción "Media" (Multimedia) y seleccione el servicio web que desea modificar. Se abrirá una lista de los servicios disponibles.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para agregar un servicio, seleccione el botón "Add" (Añadir). Se abrirá otro cuadro de diálogo, con una lista de los servicios que puede agregar y una lista de los servicios disponibles actualmente. Seleccione el servicio que desea agregar y haga clic en el botón "Add" (Añadir). Repita estos pasos con cada servicio que desee agregar.
 - Para eliminar un servicio, selecciónelo y después haga clic en el botón "Remove" (Borrar). Repita estos pasos con cada servicio que desee eliminar.
 - Para organizar la lista de servicios, seleccione uno y haga clic en el botón "Up" (Arriba) o "Down" (Abajo). Esta acción colocará el elemento más arriba o más abajo dentro de la lista de servicios. Continúe presionando el botón hasta situar el elemento de la lista donde desee.
3. Cuando haya terminado, seleccione el botón "Close" (Cerrar).

15.4 Comandos de teclado del lector de SuperNova

Los libros que se abren desde Estantería se muestran como una página HTML en el lector de SuperNova. Esto permite al usuario leer el libro y desplazarse por él como lo haría en una página web.

Asimismo, SuperNova ofrece los comandos de teclado siguientes:

Función	Tecla de acceso rápido
Desplazarse entre la ventana del documento y la barra de herramientas	F6
Desplazarse entre los botones de la barra de herramientas	TAB y MAYÚS + TAB

Reproducir o detener (solo disponible si el libro incluye contenido de audio)	F5
Abrir Contenido	ALT + C
Abrir Configuración	ALT + S
Acercar	ALT + I
Alejar	ALT + O
Salir	ALT + E (o ALT + F4)

CAPÍTULO 15

Conectar y ver



Conectar y ver de SuperNova le permite conectar una cámara de alta definición (HD) a su equipo y ampliar los elementos, como periódicos, revistas, facturas, etiquetas e incluso objetos, en la pantalla de su equipo.

También puede usar Conectar y ver de SuperNova para conectarse a otros equipos y ver que lo se muestra en su pantalla en la propia pantalla de su equipo. Por ejemplo, puede conectarse a la pizarra interactiva del profesor o al equipo del formador y seguir lo que están presentando en su propia pantalla.

16.1 Conectar y ver cámara

Conectar y ver cámara le permite conectar cualquier cámara de alta definición (HD) a su equipo y ampliar el material impreso y los objetos en la pantalla de su equipo.

Puede usar cualquier cámara de alta definición (HD) con SuperNova. Para obtener una lista oficial de las cámaras que se han probado y que Dolphin recomienda, visite el sitio web de Dolphin o póngase en contacto con su distribuidor local de Dolphin.

Antes de que pueda usar Conectar y ver cámara de SuperNova, necesitará adquirir una cámara adecuada, configurar su estación de trabajo y seleccionar la cámara en SuperNova.

16.1.1 Adquirir una cámara y un soporte adecuados

Para obtener mejores resultados, necesitará una cámara HD con enfoque automático, que proporcione una resolución de vídeo de 1080p con una corrección automática de baja luminosidad. Se necesitará una conexión de un puerto USB 2.0 al equipo.

Además de la cámara, debería usar un soporte para sostener la cámara en el escritorio. Con el uso de un soporte se asegura de que la cámara está segura y estable sobre los elementos que desea ver.

16.1.2 Configurar su estación de trabajo

Para obtener mejores resultados, asegúrese de que coloca la cámara cerca de la pantalla de su equipo para facilitar el ajuste de los elementos que desea ver mientras sigue viendo la pantalla. También debería asegurarse de que la cámara está en una zona segura, limpia y bien iluminada de su escritorio para evitar sombras en los elementos que desea ver.

16.1.3 Seleccionar la cámara en SuperNova

Una vez que haya configurado la cámara en su escritorio y la haya conectado al equipo, debe seleccionar la cámara en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver" de SuperNova.

Para hacer esto desde el panel de control de SuperNova:

1. En la opción "Visual", abra el submenú "Conectar y ver" y elija "Configuración". Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver", en el que se muestra la configuración de la "Cámara".
2. Seleccione su cámara desde la lista "Dispositivos" y elija el botón "Aceptar". Si su cámara no aparece, asegúrese de que está conectada y encendida correctamente.

16.1.4 Usar su cámara con SuperNova

Puede usar las siguientes opciones para habilitar, configurar y ajustar la imagen de la cámara con SuperNova.

Encender el visor

Después de seleccionar el dispositivo en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver", puede ver el resultado activando "Conectar y ver". También puede activar o desactivar "Conectar y ver" con las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova o usando una tecla de acceso rápido.

Teclas de acceso rápido del ampliador

Función	Escritorio: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Activar o desactivar Conectar y ver	ALT + TECL NUM INTRO	MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + 0

Cuando active "Conectar y ver", una parte de la pantalla empieza a mostrar la imagen de la cámara o la pizarra. Esta área se denomina visor. Puede cambiar la posición del visor en la pantalla y usar la barra de herramientas del visor para ajustar el tamaño, el color y el contraste de la imagen para facilitar su visualización.

Cambiar entre el visor y el escritorio

Para acceder a la barra de herramientas del visor y realizar ajustes en la imagen, es necesario colocar el foco en el área del visor.

Puede cambiar entre el visor y el escritorio presionando BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE. Si tiene una conexión activa a la cámara y a la pizarra, al presionar BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE, puede cambiar entre la cámara, la pizarra y el escritorio.

Ajustar el tamaño y la posición del visor

De forma predeterminada, el visor aparece en la mitad superior de la pantalla. Puede cambiar la posición y el tamaño del visor a través de la configuración "Conectar y ver" del panel de control de SuperNova. Puede acoplar el visor a la parte superior, inferior, izquierda o derecha de la pantalla y el visor puede configurarse para ocupar el 80 %, el 50 % o el 20 % del área de la pantalla.

También puede configurar el visor en "Pantalla completa". En el modo de Pantalla completa, puede seguir usando BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE para cambiar entre el visor y el escritorio.

Mostrar y ocultar la barra de herramientas del visor

La barra de herramientas del visor le proporciona controles para modificar la imagen que está viendo. Las opciones disponibles en la barra de herramientas difieren dependiendo de si está conectado a una cámara o a una pizarra.

Puede usar los botones Mostrar y Ocultar para controlar la apariencia de la barra de herramientas del visor. Si oculta la barra de herramientas, estará incrementando la cantidad de información que aparece en el visor.

El estilo de los botones Mostrar y Ocultar difiere dependiendo del lugar donde está acoplado el visor. Por ejemplo, si el visor está acoplado en la parte superior, los botones Mostrar y Ocultar aparecen como flechas que señalan a la izquierda y a la derecha.



Si la ventana del visor está acoplada a la izquierda, los botones Mostrar y Ocultar aparecen como flechas que señalan hacia arriba y hacia abajo.



En todos los casos, la posición del botón Ocultar es siempre el último botón de la barra de herramientas del visor.

Ampliar la imagen en el visor



Puede cambiar el tamaño de la imagen en el visor usando los botones de ampliación de la barra de herramientas del visor. Si usa un dispositivo con

pantalla táctil, también puede cambiar la ampliación reduciendo o expandiendo con dos dedos.

También puede usar las siguientes teclas de acceso rápido:

Teclas de acceso rápido del ampliador

Función	Teclas de acceso rápido del escritorio	Portátil: conjunto universal
Aumentar ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA	ALT + SIGNO IGUAL o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA
Reducir ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT + GUIÓN o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO

Ver otras partes de la imagen

Si ve que la imagen que está buscando es superior a lo que aparece en el visor, puede mover el puntero del mouse o usar la característica Panorámica de SuperNova para desplazar la imagen con el teclado.

Para hacer una panorámica por la pantalla, presione CONTROL DERECHO más una tecla de flecha. Mantenga pulsado el CONTROL DERECHO para continuar con la panorámica. Presione la misma tecla de flecha repetidamente (manteniendo pulsado el CONTROL DERECHO) para aumentar la velocidad de la panorámica. Presione la tecla de flecha contraria para ralentizarla.

Para obtener más información sobre la Panorámica, consulte "Ver otras partes de la pantalla".

Girar la imagen en el visor



Puede girar la imagen en el visor para presentarla de forma que le sea más fácil leerla. Esto evita la necesidad de girar el texto en la cámara. Cada vez que se presiona este botón, la imagen gira 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.

Cambiar los colores de la imagen



Si encuentra dificultades a la hora de ver la imagen debido a los colores y el contraste, puede usar el botón Cambiador de color para cambiar a través de varias combinaciones de colores diferentes.

SuperNova guarda la combinación de colores que elija en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver".

Controlar el enfoque automático



Un sistema de enfoque automático de la cámara está diseñado para ajustar automáticamente las lentes de la cámara a fin de proporcionarle la imagen más nítida posible del objeto. En algunos casos, la cámara puede intentar volver a enfocarse periódicamente en lo que le parece un cambio de objeto, lo que puede ser una distracción. Si ve que el enfoque automático se vuelve a enfocar periódicamente, quizás sea mejor desactivar esta característica.

No todas las cámaras incluyen la característica del enfoque automático. SuperNova solo mostrará el botón Enfoque automático si la cámara admite esta característica.

Bloquear la imagen



El botón Bloquear imagen le permite congelar la pantalla de la imagen actual. Esto le permite explorar la imagen con más detalle sin la posibilidad del cambio de imagen.

Aunque al igual que la barra de herramientas del visor está disponible al usar una cámara, puede que encuentre esta opción más útil al ver presentaciones ya que le permitirá congelar la pantalla en una diapositiva

concreta en vez de depender del profesor para que detenga la presentación en ese punto. Cuando desbloquee una imagen, el visor actualiza la imagen de la cámara actual o muestra la pantalla del equipo del presentador actual.

Imagen del visor de captura



El botón Capturar imagen le permite copiar la imagen del visor al portapapeles de Windows. La imagen que SuperNova captura es la imagen a tamaño completo, independientemente del tamaño de ampliación que esté usando en el visor.

Puede copiar la imagen en un documento o puede convertir la imagen que tiene capturada en texto con las opciones "Escanear y leer" de SuperNova.

16.1.5 Configuración de la cámara

Puede encontrar toda la configuración Conectar y ver de la cámara de SuperNova en el panel de control de SuperNova. Puede encontrar estas opciones a través de la barra de botones Visuales o a través del menú Conectar y ver. Para obtener más información consulte el cuadro de diálogo Conectar y ver.

16.2 Conectar y ver pizarra

Conectar y ver pizarra usa una computación virtual en red (VNC) para permitirle conectarse a otro equipo y ampliar y hacer un seguimiento de lo que aparece en sus pantallas en la pantalla de su equipo.

VNC es un tipo de software que permite ver otro equipo a través de una conexión de red. Existen varios programas de software VNC gratis y de

bajo costo disponibles. Estos incluyen tight VNC, Ultra VNC y Real VNC. El software VNC debe instalarse y ejecutarse en el equipo del presentador para que SuperNova realice una conexión. El software VNC no necesita instalarse en su equipo.

Para obtener más información de los programas VNC que se han probado y que Dolphin recomienda, visite el sitio web de Dolphin o póngase en contacto con su distribuidor local de Dolphin.

16.2.1 Conectarse al equipo del presentador

Puede conectarse al equipo del presentador que está ejecutando el software VNC creando un perfil de pizarra. Un perfil de pizarra requerirá que introduzca información específica, que solo puede estar disponible en su Administrador de red. Esta información incluye el nombre del equipo y cualquier contraseña de seguridad establecida en el software VNC.

Para crear un perfil de pizarra, haga lo siguiente en el panel de control de SuperNova:

1. En la opción "Visual", abra el submenú "Conectar y ver" y seleccione "Configuración". Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver".
2. Si este es un nuevo perfil que desea crear, seleccione la página "Pizarra" y elija el botón "Nuevo". Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de Pizarra".
3. Si este es un perfil que desea editar, abra la página "Pizarra", seleccione el perfil de la lista "Dispositivos" y elija el botón "Configuración". Se abre el cuadro de diálogo "Configuración de Pizarra".
4. En el cuadro "Perfil" escriba un nombre para este perfil. Proporcione al perfil un nombre significativo, por ejemplo, el nombre de la clase, del profesor o del formador.

5. Complete los campos restantes como le proporcionó su Administrador de red. Para obtener más información, consulte el cuadro de diálogo Configuración de Conectar y ver.
6. Seleccione el botón "Aceptar". SuperNova guarda la configuración y regresa al cuadro de diálogo anterior.
7. Seleccione el botón "Aceptar". SuperNova guarda el perfil, lo agrega a la lista Dispositivos y cierra el cuadro de diálogo.

16.2.2 Ver el equipo del presentador

Para ver la pantalla del equipo del presentador se necesita que seleccione el perfil en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver" y que active la característica de Conectar y ver.

Cuando esté conectado al equipo del presentador, puede usar las siguientes opciones para habilitar, configurar y ajustar el visor.

Encender el visor

Después de seleccionar el dispositivo en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver", puede ver el resultado activando "Conectar y ver". También puede activar o desactivar "Conectar y ver" con las opciones "Visuales" del panel de control de SuperNova o usando una tecla de acceso rápido.

Teclas de acceso rápido del ampliador

Función	Escritorio: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Activar o desactivar Conectar y ver	ALT + TECL NUM INTRO	MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + 0

Cuando active "Conectar y ver", una parte de la pantalla empieza a mostrar la imagen de la cámara o la pizarra. Esta área se denomina visor. Puede cambiar la posición del visor en la pantalla y usar la barra de herramientas del visor para ajustar el tamaño, el color y el contraste de la imagen para facilitar su visualización.

Cambiar entre el visor y el escritorio

Para acceder a la barra de herramientas del visor y realizar ajustes en la imagen, es necesario colocar el foco en el área del visor.

Puede cambiar entre el visor y el escritorio presionando BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE. Si tiene una conexión activa a la cámara y a la pizarra, al presionar BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE, puede cambiar entre la cámara, la pizarra y el escritorio.

Mostrar y ocultar la barra de herramientas del visor

La barra de herramientas del visor le proporciona controles para modificar la imagen que está viendo. Las opciones disponibles en la barra de herramientas difieren dependiendo de si está conectado a una cámara o a una pizarra.

Puede usar los botones Mostrar y Ocultar para controlar la apariencia de la barra de herramientas del visor. Si oculta la barra de herramientas, estará incrementando la cantidad de información que aparece en el visor.

El estilo de los botones Mostrar y Ocultar difiere dependiendo del lugar donde está acoplado el visor. Por ejemplo, si el visor está acoplado en la parte superior, los botones Mostrar y Ocultar aparecen como flechas que señalan a la izquierda y a la derecha.



Si la ventana del visor está acoplada a la izquierda, los botones Mostrar y Ocultar aparecen como flechas que señalan hacia arriba y hacia abajo.



En todos los casos, la posición del botón Ocultar es siempre el último botón de la barra de herramientas del visor.

Ampliar la imagen en el visor



Puede cambiar el tamaño de la imagen en el visor usando los botones de ampliación de la barra de herramientas del visor. Si usa un dispositivo con pantalla táctil, también puede cambiar la ampliación reduciendo o expandiendo con dos dedos.

También puede usar las siguientes teclas de acceso rápido:

Teclas de acceso rápido del ampliador

Función	Teclas de acceso rápido del escritorio	Portátil: conjunto universal
Aumentar ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA	ALT + SIGNO IGUAL o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA
Reducir ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT + GUIÓN o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO

Ver otras partes de la imagen

Si ve que la imagen que está buscando es superior a lo que aparece en el visor, puede mover el puntero del mouse o usar la característica Panorámica de SuperNova para desplazar la imagen con el teclado.

Para hacer una panorámica por la pantalla, presione CONTROL DERECHO más una tecla de flecha. Mantenga pulsado el CONTROL DERECHO para continuar con la panorámica. Presione la misma tecla de flecha repetidamente (manteniendo pulsado el CONTROL DERECHO) para aumentar la velocidad de la panorámica. Presione la tecla de flecha contraria para ralentizarla.

Para obtener más información sobre la Panorámica, consulte "Ver otras partes de la pantalla".

Cambiar los colores de la imagen



Si encuentra dificultades a la hora de ver la imagen debido a los colores y el contraste, puede usar el botón Cambiador de color para cambiar a través de varias combinaciones de colores diferentes.

SuperNova guarda la combinación de colores que elija en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver".

Hacer un seguimiento del movimiento del presentador



Puede controlar el seguimiento del movimiento del presentador usando el botón Seguir al presentador. Cuando activa esta característica, la imagen del visor se desplazará automáticamente para seguir el movimiento del puntero del mouse del presentador por la pantalla. El seguimiento del puntero del mouse del presentador se detendrá temporalmente si empieza a mover su puntero del mouse y el seguimiento se reanuda de nuevo cuando deje de moverlo.

Puede evitar que el visor siga el puntero del mouse del presentador desactivando esta característica.

Bloquear la imagen



El botón Bloquear imagen le permite congelar la pantalla de la imagen actual. Esto le permite explorar la imagen con más detalle sin la posibilidad del cambio de imagen.

Aunque al igual que la barra de herramientas del visor está disponible al usar una cámara, puede que encuentre esta opción más útil al ver presentaciones ya que le permitirá congelar la pantalla en una diapositiva concreta en vez de depender del profesor para que detenga la presentación en ese punto. Cuando desbloquee una imagen, el visor actualiza la imagen de la cámara actual o muestra la pantalla del equipo del presentador actual.

Imagen del visor de captura



El botón Capturar imagen le permite copiar la imagen del visor al portapapeles de Windows. La imagen que SuperNova captura es la imagen a tamaño completo, independientemente del tamaño de ampliación que esté usando en el visor.

Puede copiar la imagen en un documento o puede convertir la imagen que tiene capturada en texto con las opciones "Escanear y leer" de SuperNova.

16.2.3 Configuración de pizarra

Puede encontrar toda la configuración Conectar y ver de la pizarra de SuperNova en el panel de control de SuperNova. Puede encontrar estas opciones a través de la barra de botones Visuales o a través del menú Conectar y ver. Para obtener más información consulte el cuadro de diálogo Configuración de Conectar y ver.

CAPÍTULO 16

Pantalla táctil

17.1 Terminología de la pantalla táctil

La tabla siguiente ofrece una descripción de los gestos de pantalla táctil y su significado.

Gesto	Cómo hacerlo
Pulsación	Pulsar la pantalla para realizar una acción (por ejemplo, pulsar un botón para activarlo). Algunos gestos precisan pulsar la pantalla con 1, 2, 3 o más dedos varias veces.
Presionar y mantener	Presionar la pantalla con un dedo sin dejar de ejercer la presión.
Pasar el dedo	Pasar el dedo por la pantalla.
Deslizar	Movimiento más largo y lento por la pantalla con un dedo, generalmente en sentido horizontal o vertical desde el borde de la pantalla.

Reducir	Presionar la pantalla con dos dedos y juntarlos, reduciendo el espacio entre ellos.
Expandir	Presionar la pantalla con dos dedos y separarlos, expandiendo el espacio entre ellos.

17.2 Gestos de pantalla táctil

La tabla siguiente ofrece una lista de los gestos de pantalla táctil con los que puede controlar SuperNova.

Función	Gesto
Activar el Magnificador	Pulsación doble con 3 dedos
Aumentar el Magnificador	Expandir con 2 dedos
Reducir el Magnificador	Reducir con 2 dedos
Panorámica	Deslizar 1 dedo
Mostrar u ocultar la barra táctil de SuperNova	Pulsación sencilla con 3 dedos
Anunciar texto debajo de la posición del dedo	Presionar y mantener con 1 dedo

Más gestos

Además de los gestos de pantalla táctil de SuperNova, estos otros le ayudarán a interactuar con Windows.

Función	Gesto
Abrir los accesos (a Buscar, Recurso compartido, Inicio, Dispositivos y Configuración).	Deslizar 1 dedo desde el borde derecho.
Cambiar entre aplicaciones.	Deslizar 1 dedo desde el borde izquierdo.
Abrir el menú de aplicación. El menú de aplicación muestra comandos como Guardar, Editar y Eliminar.	Deslizar 1 dedo desde el borde inferior.
Cerrar la aplicación abierta.	Deslizar 1 dedo desde el borde superior y continuar el movimiento para arrastrar la aplicación hacia la parte inferior de la pantalla.
Abrir el menú contextual (equivalente a hacer clic con el botón secundario en un elemento seleccionado).	Pulsación doble con 1 dedo, mantener y soltar.
Arrastrar y colocar objetos en la pantalla (por ejemplo, al reorganizar la pantalla Inicio o el escritorio).	Pulsación doble con 1 dedo, mantener y deslizar para mover el objeto. Levantar el dedo para soltar.

17.3 Barra táctil de SuperNova

La barra táctil de SuperNova es una barra táctil de herramientas que aparece en la parte inferior de la pantalla al realizar una pulsación sencilla con 3 dedos. La barra táctil ofrece acceso a las acciones más frecuentes

de SuperNova, como activar o desactivar el Magnificador, cambiar la medida de este y activar o desactivar el esquema de color de SuperNova.



17.4 Escribir en una pantalla táctil

SuperNova muestra automáticamente un teclado táctil si es necesario escribir y no se ha conectado ningún teclado al dispositivo. El teclado en pantalla aparece en la parte inferior de esta e incluye teclas de gran tamaño y alto contraste.

Siempre que lo desee puede hacer que aparezca este teclado. Para ello, pulse el botón Teclado de la barra táctil de SuperNova o del área de notificación de Windows. Para ocultar el teclado en pantalla, pulse el botón X de gran tamaño que aparece en su esquina inferior derecha.

También puede ajustar el aspecto del teclado en pantalla desde el cuadro de diálogo Configuración de pantalla táctil.

17.5 Ajustar la sensibilidad táctil

Si lo desea, puede ajustar la sensibilidad de SuperNova a las pulsaciones y los deslizamientos que se realizan en la pantalla táctil.

Por ejemplo, si detecta que SuperNova interpreta un gesto de doble pulsación como dos gestos de pulsación sencilla, deberá aumentar el tiempo de espera de pulsación doble. Del mismo modo, si detecta que al intentar arrastrar y colocar un icono del escritorio, este no se selecciona, deberá aumentar el tiempo de espera de pulsación doble o de paso a través.

Puede cambiar la configuración de la pantalla táctil de SuperNova en el cuadro de diálogo Pantalla táctil.

CAPÍTULO 17

Conflictos de teclas de acceso rápido

En ocasiones, puede ocurrir que las teclas de acceso rápido de SuperNova entren en conflicto con las de otra aplicación. Puede resolver este problema de varias formas diferentes.

18.1 Desactivación de las teclas de acceso rápido de SuperNova

Puede resolver un conflicto de teclas de acceso rápido entre SuperNova y su aplicación desactivando las teclas de acceso rápido de SuperNova. De este modo se deshabilitan todas las teclas de acceso rápido excepto la que se emplea para volver a activar las teclas de acceso rápido de SuperNova.

Teclas de acceso rápido de acción

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Activar o desactivar las teclas de acceso rápido	CONTROL IZQUIERDO + 8	MAYÚS + BLOQ MAYÚS + 3

18.2 Indicar a SuperNova que debe ignorar la siguiente pulsación de tecla

Puede resolver un conflicto de teclas de acceso rápido entre SuperNova y su aplicación indicando a SuperNova que debe ignorar la siguiente pulsación de tecla. Después de soltar las teclas, SuperNova volverá a activar automáticamente sus teclas de acceso rápido.

Teclas de acceso rápido de acción

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Pasar la siguiente pulsación de tecla a la aplicación	CONTROL IZQUIERDO + 7	BLOQ MAYÚS + 3

18.3 Reasignar una tecla de acceso rápido de SuperNova

Puede agregar, eliminar o reasignar cualquier tecla de acceso rápido de SuperNova. Puede hacerlo para resolver conflictos entre las teclas de acceso rápido de SuperNova y la aplicación, o para cambiar el comando de una tecla de acceso rápido por una combinación de teclas más fácil de usar.

Para hacerlo:

1. Presione CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADORA.

Se abrirá el panel de control de SuperNova.

2. Presione ALT + G.

Se abrirá el menú General.

3. Presione FLECHA ABAJO hasta Teclado y teclas de acceso rápido y presione ENTRAR.

Se abrirá un submenú.

4. Presione FLECHA ABAJO hasta Teclas de acceso rápido y presione ENTRAR.

Se abrirá el cuadro de diálogo Teclas de acceso rápido.

5. Presione TAB para desplazarse y, en las listas Conjunto de comandos de teclas de acceso rápido y Comando, seleccione la tecla de acceso rápido asignada que desea cambiar.
6. Use los botones Agregar tecla, Sustituir tecla o Quitar tecla para cambiar la tecla de acceso rápido.
7. Presione TAB hasta el botón Aceptar y, a continuación, presione la BARRA ESPACIADORA.

SuperNova confirmará los cambios y cerrará el cuadro de diálogo.

Sugerencia: Si le resulta difícil encontrar una tecla de acceso rápido entre las categorías y los comandos disponibles, use la descripción de teclas de SuperNova.

CAPÍTULO 18

Teclas de acceso rápido

19.1 Acciones

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Menú emergente del panel de control	BLOQ MAYÚS + BARRA ESPACIADOR A	BLOQ MAYÚS + BARRA ESPACIADOR A
Lector de documentos	MAYÚS + ALT + D	BLOQ MAYÚS + F11
Ayuda de SuperNova	MAYÚS + F1 o CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + GUIÓN CORTO	MAYÚS + F1
Activar o desactivar teclas de acceso rápido	CONTROL IZQUIERDO + 8	MAYÚS + BLOQ MAYÚS + 3
Abrir Panel de control	CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADOR A	CONTROL IZQUIERDO + BARRA ESPACIADOR A

Pasar la siguiente tecla a la aplicación	CONTROL IZQUIERDO + 7	BLOQ MAYÚS + 3
Salir	BLOQ MAYÚS + F4	BLOQ MAYÚS + F4
Conmutación del modo de fila/columna	CONTROL IZQUIERDO + 9	Sin asignación
Actualización de pantalla	CONTROL IZQUIERDO + Ñ	BLOQ MAYÚS + ESCAPE

19.2 Voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Activar y desactivar la característica contra la voz entrecortada	CONTROL IZQUIERDO + 6	Sin asignación
Activación o desactivación de mayúsculas	BLOQ MAYÚS + SIN ASIGNACIÓN	Sin asignación
Ciclo de eco de caracteres	BLOQ MAYÚS + Ñ	BLOQ MAYÚS + 2
Modo de descripción de teclado	BLOQ MAYÚS + GUIÓN CORTO	BLOQ MAYÚS + 1
Un idioma más abajo	CONTROL IZQUIERDO + PUNTO	Sin asignación

Un idioma más arriba	CONTROL IZQUIERDO + COMA	Sin asignación
Marcadores de monitor	CONTROL IZQUIERDO + 5	Sin asignación
Silenciar	CONTROL IZQUIERDO	CONTROL IZQUIERDO
Sintetizador siguiente	CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + SIGNO MÁS	Sin asignación
Sintetizador anterior	Sin asignación	Sin asignación
Disminución de velocidad	CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + COMILLAS SIMPLES	CONTROL + ALT + AV PÁG
Aumento de la velocidad	CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + EXCLAMACIÓ N DE APERTURA	CONTROL + ALT + RE PÁG
Activación/desactivación de voz	CONTROL IZQUIERDO + 0	CONTROL + ALT + 0
Bajar volumen	CONTROL IZQUIERDO + COMILLAS SIMPLES	CONTROL + ALT + COMILLAS SIMPLES

Subir volumen	CONTROL IZQUIERDO + EXCLAMACIÓ N DE APERTURA	CONTROL + ALT + EXCLAMACIÓ N DE APERTURA
---------------	--	--

19.3 Teclas de voz

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Carácter	TECL NUM 4	BLOQ MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA
Control	TECL NUM PUNTO	Sin asignación
Foco	TECL NUM 0	BLOQ MAYÚS + FLECHA ARRIBA
Línea	TECL NUM 6	Sin asignación
Ventana	TECL NUM 9	BLOQ MAYÚS + B
Palabra	TECL NUM 5	BLOQ MAYÚS + FLECHA DERECHA

19.4 Leer desde aquí

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Hacer clic y leer desde aquí	BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE	BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE
Lectura mejorada desde aquí	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + 1	Sin asignación
Leer desde aquí	TECL NUM MÁS	BLOQ MAYÚS + FLECHA ABAJO
Detener la lectura	TECL NUM MÁS o ESCAPE o CONTROL IZQUIERDO o CONTROL DERECHO	ESCAPE o CONTROL IZQUIERDO o CONTROL DERECHO

19.5 Ampliador

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: universal
Esquema de color activado o desactivado	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 0	MAYÚS + ALT + C
Crear un área enganchada	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 5	MAYÚS IZQUIERDA + CONTROL IZQUIERDO + ALT + H
Resaltados de foco activados o desactivados	CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + BACK	MAYÚS IZQUIERDA + ALT IZQUIERDA + O
Áreas enganchadas activadas o desactivadas	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 3	Sin asignación
Saltar abajo	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 2	ALT IZQUIERDA + AV PÁG
Saltar a la izquierda	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 4	ALT IZQUIERDA + INICIO
Saltar a la derecha	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 6	ALT IZQUIERDA + FIN

Saltar arriba	CONTROL IZQUIERDO + BLOQ MAYÚS + TECL NUM 8	ALT IZQUIERDA + RE PÁG
Disminución de la ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT IZQUIERDA + MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO
Aumento de la ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA	ALT IZQUIERDA + IGUAL o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA
Disminución de la X de ampliación	CONTROL DERECHO + TECL NUM BARRA	Sin asignación
Aumento de la X de ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM BARRA	Sin asignación
Disminución de la Y de ampliación	CONTROL DERECHO + TECL NUM ASTERISCO	Sin asignación

Aumento de la Y de ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM ASTERISCO	Sin asignación
Amplificador activado o desactivado	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM INTRO	ALT + 0
Modificar las áreas enganchadas	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 6	MAYÚS IZQUIERDA + ALT + H
Modificar el área principal	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 4	MAYÚS IZQUIERDA + ALT + A
Bajar	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ABAJO	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ABAJO
A la izquierda	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA IZQUIERDA	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA IZQUIERDA
A la derecha	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA DERECHA	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA DERECHA
Bajar a la parte inferior izquierda de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 1	Sin asignación

Bajar a la parte inferior de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 2	Sin asignación
Bajar a la parte inferior derecha de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 3	Sin asignación
Ir al borde izquierdo de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 4	Sin asignación
Ir a la mitad de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 5	Sin asignación
Ir al borde derecho de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 6	Sin asignación
Subir a la parte superior izquierda de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 7	Sin asignación
Subir a la parte superior de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 8	Sin asignación
Subir a la parte superior derecha de la pantalla	CONTROL DERECHO + TECL NUM 9	Sin asignación
Subir	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ARRIBA	CONTROL DERECHO + MAYÚS DERECHA + FLECHA ARRIBA
Cambio de orientación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 1	Sin asignación

Modo de visión global activado o desactivado	CONTROL IZQUIERDO + BARRA DIAGONAL INVERSA	Sin asignación
Panorámica hacia abajo	CONTROL DERECHO + FLECHA ABAJO	CONTROL DERECHO + FLECHA ABAJO
Panorámica hacia la izquierda	CONTROL DERECHO + FLECHA IZQUIERDA	CONTROL DERECHO + FLECHA IZQUIERDA
Panorámica hacia la derecha	CONTROL DERECHO + FLECHA DERECHA	CONTROL DERECHO + FLECHA DERECHA
Panorámica hacia arriba	CONTROL DERECHO + FLECHA ARRIBA	CONTROL DERECHO + FLECHA ARRIBA
Cambio de tipo de ampliador principal	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 7	MAYÚS IZQUIERDA + ALT + M
Restaurar la posición	CONTROL DERECHO + TECL NUM PUNTO	Sin asignación
Guardar la posición	CONTROL DERECHO + TECL NUM 0	Sin asignación
Cambiar monitores	BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE	BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE

Suavizado de texto activado o desactivado	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 8	Sin asignación
---	--------------------------------------	----------------

19.6 Ajuste de la ventana del magnificador

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Alterar gancho con mouse	BOTÓN PRIMARIO DEL MOUSE	BOTÓN PRIMARIO DEL MOUSE
Área hacia abajo	FLECHA ABAJO	FLECHA ABAJO
Área hacia la izquierda	FLECHA IZQUIERDA	FLECHA IZQUIERDA
Área hacia la derecha	FLECHA DERECHA	FLECHA DERECHA
Área hacia arriba	FLECHA ARRIBA	FLECHA ARRIBA
Cancelar obtener área de gancho	ESCAPE	ESCAPE
Contenido hacia abajo	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ABAJO	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ABAJO
Contenido hacia la izquierda	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA IZQUIERDA	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA IZQUIERDA

Contenido hacia la derecha	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA DERECHA	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA DERECHA
Contenido hacia arriba	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ARRIBA	MAYÚS IZQUIERDA + FLECHA ARRIBA
Cambiar la orientación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 1	Sin asignación
Reducir la ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT + COMILLAS SIMPLES o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO
Reducir la ampliación X	CONTROL DERECHO + TECL NUM BARRA	Sin asignación
Reducir la ampliación Y	CONTROL DERECHO + TECL NUM ASTERISCO	Sin asignación
Eliminar el área enganchada	SUPR	SUPR
Salir del modo de modificación	ESCAPE	ESCAPE

Aumentar la ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT + EXCLAMACIÓ N DE APERTURA o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA
Aumentar la ampliación X	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM BARRA	Sin asignación
Aumentar la ampliación Y	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM ASTERISCO	Sin asignación
Estrechar	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA IZQUIERDA	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA IZQUIERDA
Recortar	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ARRIBA	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ARRIBA
Alargar	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ABAJO	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA ABAJO
Ampliar	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA DERECHA	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA DERECHA
Mover el área con el mouse	Z	Z
Mover el contenido del área con el mouse	C	C

Aceptar obtener área de gancho	INTRO o BOTÓN SECUNDARIO DEL MOUSE	INTRO o BOTÓN SECUNDARIO DEL MOUSE
Redimensionar el área con el mouse	X	X
Suavizado de texto	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 8	Sin asignación
Seguimiento activado o desactivado	MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 8	Sin asignación

19.7 Cursor de Dolphin (General)

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Activar presión	BARRA ESPACIADOR A	BARRA ESPACIADOR A
Activar/desactivar el cursor de Dolphin automático	CONTROL IZQUIERDO + 4	CONTROL IZQUIERDO + 4
Interactuar con el control	INTRO	INTRO
Desactivar el cursor de Dolphin	TECL NUM MENOS	BLOQ MAYÚS + Z
Activar el cursor de Dolphin	TECL NUM MENOS	BLOQ MAYÚS + Z

19.8 Cursor de Dolphin (Movimiento)

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Parte inferior de la ventana / del área	CONTROL IZQUIERDO + FIN	CONTROL + FIN
Final de línea	FIN	FIN
Izquierda	FLECHA IZQUIERDA	FLECHA IZQUIERDA
Palabra a la izquierda	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA IZQUIERDA	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA IZQUIERDA
Objeto grande siguiente	AV PÁG	AV PÁG
Línea siguiente	FLECHA ABAJO	FLECHA ABAJO
Objeto siguiente	TAB	TAB
Objeto grande anterior	RE PÁG	RE PÁG
Línea anterior	FLECHA ARRIBA	FLECHA ARRIBA
Objeto anterior	MAYÚS IZQUIERDA + TAB	MAYÚS + TAB
Derecha	FLECHA DERECHA	FLECHA DERECHA
Palabra a la derecha	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA DERECHA	CONTROL IZQUIERDO + FLECHA DERECHA

Enrutar el cursor de Dolphin al mouse	BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE	BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE
Principio de línea	INICIO	INICIO
Parte superior de la ventana / del área	CONTROL IZQUIERDO + INICIO	CONTROL + INICIO

19.9 Vista de líneas

Función	Ordenador de sobremesa: Conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: Conjunto universal
Reducir la ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO	ALT + MENOS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ABAJO
Reducir la ampliación X	CONTROL DERECHO + TECL NUM BARRA DIAGONAL	Sin asignación
Reducir la ampliación Y	CONTROL DERECHO + TECL NUM ASTERISCO	Sin asignación
Salir de la vista de líneas	ESCAPE	ESCAPE

Salir de vista líneas y hacer clic en carácter o enrutar el cursor de Dolphin a carácter	TECL NUM INTRO	INTRO o BOTÓN PRIMARIO DEL MOUSE
Saltar hacia adelante	INTRO	INTRO
Ir a la primera línea	INICIO	INICIO
Ir al foco	TECL NUM 0	F5
Ir a la última línea	FIN	FIN
Aumentar la ampliación	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM MÁS o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA	ALT + IGUAL o BLOQ MAYÚS + RUEDA DEL MOUSE ARRIBA
Aumentar la ampliación X	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM BARRA DIAGONAL	Sin asignación
Aumentar la ampliación Y	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM ASTERISCO	Sin asignación
Documento de vista de líneas	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM PUNTO	Sin asignación
Área de documento de vista de líneas e ir al foco	CONTROL IZQUIERDO + MAYÚS IZQUIERDA + TECL NUM 2	Sin asignación

Documento de vista de líneas desde el cursor	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 2	MAYÚS IZQUIERDA + ALT + L
Ventana completa de vista de líneas	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 9	MAYÚS IZQUIERDA + ALT + V
Retroceder	FLECHA IZQUIERDA	FLECHA IZQUIERDA
Avanzar	FLECHA DERECHA	FLECHA DERECHA
Línea siguiente	AV PÁG	AV PÁG
Línea anterior	RE PÁG	RE PÁG
Desplazar más rápidamente	FLECHA ARRIBA	FLECHA ARRIBA
Desplazar más lentamente	FLECHA ABAJO	FLECHA ABAJO
Iniciar o detener	BARRA ESPACIADOR A	BARRA ESPACIADOR A
Suavizado de texto	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 8	Sin asignación

19.10 Buscador de elementos

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Buscador de elementos (cuadro de diálogo con varias fichas)	BLOQ MAYÚS + TAB	BLOQ MAYÚS + TAB
Vínculos	BLOQ MAYÚS + 1	BLOQ MAYÚS + F7

Encabezados	BLOQ MAYÚS + 2	BLOQ MAYÚS + F6
Marcos u objetos	BLOQ MAYÚS + 3	BLOQ MAYÚS + F9
Tablas	BLOQ MAYÚS + 5	Sin asignación
Controles	BLOQ MAYÚS + 6	BLOQ MAYÚS + F5
Revisiones o comentarios	BLOQ MAYÚS + 7	MAYÚS IZQUIERDA + BLOQ MAYÚS + R
Errores	BLOQ MAYÚS + 8	Sin asignación

19.11 Teclas de desplazamiento rápido para Microsoft Word

El código de SuperNova incluye la siguiente lista de teclas de acceso rápido para las versiones compatibles de Microsoft Word. Estos comandos de teclado no pueden quitarse ni reasignarse.

19.11.1 Teclas de exploración rápida

Para desplazarse al elemento anterior, use Mayús + Bloq Mayús + tecla

Desplazar a	Tecla de acceso rápido
Marcador	BLOQ MAYÚS + A
Botón	BLOQ MAYÚS + B
Comentario	BLOQ MAYÚS + C
Estilo de párrafo diferente	BLOQ MAYÚS + D
Editar campo del formulario	BLOQ MAYÚS + E
Nota al pie o nota al final	BLOQ MAYÚS + F
Gráfico	BLOQ MAYÚS + G

Estilo de encabezado	BLOQ MAYÚS + H
Elemento de lista	BLOQ MAYÚS + I
Vínculo	BLOQ MAYÚS + K
Lista	BLOQ MAYÚS + L
Cuadro de texto	BLOQ MAYÚS + M
Párrafo de estilo normal	BLOQ MAYÚS + N
Objeto (incluidos gráficos)	BLOQ MAYÚS + O
Párrafo	BLOQ MAYÚS + P
Revisión	BLOQ MAYÚS + R
Tabla	BLOQ MAYÚS + T
Casilla de verificación	BLOQ MAYÚS + X
Salto de sección	BLOQ MAYÚS + Z

Recuerde que, al trabajar en un documento protegido, es posible que algunas teclas de exploración rápida no funcionen.

CAPÍTULO 19

Referencia

20.1 Cuadro de diálogo New Situation Settings (Nueva configuración de situación)

Menú: File (Archivo) > New (Nuevo) > Situation Settings (Configuración de situación)

Puede crear o elegir una situación que ya exista con las opciones del cuadro de diálogo "New Situation Settings" (Nueva configuración de situación).

Opciones:

- Botón de opción Create New Situation (Crear una situación nueva).
Para crear una configuración de situación nueva, puede seleccionar este botón de opción y, a continuación, seleccionar el botón "OK" (Aceptar). Esta acción le llevará al siguiente paso del proceso de creación. Para consultar todos los pasos de este proceso, vaya al tema "Crear una configuración de situación".
- Botón de opción Use an existing Situation (Utilizar una situación existente).
Para cambiar la situación, seleccione esta opción y, a continuación, seleccione una opción de las disponibles en la lista. Tenga en cuenta que, en la lista de situaciones, aparecerán solamente las configuraciones de situación disponibles en el archivo de configuración de situaciones actual.

20.2 Cuadro de diálogo New Application Settings (Nueva configuración de aplicación)

Menú: File (Archivo) > New (Nuevo) > Application Settings (Configuración de aplicación)

Para crear o elegir un archivo ya existente de configuración de la aplicación, puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo Application Settings (Configuración de aplicación).

Opciones:

- Botón de opción Create a new settings file (Crear un archivo de configuración nuevo).
Para crear un archivo nuevo de configuración de la aplicación, puede seleccionar esta opción y, a continuación, seleccionar el botón "OK" (Aceptar). Al seleccionar el botón "OK" (Aceptar), continuará con el siguiente paso del proceso de creación. Para consultar todos los pasos de este proceso, véase el tema "Crear una configuración de aplicación".
- Botón de opción Use an existing settings file (Utilizar un archivo de configuración existente).
Para cambiar de archivo de configuración, puede seleccionar esta opción y, a continuación, seleccionar un archivo de los disponibles en la lista. Confirme su elección seleccionando el botón "OK" (Aceptar). La configuración se aplicará inmediatamente, salvo que seleccione la opción "Use Default Settings in the control panel" (Usar la configuración predeterminada en el panel de control). Si selecciona esta opción, la configuración nueva se aplicará cuando vuelva a su aplicación.

20.3 Cuadro de diálogo New Map (Mapa nuevo)

Menú: File (Archivo) > New (Nuevo) > Map (Mapa)

Para crear o elegir un archivo de mapas ya existente, puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo "Select New Map" (Seleccionar mapa nuevo).

Opciones:

- Botón de opción Create a new Map file (Crear un archivo de mapas nuevo).
Para crear un archivo de mapas nuevo, puede seleccionar este botón de opción y, a continuación, seleccionar el botón "OK" (Aceptar). Esta acción le llevará al siguiente paso del proceso de creación. Para conocer todos los pasos de este proceso, consulte la Guía de asignación. La encontrará en el menú "Help" (Ayuda) de SuperNova.
- Botón de opción Use an existing Map file (Utilizar un archivo de mapas existente).
Para cambiar de archivo de mapas, puede seleccionar esta opción y, a continuación, seleccionar un archivo de los disponibles en la lista. Para obtener más información acerca de los motivos por los que podría cambiar un archivo de mapas, consulte el tema "Cambiar el archivo de mapas".

20.4 Elemento del menú New Script (Nueva secuencia de comandos)

Menú: File (Archivo) > New (Nuevo) > Script (Secuencia de comandos)

Para crear un archivo nuevo de secuencia de comandos para la aplicación actual, puede seleccionar este elemento del menú. El nuevo archivo de secuencia de comandos se abrirá en el Editor de secuencias de comandos de Dolphin. El Editor de secuencias de comandos de Dolphin incluye el menú "Help" (Ayuda), con opciones vinculadas a la Guía de secuencias de comandos.

Nota: si ya existe un archivo de secuencia de comandos para la aplicación actual, este elemento del menú estará deshabilitado. Para ver y editar un archivo de secuencia de comandos ya existente, vaya al menú "File" (Archivo), submenú "Edit" (Editar), y seleccione "Script" (Secuencia de comandos).

20.5 Cuadro de diálogo Edit Situation Settings (Editar configuración de situación)

Menú: File (Archivo) > Edit (Editar) > Situation Settings (Configuración de situación)

Para eliminar o cambiar las propiedades de su configuración de situación, puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo "Situation Management" (Administración de la situación). Es necesario que esté utilizando el archivo de configuración de aplicación que contiene la configuración de situación para que pueda editar las situaciones de dicho archivo.

- Lista Situation (Situación).
Puede elegir la situación que desee editar o eliminar de esta lista.
- Botón Edit Rules (Editar las reglas).
Al seleccionar este botón, puede editar las reglas de una situación. Se abrirá el cuadro de diálogo "Define Situation Rules" (Definir las reglas de la situación). En este cuadro de diálogo, puede cambiar el nombre de la situación, cambiar el nombre y los detalles de clase de la regla de situación, y agregar y quitar reglas de situación.
- Botón Delete (Eliminar).
Seleccionando este botón, puede eliminar la situación actual del archivo de configuración de aplicación. Al seleccionar el botón, recibirá un mensaje de advertencia y deberá confirmar que desea continuar. Para seguir adelante, seleccione el botón "Yes" (Sí); para cancelar, seleccione el botón "No".

20.6 Cuadro de diálogo Edit Application Settings (Editar configuración de aplicación)

Menú: File (Archivo) > Edit (Editar) > Application Settings (Configuración de aplicación)

Para eliminar o cambiar las propiedades de su configuración de aplicación, puede utilizar las opciones del cuadro de diálogo "Settings File Management" (Administrar archivos de configuración).

- Lista de archivos Application Settings (Configuración de aplicación). Puede elegir el archivo de configuración de aplicación que desee editar o eliminar de esta lista. El archivo de configuración "Default Application" (Aplicación predeterminada) no se puede eliminar porque es un archivo del sistema de SuperNova.
- Botón Properties (Propiedades). Puede editar las propiedades de un archivo de configuración de aplicación con este botón. Se abrirá el cuadro de diálogo "Settings File Properties" (Propiedades del archivo de configuración). En este cuadro de diálogo, puede cambiar el nombre y el número de versión del archivo de configuración, así como agregar y quitar aplicaciones asociadas al archivo.
- Botón Delete this settings file (Eliminar este archivo de configuración). Seleccionando este botón, puede eliminar el archivo de configuración de aplicación actual. Al seleccionar el botón, recibirá un mensaje de advertencia y deberá confirmar que desea continuar. Para seguir adelante, seleccione el botón "Yes" (Sí); para cancelar, seleccione el botón "No".

20.7 Cuadro de diálogo Edit Map (Editar mapa)

Menú: File (Archivo) > Edit (Editar) > Map (Mapa)

Puede editar las propiedades y las reglas de un archivo de mapas seleccionando este elemento del menú. Para obtener más información

acerca de los archivos de mapas, consulte la Guía de asignación, que encontrará en el menú "Help" (Ayuda) del panel de control de SuperNova.

Este cuadro de diálogo contiene también opciones de secuencias de comandos. Puede crear, volver a cargar, editar y eliminar archivos de secuencias de comandos y archivos de secuencias de comandos de extensión. Para obtener más información acerca de los archivos de secuencias de comandos, consulte la Guía de asignación. Puede abrir la Guía de asignación desde el menú "Help" (Ayuda) del panel de control de SuperNova.

20.8 Elemento del menú Edit Script (Editar secuencia de comandos)

Menú: File (Archivo) > Edit (Editar) > Script (Secuencia de comandos)

Para editar el archivo de secuencia de comandos de la aplicación actual, puede seleccionar este elemento del menú. El archivo de secuencia de comandos se abrirá en el Editor de secuencias de comandos de Dolphin. El Editor de secuencias de comandos de Dolphin incluye el menú "Help" (Ayuda), con opciones vinculadas a la Guía de secuencias de comandos.

Nota: si no hay ningún archivo de secuencia de comandos para la aplicación actual, este elemento del menú estará deshabilitado. Para crear un archivo nuevo de secuencia de comandos, vaya al menú "File" (Archivo), submenú "New" (Nuevo), y seleccione "Script" (Secuencia de comandos).

20.9 Cuadro de diálogo visual Configurar combinación de colores personalizada

Menú: Visual > Combinaciones de colores > Configurar.

Puede crear su propia combinación de colores usando las opciones del cuadro de diálogo "Configurar combinación de colores personalizada".

Nota: Para abrir este cuadro de diálogo debe elegir "Personalizar" como su Combinación de colores y, a continuación, elegir "Configurar" de la lista de Combinaciones de colores.

Puede crear una combinación personalizada en este cuadro de diálogo usando una de las siguientes opciones:

- Clásica
- Matiz
- Matiz dual
- Matiz agudo
- Matiz cuádruple
- Reemplazo del color

Los controles disponibles en este cuadro de diálogo cambian dependiendo de la configuración personalizada que haya elegido.

20.9.1 Opciones de combinación de colores personalizada clásica.

- Casilla Invertir el brillo.
Esta opción invierte el brillo de la pantalla, de modo que las pantallas habituales con elementos oscuros sobre fondo claro pasan a ser elementos claros sobre fondo oscuro. Esta opción no afecta la cantidad de color de la pantalla.
- Control deslizante Contraste.
El control deslizante "Contraste" controla la definición de color, haciendo que los colores claros sean más claros y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Contraste que puede encontrar en una televisión.

- **Control deslizante Brillo.**
El control deslizante "Brillo" controla el brillo con el que aparecen los colores en la pantalla, haciendo que los colores claros sean más luminosos y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Brillo que puede encontrar en una televisión.
- **Control deslizante División de luminosidad.**
La División de luminosidad es la posición en el espectro de colores donde se dividen los colores claros y oscuros. Al mover el control deslizante hacia la izquierda, la mayoría de los colores del espectro estarán clasificados en el espectro más claro. Esto influye en los valores de contraste y brillo.
- **Control deslizante Ajustar color.**
El control deslizante "Ajustar color" le permite realizar cambios generales en los colores de la pantalla con la excepción del blanco y el negro. Puede usar la paleta de colores para ver los cambios que se producen cuando mueve el control deslizante. Una posición del control deslizante del 0 % significa que los colores de la pantalla se mantienen sin cambios.
- **Control deslizante Color.**
El control deslizante "Color" le permite controlar cuánto color hay en la pantalla. Al cambiar este valor, los colores se vuelven más claros o más intensos. Puede usar la paleta de colores para ver los cambios que se producen cuando mueve el control deslizante. Una posición del control deslizante del 50 % significa que los colores de la pantalla se mantienen sin cambios.
- **Previsualice esta configuración de colores en esta casilla del cuadro de diálogo.**
Seleccione esta casilla para ver cómo se producen sus cambios a medida que los realiza.

20.9.2 Opciones de color personalizadas Matiz, Matiz dual, Matiz agudo y Matiz cuádruple:

- **Casilla Invertir el brillo.**
Esta opción invierte el brillo de la pantalla, de modo que las pantallas habituales con elementos oscuros sobre fondo claro pasan a ser elementos claros sobre fondo oscuro. Esta opción no afecta la cantidad de colores de la pantalla.
- **Control deslizante Contraste.**
El control deslizante "Contraste" controla la definición de color, haciendo que los colores claros sean más claros y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Contraste que puede encontrar en una televisión.
- **Control deslizante Brillo.**
El control deslizante "Brillo" controla el brillo con el que aparecen los colores en la pantalla, haciendo que los colores claros sean más luminosos y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Brillo que puede encontrar en una televisión.
- **Control deslizante División de luminosidad.**
La División de luminosidad es la posición en el espectro de colores donde se dividen los colores claros y oscuros. Al mover el control deslizante hacia la izquierda, la mayoría de los colores del espectro estarán clasificados en el espectro más claro. Esto influye en los valores de contraste y brillo. Al usar el Matiz cuádruple y el Matiz agudo, se encuentran disponibles controles deslizantes adicionales de límites de contraste para definir el límite de los colores en los intervalos intermedios del color.
- **Control deslizante Nivel.**
El control deslizante "Nivel" le permite controlar la intensidad del color del matiz que se aplica en la pantalla. Un valor del 100 % en el que el control deslizante está situado a la derecha, significa que los colores del matiz reemplazan completamente los colores actuales de la pantalla. Un valor del 25 % significa que los colores del matiz se

mezclarán con los colores originales de la pantalla en una relación 25:75, que crea una pantalla con más tonos.

- Casillas de la lista de colores del matiz.
Podrá elegir de uno a cuatro colores diferentes dependiendo de si ha elegido "Matiz", "Matiz dual", "Matiz agudo" o "Matiz cuádruple". Los colores que elige se convierten en los colores primarios del espectro de colores en relación con la División de luminosidad.
- Previsualice esta configuración de colores en esta casilla del cuadro de diálogo.
Seleccione esta casilla para ver cómo se producen sus cambios a medida que los realiza.

20.9.3 Opciones de combinación de colores personalizada de reemplazo del color:

- Casilla Invertir el brillo.
Esta opción invierte el brillo de la pantalla, de modo que las pantallas habituales con elementos oscuros sobre fondo claro pasan a ser elementos claros sobre fondo oscuro. Esta opción no afecta la cantidad de colores de la pantalla.
- Control deslizante Contraste.
El control deslizante "Contraste" controla la definición de color, haciendo que los colores claros sean más claros y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Contraste que puede encontrar en una televisión.
- Control deslizante Brillo.
El control deslizante "Brillo" controla el brillo con el que aparecen los colores en la pantalla, haciendo que los colores claros sean más luminosos y los oscuros más oscuros. Esto cambia la pantalla de forma similar al botón Brillo que puede encontrar en una televisión.
- Control deslizante División de luminosidad.
La División de luminosidad es la posición en el espectro de colores donde se dividen los colores claros y oscuros. Al mover el control

deslizante hacia la izquierda, la mayoría de los colores del espectro estarán clasificados en el espectro más claro. Esto influye en los valores de contraste y brillo.

- Casillas de la lista "De" y "A".
Las casillas de la lista "De" y "A" le permiten reemplazar un color por otro. Use las casillas de la lista para hacer uno o varios reemplazos de color.
- Previsualice esta configuración de colores en esta casilla del cuadro de diálogo.
Seleccione esta casilla para ver cómo se producen sus cambios a medida que los realiza.

20.10 Cuadro de diálogo Visual Highlighting Options (Opciones de realce visual)

Menú: Visual > Highlighting (Resaltado) > Settings (Configuración)

Puede hacer que los diferentes tipos de foco sean más fáciles de ver agregando un indicador que lo realce. Puede elegir el estilo, el color y el comportamiento del realce en el cuadro de diálogo "Opciones de realce".

Ficha Mouse

- Casilla de verificación Realzar el mouse.
Seleccione esta casilla de verificación para encender el realce de este foco. Deseleccione esta casilla de verificación para apagar el realce de este foco.
- Grupo Mostrar.
 - Use las opciones de configuración de "Forma" para cambiar la forma y la medida del realce.
 - Utilice el cuadro de lista "Show" (Mostrar) para definir cuándo se verá el resaltado. Si selecciona "On hot key" (En tecla de acceso rápido), significa que controlará el resaltado con la tecla de acceso rápido de resaltados de foco; si selecciona "Dynamic tracking" (Seguimiento

dinámico), significa que se verá el resaltado del mouse hasta que presione una tecla del teclado.

- Grupo Efectos.
Puede elegir distintas opciones de color. Dependiendo de la opción que elija, también puede controlar los colores y/o la transparencia.

Ficha Cursor.

- Casilla de verificación Realzar el cursor.
Seleccione esta casilla de verificación para encender el realce de este foco. Deseleccione esta casilla de verificación para apagar el realce de este foco.
- Grupo Mostrar.
 - Use las opciones de configuración de "Forma" para cambiar la forma y la medida del realce.
 - Utilice el cuadro de lista "Show" (Mostrar) para definir cuándo se verá el resaltado. Si selecciona "On hot key" (En tecla de acceso rápido), significa que controlará el resaltado con la tecla de acceso rápido de resaltados de foco; si selecciona "Dynamic tracking" (Seguimiento dinámico), significa que se verá el resaltado del mouse hasta que SuperNova registre otro tipo de foco como, por ejemplo, el mouse.
- Grupo Efectos.
Puede elegir distintas opciones de color. Dependiendo de la opción que elija, también puede controlar los colores y/o la transparencia.

Ficha Línea.

- Casilla de verificación Realzar la línea.
Seleccione esta casilla de verificación para encender el realce de este foco. Deseleccione esta casilla de verificación para apagar el realce de este foco.
- Grupo Mostrar.

- Use las opciones de configuración de "Forma" para cambiar la forma y la medida del realce.
- Utilice el cuadro de lista "Show" (Mostrar) para definir cuándo se verá el resaltado. Si selecciona "On hot key" (En tecla de acceso rápido), significa que controlará el resaltado con la tecla de acceso rápido de resaltados de foco; si selecciona "Dynamic tracking" (Seguimiento dinámico), significa que se verá el resaltado del mouse hasta que SuperNova registre otro tipo de foco como, por ejemplo, el mouse.
- Grupo Efectos.
Puede elegir distintas opciones de color. Dependiendo de la opción que elija, también puede controlar los colores y/o la transparencia.

Ficha Foco.

El término "Foco" hace referencia al foco usado en los cuadros de diálogo y menús.

- Casilla de verificación Realzar el foco.
Seleccione esta casilla de verificación para encender el realce de este foco. Deseleccione esta casilla de verificación para apagar el realce de este foco.
- Grupo Mostrar.
- Use las opciones de configuración de "Forma" para cambiar la forma y la medida del realce.
- Utilice el cuadro de lista "Show" (Mostrar) para definir cuándo se verá el resaltado. Si selecciona "On hot key" (En tecla de acceso rápido), significa que controlará el resaltado con la tecla de acceso rápido de resaltados de foco; si selecciona "Dynamic tracking" (Seguimiento dinámico), significa que se verá el resaltado del mouse hasta que SuperNova registre otro tipo de foco como, por ejemplo, el mouse.
- Grupo Efectos.
Puede elegir distintas opciones de color. Dependiendo de la opción que elija, también puede controlar los colores y/o la transparencia.

Ficha Leer desde aquí.

Leer desde aquí es un modo de lectura de SuperNova. Puede cambiar las opciones de realce para la palabra y la línea que se leen en ese momento.

- Grupo Palabra.
Debe seleccionar la casilla de verificación "Realzar la palabra leída" para encender esta opción de realce. Use las opciones de configuración disponibles para definir cómo se debe realzar la palabra leída.
- Grupo Línea.
Debe seleccionar la casilla de verificación "Realzar la línea" para encender esta opción de realce. Use las opciones de configuración disponibles para definir cómo se debe realzar la línea leída en ese momento.

Ficha Cursor de Dolphin.

El cursor de Dolphin es un tipo de cursor especial creado por SuperNova. El cursor de Dolphin le permite leer el contenido de la pantalla línea a línea, palabra a palabra o letra a letra usando el teclado. Puede usar el cursor de Dolphin para revisar cualquier parte de la pantalla de su equipo.

- Grupo Carácter actual.
Debe seleccionar la casilla de verificación "Realzar el carácter" para encender esta opción de realce. Use las opciones de configuración disponibles para definir cómo se deben realzar los caracteres.
- Grupo Línea/Objeto actual.
Debe seleccionar la casilla de verificación "Realzar la línea" para encender esta opción de realce. Use las opciones de configuración disponibles para definir cómo se debe realzar la línea actual.

20.11 Cuadro de diálogo visual Mouse Pointers (Punteros del mouse)

Menú: Visual > Mouse Pointers (Punteros del mouse)

Con SuperNova, dispone de varios punteros del mouse de mayor tamaño y más fáciles de ver que los que suele incluir Windows. Están disponibles en distintos colores y tamaños.

Opciones:

- **Lista Scheme (Combinación).**
En esta lista, puede elegir una combinación de punteros del mouse ya existente. Si no le agrada ninguna combinación de las existentes, utilice las demás opciones para crear una combinación nueva o modificar una existente.
- **Listas Type (Tipo) y Pointer Image (Imagen del puntero).**
La lista "Type" muestra los diversos punteros de Windows, y la lista "Pointer Image" (Imagen del puntero) muestra las diferentes imágenes que puede aplicar al tipo de puntero seleccionado. Para cambiar un puntero, seleccione el tipo de puntero y, a continuación, elija un puntero de entre las imágenes disponibles.
- **Botón New (Nuevo).**
Al pulsar el botón "New" (Nuevo), se abrirá el cuadro de diálogo "Create New Scheme" (Crear combinación nueva). En este cuadro de diálogo, puede introducir un nombre nuevo para la combinación. El nuevo nombre de la combinación aparecerá en la lista "Scheme" (Combinación).
- **Botón Restore to defaults (Restaurar valores predeterminados).**
Si ha modificado una combinación predeterminada de SuperNova, al seleccionar este botón, se volverá a aplicar la combinación de punteros predeterminada de SuperNova.
- **Botón Delete (Eliminar).**
Si ha creado una combinación nueva, al pulsar este botón, se abrirá

una ventana de mensaje para que confirme que desea eliminar la combinación. Seleccione "Yes" (Sí) para eliminar la combinación, o "No" para cancelar.

- Grupo Custom pointer size (Tamaño de puntero personalizado).
Las opciones de este grupo permiten ajustar el tamaño de los punteros del mouse de la combinación actual, para cambiar el tamaño predeterminado.
- Casilla de verificación Use custom pointer size (Utilizar tamaño de puntero personalizado).
Si selecciona esta casilla de verificación, el valor de la lista "Size" (Tamaño) se aplicará a todos los punteros de la combinación actual.
- Lista Size (Tamaño).
La lista "Size" (Tamaño) contiene un intervalo de los valores que puede aplicar a los punteros de la combinación actual. Puede elegir un tamaño fijo como, por ejemplo, 8, para que todos los punteros tengan 8 veces su tamaño original. Si se selecciona un valor fijo, los punteros seguirán teniendo el mismo tamaño, independientemente del tamaño del magnificador que haya definido. También puede elegir un valor relativo al grado de ampliación como, por ejemplo, 150%. Con los valores relativos, el tamaño del puntero se ajustará a medida que aumenta o disminuye el tamaño de ampliación. Con grados de ampliación muy altos, puede que el tamaño fijo del puntero ocupe demasiado espacio en la pantalla: en estos casos, es mejor seleccionar un tamaño relativo del puntero que sea menor que el tamaño original.
- Casilla de verificación Use custom pointer in magnified areas only (Usar puntero personalizado solo en zonas ampliadas).
Si selecciona esta casilla de verificación, el tamaño personalizado del puntero se aplicará solamente en las zonas ampliadas. No se verá cuando desactive el Magnificador ni cuando vea la pantalla sin ampliar, en vistas como la de pantalla dividida.

20.12 Cuadro de diálogo visual Doc Reader Settings (Configuración del lector de documentos)

Menú: Visual > Doc Reader Settings (Configuración del lector de documentos)

Las opciones disponibles en el cuadro de diálogo "Doc Reader Settings" (Configuración del lector de documentos) sirven para controlar el entorno de lectura del lector de documentos. Para abrir este cuadro de diálogo, puede seleccionar el elemento en el menú "Visual" o seleccionar el botón "Settings" (Configuración) en la barra de herramientas del lector de documentos.

Opciones:

- Configuración de fuente.
En el lector de documentos, puede definir la fuente que se utilizará para mostrar el texto en la ventana del documento. También puede indicar el tamaño de fuente que se usará.
- Configuración de color.
Puede definir los colores que se usarán en la ventana del documento. Hay tres categorías a las que puede aplicar también un color de primer plano y de fondo.
 - Document colours (Colores del documento) establece los colores de fondo y de primer plano que se usan en la ventana del documento. Sin embargo, si está seleccionado "Use document colours" (Usar colores del documento), no se aplicará esta configuración.
 - **Word highlight colours (Colores de resaltado de palabra)** establece los colores de fondo y de primer plano que utiliza el lector de documentos para el foco actual. Muestra la palabra seleccionada actualmente mientras el lector de documentos lee el documento. Sin embargo, si está seleccionado "Invert word" (Invertir palabra), no se aplicará esta configuración. En lugar de ello, el resaltado se invertirá en función de la configuración de color personalizada.
 - **Unit highlight colours (Colores de resaltado de unidad)** establece los colores de fondo y de primer plano de la unidad de movimiento

especificada. Es lo que se resalta al desplazar el cursor por un documento.

- Casilla de verificación Fetch whole document (Obtener todo el documento).
Si la casilla de verificación "Fetch whole document" (Obtener todo el documento) está seleccionada, cargará todo el documento en el lector de documentos. Según el tamaño del documento, esto puede tardar unos segundos. Esta opción solo se admite en aplicaciones compatibles con DOM, como Microsoft Word, Adobe Acrobat Reader, Internet Explorer, el Bloc de notas, WordPad, etc.
También se puede especificar el número de líneas que se desea obtener desactivando la casilla de verificación "Fetch whole document" (Obtener todo el documento) y especificando el número de líneas con el control de rotación. Así podrá cargar una parte del documento con mayor rapidez.
Si trabaja con una aplicación que no es compatible con DOM, el lector de documentos cargará el contenido desde la pantalla actual.
- Casilla de verificación Invert word (Invertir palabra).
Si se activa la casilla de verificación "Invert word" (Invertir palabra), el resaltado del foco estará invertido, en función de los colores del documento especificados o en función de los colores reales del documento, según el modo que esté activado.
- Casilla de verificación Doc Reader speech (Voz del lector de documentos).
Si se selecciona esta opción, el documento se leerá con la voz de Leer desde aquí indicada en el cuadro de diálogo "Voice and language" (Voz e idioma). Puede deshabilitar la salida de voz en la ventana del documento anulando la selección de esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Use document colours (Usar colores del documento).
Si se activa esta casilla de verificación, el lector de documentos usará los colores especificados en el documento en lugar de los colores personalizados.

- Casilla de verificación Use document styles (Usar estilos del documento).
Si se selecciona esta opción, los estilos utilizados en el documento se mostrarán en el lector de documentos.
- Lista Wrap line to (Ajustar línea a).
La opción "Wrap line to" (Ajustar línea a) se puede usar para insertar un salto de línea en una línea si sobrepasa una longitud concreta. Esto puede resultar útil si hay líneas que salen fuera de la ventana actual.
Para desactivar esta función, establezca el valor 0 en "Wrap line to" (Ajustar línea a).
- Control deslizante Doc Reader speed (Velocidad del lector de documentos).
El control deslizante "Doc Reader speed" (Velocidad del lector de documentos) define la velocidad de lectura del documento.

20.13 Cuadro de diálogo Configuración visual de Conectar y ver

Menú: Visual > Conectar y ver > Configuración

El cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver" contiene opciones que puede usar para cambiar la forma en la que SuperNova funciona con una cámara y una pizarra.

Pestaña Cámara.

- Lista de dispositivos y controles.
Use esta lista para seleccionar una cámara y usarla con SuperNova. Configure el valor como "Desactivado" si desea evitar la selección de una cámara cuando cambie entre dispositivos. Use el botón "Configuración" para optimizar el rendimiento de la cámara. Estas opciones serán diferentes entre modelos de cámaras. Están disponibles las siguientes opciones:

- **Lista Resolución.**
Muestra las resoluciones disponibles para su cámara conectada. Aumentando la resolución debería mejorar la calidad de la imagen mostrada en el visor.
- **Lista Frecuencia de imágenes.**
Esto se muestra como imágenes por segundo (FPS). Cuánto más alto sea el valor FPS significa que las imágenes que cambian frecuentemente parecen más uniformes mientras que un valor inferior FPS puede disminuir la cantidad de inestabilidad detectada en la cámara, que puede aportar una experiencia mejor de lectura de documentos.
- **Lista Antideslizamiento**
Esta muestra 50Hz que se selecciona normalmente para Europa y Reino Unido y 60Hz que se selecciona normalmente para Estados Unidos y Japón. Al seleccionar el Hz correcto eliminará el deslizamiento provocado por la luz fluorescente que puede interferir en la imagen de la cámara.
- **Casilla Enfoque automático.**
Si ve que el enfoque automático se vuelve a enfocar periódicamente, quizás sea mejor desactivar esta característica. No todas las cámaras incluyen la característica del enfoque automático. SuperNova solo hará que la casilla Enfoque automático esté disponible si la cámara admite esta característica.
- **Lista Combinación de color.**
Use esta opción para aplicar la combinación de colores predeterminada al visor de la cámara. También están disponibles opciones adicionales en el visor de la cámara para controlar la configuración de Combinación de colores.

Pestaña Pizarras.

- **Lista de dispositivos y controles.**
Use esta lista para crear, editar o eliminar un perfil de un dispositivo. Establezca el valor como "Desactivado" si desea evitar el cambio a un dispositivo de pizarra. Use el botón "Nuevo" para crear un perfil nuevo.

Use el botón "Configuración" para editar un perfil. Las siguientes opciones adicionales están disponibles cuando crea o edita un perfil:

- **Cuadro Perfil.**
Use este cuadro para proporcionar un nombre significativo al dispositivo. Quizás desee poner un nombre al dispositivo después de la clase, profesor o formador para facilitar su selección en el futuro. Tenga en cuenta que las opciones restantes de este cuadro de diálogo pueden requerir información de un Administrador de red.
- **Cuadro Nombre de la máquina.**
Use este cuadro para escribir el nombre del equipo host como aparece en la red. De manera alternativa, también puede escribir la dirección IP del equipo host, sin embargo, no es recomendable por la asignación dinámica de direcciones IP en la mayoría de configuraciones de red.
- **Cuadro Puerto.**
De forma predeterminada, la Computación Virtual en Red (VNC) usa el puerto 5900. Solo debería cambiar esta configuración si su Administrador de red se lo ha indicado.
- **Cuadro Contraseña.**
Use este cuadro para escribir la contraseña que le permite conectarse al equipo host. La asignación de una contraseña es opcional y se establece en el software VNC. Su Administrador de red le proporcionará esta información.
- **Botones de radio Tipo de conexión.**
Use estos controles para seleccionar la opción que coincida con su tipo de conexión de red. Puede elegir entre una conexión de red de área local (LAN) y una conexión inalámbrica.
- **Lista Protocolo.**
Existe un número de protocolos Remote Frame Buffer (RFB) disponibles compatibles con VNC. Solo debería cambiar esta configuración si su Administrador de red se lo ha indicado.
- **Mostrar casilla Mouse.**
Use esta configuración para controlar si el puntero del mouse del equipo host aparece en su visor. Quizás desee habilitar esta opción si quiere ver si el puntero del mouse está colocado en la pantalla. Quizás

desee deshabilitar esta opción si la presencia del puntero del mouse es una distracción.

Las opciones adicionales en el cuadro de diálogo "Configuración de Conectar y ver" son ajustes generales y se aplican a la interacción de pizarra completa, independientemente del dispositivo elegido.

- **Lista Combinación de color.**
Use esta opción para aplicar una combinación de colores predeterminada al visor de la pizarra. También están disponibles opciones adicionales en el visor de la pizarra para controlar la configuración de Combinación de colores.
- **Haga un seguimiento de la posición del presentador en la casilla pizarra.**
Use esta opción para controlar el seguimiento del foco en el equipo host. Deshabilitar esta opción significa que puede controlar el movimiento alrededor de la ventana. Puede moverse alrededor de la ventana usando el puntero del mouse o desplazándose por la pantalla con el teclado.

20.14 Cuadro de diálogo Visual > Varios monitores

Menú: Visual > Varios monitores

Puede definir las opciones para varios monitores en el cuadro de diálogo Varios monitores.

Para usar varios monitores, SuperNova requiere conectar una tarjeta gráfica a la placa base del equipo (como puede ser una tarjeta AGP/PCI o PCIe). Los adaptadores de tarjeta gráfica USB no son compatibles.

Opciones:

- **Grupo Modo de visualización de monitores complementarios**
Las opciones de este grupo permiten seleccionar una configuración de varios monitores en el equipo si decide no extender el escritorio con las opciones de visualización de Windows.

- **Botón de opción Único**
Seleccione esta opción si solo desea usar un monitor.
- **Botón de opción Extender**
Seleccione esta opción si desea usar dos monitores que funcionen como uno solo más grande. En este caso, se extenderá un solo escritorio a lo largo de los dos monitores y podrá desplazar libremente el Magnificador entre ambos como si se tratara de uno solo.
- **Botón de opción Clonar**
Seleccione esta opción para mostrar el mismo contenido en todos los monitores conectados al equipo. Se aplicarán las mismas configuraciones del Magnificador y las mismas opciones visuales asociadas en todos los monitores.
- **Botón de opción Clonar con vista estándar**
Seleccione esta opción para mostrar el contenido ampliado en el monitor principal y visualizar una pantalla estándar sin ampliar en los demás monitores. Puede resultar muy útil en entornos educativos, ya que un segundo usuario puede ver la pantalla sin efectos visuales para obtener una perspectiva global.
- **Casilla de verificación Encender esquema de color**
Si selecciona esta opción en la vista Clonar con vista estándar, los monitores en los que no se esté usando la vista ampliada mostrarán igualmente el esquema de color en uso.
- **Casilla de verificación Encender realce en escritorio extendido**
Si selecciona esta opción en la vista Clonar con vista estándar, los monitores en los que no se esté usando la vista ampliada mostrarán igualmente el realce en uso.
- **Grupo Modo de visualización de escritorio extendido**
Con las opciones de este grupo puede elegir la configuración más adecuada para los equipos en los que el escritorio se ha extendido a monitores adicionales. Tenga en cuenta que deberá seleccionar Único en el grupo Modo de visualización de monitores complementarios para poder extender el escritorio en la configuración de pantalla de Windows.
- **Botón de opción Extender**
Seleccione esta opción si desea usar dos monitores que funcionen

como uno solo más grande. En este caso, un solo escritorio se extenderá a lo largo de ambos monitores.

- **Botón de opción Aplicaciones en paralelo**
Puede utilizar este modo para visualizar diversas aplicaciones en los diferentes monitores. Al usar las aplicaciones en paralelo, pueden resultar útiles las siguientes teclas de acceso rápido:

Función	Tecla de acceso rápido
Mover el puntero del mouse al centro del monitor siguiente	BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE
Mover aplicación al monitor derecho	Tecla logotipo de WINDOWS + MAYÚS + FLECHA DERECHA
Mover aplicación al monitor izquierdo	Tecla logotipo de WINDOWS + MAYÚS + FLECHA IZQUIERDA

- **Casilla de verificación Modo de presentación.**
Puede utilizar esta opción para que un monitor muestre una pantalla ampliada y todos los demás monitores una pantalla sin ampliar. Esto permite, por ejemplo, trabajar en una pantalla ampliada mientras que el público, que ve una presentación de diapositivas en el segundo monitor, ve la pantalla sin ampliar.
- **Casilla de verificación Búfer del mouse**
Con esta opción puede impedir los movimientos accidentales del puntero del mouse en otro monitor si usa un escritorio extendido. Para ello debe crear un grado de resistencia en el borde de la pantalla, lo que significa que deberá ejecutar los movimientos con mayor fuerza si desea mover el puntero a otro monitor. Para ajustar el grado de resistencia creado por el búfer, use el control deslizante Resistencia.

- **Control deslizante Resistencia**
Con este control deslizante puede controlar la resistencia del mouse creada por el búfer. Cuanto mayor es el nivel, mayor resistencia, lo que significa que es necesario mantener el puntero del mouse en el borde de la pantalla durante más tiempo para que pase a otro monitor.
- **Lista de teclas de acceso rápido para cambiar de monitor**
Si trabaja con aplicaciones en paralelo en un escritorio extendido, tal vez desee cambiar rápidamente el puntero del mouse al siguiente monitor, sin aplicar el Magnificador fuera del área de la pantalla que está viendo actualmente. Para ello, puede utilizar la tecla de acceso rápido para cambiar de monitor. La combinación de teclas predeterminada para ello es BLOQ MAYÚS + BOTÓN CENTRAL DEL MOUSE.
- **Botones Agregar tecla, Sustituir tecla y Quitar tecla**
Con estos botones puede cambiar la tecla de acceso rápido para cambiar de monitor.

20.15 Cuadro de diálogo Opciones visuales avanzadas

Menú: Visual > Opciones avanzadas

Puede especificar la configuración de varias características de SuperNova seleccionando opciones en el cuadro de diálogo "Opciones visuales avanzadas".

Ficha Preferencias generales

- **Realce el grupo Acción de las teclas de acceso rápido.**
Se pueden definir diferentes formas para los realces visuales. Una de estas formas es mostrar los realces seleccionados cuando se presiona una tecla de acceso rápido. El cuadro de lista "Mostrar realce" determina el comportamiento de las teclas de acceso rápido. Se puede definir en "Hasta nueva pulsación de la tecla de acceso rápido" o "Hasta que se suelte la tecla de acceso rápido".

- Grupo Magnificación decimal.
La casilla de verificación "Permitir la magnificación decimal" determina si los aumentos de la medida de magnificación incluirán o no valores decimales. Si se apaga la magnificación decimal, no cambiará nada inmediatamente. El factor cambiará al factor lineal más cercano únicamente después del siguiente ajuste de la ampliación.
Si tiene dificultades al utilizar medidas decimales de la magnificación, puede utilizar las opciones disponibles para intentar mejorar los resultados.
- Grupo Modo de visión global.
La configuración de este grupo determina cómo se muestra la posición del Magnificador en la pantalla cuando se establece el Modo de visión global. Se puede invertir el área magnificada o el fondo. Las opciones de configuración de este grupo también determinan el comportamiento de la tecla de acceso rápido del Modo de visión global. Se puede definir en "Hasta nueva pulsación de la tecla de acceso rápido" o "Hasta que se suelte la tecla de acceso rápido".
- Botón Compatibilidad con vídeo.
Este botón abre el cuadro de diálogo "Compatibilidad con vídeo". El cuadro de diálogo contiene varias casillas de verificación que le permiten optimizar la velocidad de la magnificación y solucionar los errores de pantalla provocados por controladores de vídeo incompatibles.

Pestaña "Magnifier" (Ampliador).

- Casilla de verificación "Lock Aspect" (Bloquear aspecto).
Si la casilla de verificación "Lock Aspect" no está marcada, tendrá dos controles de botones de número con los que puede ajustar independientemente el tamaño de ampliación horizontal y vertical. Si vuelve a encender el índice de bloqueo de aspecto, el factor de ampliación cambiará al valor medio de los factores horizontal y vertical. Tenga en cuenta que no podrá utilizar fuentes True Type si los tamaños de ampliación vertical y horizontal son diferentes.

- Grupo Suavizado de fuentes.

El suavizado de fuentes mejora la legibilidad del texto de la pantalla al utilizar la ampliación. Algunas de las opciones:

- Botón de opción Ninguno.
Seleccione Ninguno para desactivar el suavizado de fuentes.
 - Botón de opción Estándar.
Seleccione Estándar para utilizar el suavizado de fuentes básico. Elija esta opción si tiene problemas de funcionamiento al utilizar fuentes True Type.
 - Botón de opción Fuentes True Type.
Seleccione Fuentes True Type para que la claridad sea perfecta en todos los tamaños de ampliación. Si utiliza un monitor LCD o un tamaño de ampliación de 3x o inferior, puede resultarle útil experimentar con la configuración de fuentes True Type.
- Grupo Configuración de fuentes True Type.
- Botón de opción Estándar.
Si utiliza Estándar, el texto se visualizará sin alisar. Es el método predeterminado y también el más rápido, especialmente, al utilizar tamaños de ampliación de 4x o superiores.
 - Botón de opción Alisado.
Esta configuración presenta el texto alisando los bordes. Si observa irregularidades al utilizar fuentes True Type con tamaños de ampliación pequeños, seleccione esta opción.

Puede cambiar entre los modos Ninguno, Estándar y Fuentes True Type mediante una tecla de acceso rápido de SuperNova.

Teclas de acceso rápido del Ampliador

Función	Ordenador de sobremesa: conjunto de teclado numérico predeterminado	Portátil: conjunto universal
Suavizado de fuentes	CONTROL IZQUIERDO + TECL NUM 8	Sin asignación

Las fuentes True Type no estarán disponibles si utiliza una relación de ampliación diferente en sentido vertical y horizontal. Para cambiar de forma independiente los tamaños de ampliación vertical y horizontal, anule la selección de la casilla de verificación Bloquear aspecto en el cuadro de diálogo Opciones visuales avanzadas.

Pestaña "Tracking" (Seguimiento).

- Grupo de seguimiento del ratón.

En este grupo, la casilla "Track mouse pointer" (Seguir el puntero del ratón) determina si SuperNova sigue o no el puntero del ratón. Con el seguimiento del ratón, la ventana se desplaza cuando el ratón se sale de su marco. La distancia que recorre suele ser la necesaria para que el ratón termine en el borde de la pantalla o el margen. Para ajustar el marco del ratón, presione el botón de marco del ratón. Se abrirá el cuadro de diálogo "Mouse and Foci Frame" (Marco del mouse y los focos).

La casilla "Move mouse pointer into view" (Mover el puntero de ratón en visualización) determina lo que ocurre cuando el puntero del ratón no está visible dentro de la ventana ampliada. Cuando esta opción está seleccionada, al mover el puntero del ratón en un primer momento, éste es colocado en el centro de la ventana ampliada. En caso contrario, es la ventana ampliada la que se mueve hasta la posición del puntero del ratón en la pantalla.

Si se selecciona la casilla de verificación "Stay in window" (Permanecer en la ventana), se crean unos límites artificiales para el ratón alrededor de la ventana seleccionada en ese momento. Estos límites imponen una restricción al puntero del ratón de modo que la pantalla mostrada difícilmente se sale de la ventana actual. Estos

límites se eliminan cuando el puntero excede los bordes de la ventana.

- Grupo de seguimiento del cursor.

La casilla "Track Cursor " (Seguimiento del cursor) determina si el Ampliador sigue al cursor dentro de las áreas de edición. Si se selecciona esta casilla, la ventana ampliada se mueve para mostrar el área alrededor del cursor según se va moviendo. El marco del cursor (la distancia mínima entre el cursor en I y el borde de la pantalla) se puede definir en el cuadro de diálogo "Caret Frame" (Marco de intercalación) presionando el botón "Cursor Frame" (Marco del cursor).

- Grupo de seguimiento del foco.

En este grupo, se determina si el Ampliador seguirá o no otros tipos de objetos. Las opciones disponibles son menús, controles y ventanas.

La casilla "Keep focus in centre" (Mantener el foco en el centro) determina si las ventanas que se están siguiendo, como menús y pequeños cuadros de diálogo, se deben centrar en la ventana ampliada si caben. Si no se selecciona la opción "Keep focus in centre" (Mantener el foco en el centro), la pantalla se moverá lo mínimo imprescindible para que el objeto quede completamente visible.

La ficha Vista de líneas.

Vista de líneas es un modo de lectura de SuperNova. En este modo, el contenido de la pantalla visible se muestra en una única línea que ocupa toda la ventana. La vista de líneas permite determinar el color del fondo y del texto, el tamaño del texto y la fuente utilizada.

La ficha Áreas enlazadas.

Las áreas enlazadas permiten que una determinada área de la pantalla esté siempre visible. Así, puede ver la información más importante, que cambia a menudo a medida que se utiliza la aplicación.

20.16 Cuadro de diálogo Preferencias de voz

Menú: Voz > Preferencias de voz

Puede cambiar varias opciones de configuración de la voz en el cuadro de diálogo "Preferencias de voz".

Ficha General.

- **Control de rotación Volumen.**
Use el control de rotación "Volumen" para cambiar el nivel de volumen con el que suena la voz. Este valor es independiente de la configuración de volumen del equipo.
- **Control de rotación Velocidad.**
Use el control de rotación "Velocidad" para cambiar la velocidad a la que lee la voz.
- **Control de rotación Spelling Speed (Velocidad de deletreo).**
Utilice el control de rotación "Spelling Speed" (Velocidad de deletreo) para seleccionar la rapidez con la que se deletrean los caracteres. Es posible que desee fijar una velocidad menor que la velocidad de lectura habitual, para que las palabras deletreadas sean más fáciles de entender.
- **Casilla de verificación Increase voice pitch for spelt capitals (Subir el tono de voz al deletrear mayúsculas).**
Seleccione esta casilla de verificación si desea que la voz de lectura suba de tono al deletrear letras mayúsculas. Ejemplos en los que se deletrean los caracteres: cuando el eco de caracteres está configurado para anunciar cada uno de los caracteres que escribe, cuando se desplaza por una línea de texto carácter por carácter o cuando elimina un carácter. Tenga en cuenta que este elemento no estará disponible si el sintetizador actual no es compatible con esta opción.

Ficha Configuración del sintetizador.

- Seleccione el botón Sintetizador.
Seleccione este botón para abrir el cuadro de diálogo "Seleccionar sintetizador". Este cuadro de diálogo enumera todos los sintetizadores que SuperNova ha detectado.
Si la única opción de la lista es "No hay ningún dispositivo de voz", esto significa que no hay ningún sintetizador de voz configurado que pueda elegir. Compruebe que el sintetizador está correctamente configurado y asegúrese de que Dolphin SAM lo detecta. Para ello, seleccione "Configuración de SAM" en el cuadro de diálogo "Opciones generales avanzadas".
- Botón Configurar.
El botón Configurar abre el cuadro de diálogo Configuración de controlador para el sintetizador que se utiliza en ese momento.
- Cuadro de lista Configuración de idioma y botón Definir idioma de.
No todos los sintetizadores de voz pueden devolver información sobre el idioma o idiomas de los que disponen. Si SuperNova determina que esto sucede, puede usar el cuadro de configuración de idioma para definir el idioma. Si SuperNova detecta el idioma, se deshabilitarán las opciones.

Pestaña "Voice and Language Configuration" (Configuración de voz e idioma)

La hoja de propiedades "Voice and Language Configuration" (Configuración de voz e idioma) le permite elegir diferentes voces para diferentes contextos de discurso. Un contexto de voz es un atributo especial del texto que se pronunciará que indica su procedencia o la característica de SuperNova que está usando.

Puede resultar útil tener voces distintas para contextos distintos. Puede ayudarle a recordar qué característica está usando o cuál es el tipo de control empleado en ese momento.

El conjunto de voces que se elija aquí, que es el definido actualmente, se guarda automáticamente para cada sintetizador. Esto quiere decir que, si

cambia el sintetizador, tendrá otro conjunto de voces, pero las voces del primer sintetizador se guardan y se volverán a usar si cambia de nuevo a dicho sintetizador.

Las opciones de esta hoja de propiedades son las siguientes:

- Grupo Lector de pantalla.
En este grupo puede definir las opciones "Language" (Idioma) y "Voice" (Voz) del lector de pantalla. Refleja el idioma y la voz que SuperNova usará para leer avisos. Un aviso es aquello que se lee en voz alta y no se ha tomado de la pantalla. Por lo general, el idioma del lector de pantalla será el mismo que el idioma del sistema de acceso.
- Grupo Pantalla.
Este grupo le permite definir el idioma y la voz del sintetizador que se usarán para leer el texto de la pantalla.
Puede elegir la voz que se usará para leer el texto desde la pantalla cuando está en un área de edición, de aviso (por ejemplo, un cuadro de diálogo), un menú o cuando se está leyendo texto que está bajo el ratón.
También puede usar una voz diferente para cuando se usa una característica de SuperNova. Esta voz reemplazará cualquier otra voz elegida para cualquier otra área.
Cada uno de los cuadros de lista de voces también contiene una opción de "No Voice" (Ninguna voz) si desea deshabilitar la salida de voz para un tipo de área particular.
- Grupo de cambio de idioma automático.
Las opciones de este grupo le permiten controlar el cambio de idioma automático. El cambio de idioma automático cambia el idioma del sintetizador para adaptarse a scripts alfabéticos particulares, lo que hace que la lectura de pantalla sea más fluida.
Si tiene el idioma del sintetizador adecuado instalado, podrá cambiar automáticamente entre muchos idiomas, incluidos latín, árabe, chino (mandarín), griego, hebreo, hindi (devanagari) y ruso (cirílico).
Tenga en cuenta que no todos los sintetizadores admiten esta característica. Para saber más sobre los idiomas de los sintetizadores

admitidos y disponibles, póngase en contacto con Dolphin o con el distribuidor local de Dolphin.

- Botón "Load All Default Voices" (Cargar todas las voces predeterminadas).

Al presionar el botón "Load All Default Voices" (Cargar todas las voces predeterminadas) se recuperan los valores predeterminados del sintetizador para todas las voces.

Ficha Voces definidas por el usuario.

Esta hoja de propiedades se usa para crear y modificar las voces del sintetizador de voz. Puede definir las voces que desee o editar las existentes. Cada voz se compone de un nombre y una serie de parámetros del sintetizador. La cantidad real de parámetros del sintetizador, su significado y posible rango de valores dependen de su sintetizador.

Las opciones de esta hoja de propiedades son:

- Cuadro de lista Idioma.
Use este cuadro de lista para definir el idioma en el que se basará la nueva voz o el idioma de la voz existente que desea modificar.
- Cuadro de lista Voz.
El cuadro de lista desplegable Voz muestra una lista de todas las voces del sintetizador de voz que están disponibles en ese momento. Seleccione la voz que desea editar o eliminar de la lista.
- Botones Agregar, Eliminar y Cambiar nombre.
Estos botones le permiten crear una voz nueva, eliminar la voz seleccionada en ese momento o cambiarle el nombre.
- Cuadro de grupo Parámetros.
Las opciones de este cuadro de grupo definen las características de voz básicas de una voz. Estas características son el tono y la entonación.

- Cuadro de grupo Otros parámetros de voz.
Este cuadro de grupo contiene otras opciones de configuración que dependen en mayor medida del sintetizador. Estos parámetros se encuentran en una lista desplegable llamada "Parámetros". Cada parámetro tiene un valor que se puede ajustar en el cuadro de lista "Valor".
- Área de edición Texto de prueba.
El texto de prueba es un área de edición que contiene una porción de texto. Este texto se lee cada vez que cambia el valor de un parámetro de voz. Puede editar este texto y escribir lo que desee. Este texto de prueba le permite cambiar los parámetros y escuchar cómo suenan sin correr el riesgo de cambiar la voz de modo que después no pueda entenderla, lo que podría suceder si editase la misma voz que está utilizando.
- Botón Cargar las voces predeterminadas para el idioma actual.
Este botón carga el conjunto de voces predeterminadas del sintetizador. El conjunto real de voces depende de su sintetizador. Los nombres usados para las voces dependerán del idioma actual del sistema de acceso.

Las voces aquí definidas son exclusivas de SuperNova. No aparecerán en ningún otro programa que use el mismo sintetizador.

20.17 Cuadro de diálogo Leer eco de caracteres

Menú: Voz > Eco de caracteres

El cuadro de diálogo "Eco de caracteres" define qué se debe leer a medida que escribe. Puede hacer que se lean caracteres, palabras, caracteres y palabras o que no se lea nada.

20.18 Cuadro de diálogo de voz Text Style Announcements (Leer anuncios de estilo de texto)

Menú: Voz > Anuncios de estilo de texto

Para especificar la configuración de anuncio de puntuación, de números y de atributos del texto, seleccione las opciones del cuadro de diálogo "Text Style Announcements" (Anuncios de estilo de texto). Este cuadro de diálogo tiene varias fichas, con las configuraciones de los distintos contextos.

Contextos:

- La ficha Edit Areas (Áreas de edición) tiene las configuraciones que puede aplicar al texto en cualquier control diseñado para la entrada de texto, en el que pueda ver, introducir o editar texto o números. Algunos ejemplos: la ventana del documento de un procesador de texto, un cuadro de texto en una página web o un campo de una libreta de direcciones.
- La ficha Prompt Areas (Áreas de petición) contiene las configuraciones que puede aplicar a todas las áreas excepto las áreas de edición y los menús. Algunos ejemplos: las etiquetas de los campos en los cuadros de diálogo, las ventanas de mensaje y las hojas de cálculo.
- La ficha Menus (Menús) contiene las configuraciones que puede aplicar a los menús.
- La ficha Read From Here (Leer desde aquí) contiene las configuraciones que puede aplicar a este modo de lectura continua de SuperNova.

Configuración:

- Lista Punctuation Level (Nivel de puntuación). SuperNova agrupa los caracteres de puntuación en categorías

concretas. Puede cambiar la cantidad de puntuación que anuncia SuperNova cambiando el nivel de puntuación.

- Grupo Number Announcement (Anuncio de números).
Puede leer los números como dígitos, por parejas o como palabras. Si selecciona "Digits" (Dígitos), SuperNova pronunciará cada número; por ejemplo, uno, dos, tres cuatro. Si selecciona "Pairs" (Parejas), SuperNova leerá los números como valores de dos dígitos; por ejemplo, veinte, veintitrés. Si selecciona "Words" (Palabras), SuperNova leerá los números completos; por ejemplo, mil doscientos veintitrés.
- Grupo Announce (Anuncio)
 - Casilla de verificación Blank lines (Líneas en blanco).
Puede hacer que SuperNova le informe cuando el foco se encuentre en una línea en blanco, seleccionando esta casilla de verificación. Esta opción se aplica solamente a las áreas de edición.
 - Casilla de verificación Capitals (Mayúsculas).
Puede hacer que SuperNova le informe cuando se utilice una letra mayúscula, seleccionando esta casilla de verificación. Puede elegir el modo en el que SuperNova indica las mayúsculas con las opciones del cuadro de diálogo "Voice Preferences" (Preferencias de voz) y el cuadro de diálogo "General Announcements" (Anuncios generales).
 - Casilla de verificación Repeats (Repeticiones).
Puede cambiar el modo en el que SuperNova lee los caracteres repetidos seleccionando esta casilla de verificación. Se aplica a los caracteres de puntuación y a los símbolos, y no incluye letras ni números. Puede controlar el método que utiliza SuperNova para indicar los caracteres repetidos con las opciones del cuadro de diálogo "Repeats" (Repeticiones).
 - Casilla de verificación Selected (Seleccionado).
Puede hacer que SuperNova le informe de los cambios en la selección, seleccionando esta casilla de verificación. Por ejemplo, si selecciona una palabra en una línea de texto y, a continuación, presiona la tecla de acceso rápido Leer línea, SuperNova anunciará el cambio de selección.

20.19 Cuadro de diálogo Leer anuncios generales

Menú: Voz > Anuncios generales

Puede especificar la configuración de varias funciones de SuperNova con las opciones del cuadro de diálogo "General Announcements" (Anuncios generales). La disponibilidad de algunas opciones depende del sintetizador que esté utilizando.

- Casilla de verificación Announce magnification changes (Anunciar los cambios en la ampliación).
Puede hacer que se anuncien los cambios que realiza a la configuración de ampliación, al utilizar las teclas de acceso rápido, seleccionando esta casilla de verificación. Incluye la activación del magnificador, los cambios en la vista del magnificador, los cambios de orientación de la pantalla dividida, el tamaño del magnificador y la activación de su combinación de colores.
- Casilla de verificación Announce 'no focus detected' (Anunciar 'No se ha detectado ningún foco').
Puede hacer que SuperNova le avise cuando una aplicación pierde el foco, seleccionando esta casilla de verificación. Una aplicación puede perder el foco, por ejemplo, cuando se cierra una ventana en primer plano y no se sitúa el foco en la ventana de segundo plano.
Normalmente, puede resolver la pérdida de foco presionando ALT + TAB para pasar a una aplicación abierta, o presionando TECLA WINDOWS + D para situar el foco en el Escritorio.
- Casilla de verificación Announce text under mouse (Anunciar el texto sobre el que está el mouse).
Puede hacer que SuperNova lea el texto que se encuentra bajo el puntero del mouse, seleccionando esta casilla de verificación. Para leer el texto, es necesario que mueva el puntero del mouse al lugar donde se encuentra el texto en la pantalla.
- Casilla de verificación Announce capitals when reading lines (Anunciar mayúsculas al leer líneas).

Puede incluir los anuncios de mayúsculas al leer una línea de texto, seleccionando esta casilla de verificación. Lee una línea de texto al mover el foco a otra línea, por ejemplo, utilizando teclas como FLECHA ARRIBA, FLECHA ABAJO, RE PÁG o AV PÁG.

Nota: para activar el anuncio de mayúsculas, seleccione la casilla de verificación "Capitals" (Mayúsculas) en la ficha "Edit Areas" (Áreas de edición) del cuadro de diálogo "Text Style Announcements" (Anuncios de estilo de texto).

- Casilla de verificación Use Beeps for Capital Announcement (Utilizar bips para anunciar mayúsculas).
De forma predeterminada, SuperNova describirá las letras mayúsculas con palabras. Todos los sintetizadores son compatibles con el uso de palabras. Sin embargo, con algunos sintetizadores, también es posible indicar las mayúsculas con un sonido. Si está disponible esta opción, puede utilizar bips para indicar las mayúsculas, seleccionando esta casilla de verificación.
- Lista Uses sound (Utilizar sonidos).
Si selecciona la casilla de verificación "Use Beeps for Capital Announcement" (Utilizar bips para anunciar mayúsculas), puede seleccionar en esta lista preestablecida el sonido que desee utilizar para indicar las mayúsculas.
- Botón Repeats (Repeticiones).
Para abrir el cuadro de diálogo "Repeats" (Repeticiones), puede seleccionar este botón. El cuadro de diálogo "Repeats" (Repeticiones) permite controlar el modo en el que SuperNova lee los caracteres repetidos.

20.20 Cuadro de diálogo Leer opciones avanzadas

Menú: Voz > Opciones avanzadas

Puede especificar la configuración de varias características de SuperNova seleccionando opciones en el cuadro de diálogo "Leer opciones avanzadas".

Ficha Cursor.

- **Casilla de verificación Usar el cursor de Dolphin automáticamente.**
Con esta opción puede encender y apagar el cursor de Dolphin automático.
El cursor de Dolphin automático es una característica especial que se puede programar en un archivo de mapas. El archivo de mapas puede definir las áreas donde se debe utilizar automáticamente el cursor de Dolphin cuando el foco del teclado se desplaza a zonas determinadas de la aplicación. Resulta útil cuando no hay ningún foco de aplicación en la ventana en cuestión.
Puede encender y apagar la actuación automática del cursor de Dolphin con una tecla de acceso rápido. Para activar y desactivar el cursor de Dolphin automático presione CONTROL IZQUIERDO + 4.
- **CASILLA DE VERIFICACIÓN Restringir el cursor de Dolphin al área actual.**
Es posible restringir el movimiento del cursor de Dolphin de modo que no se pueda desplazar fuera del área actual. Este comportamiento se configura en un archivo de mapas. Esta casilla de verificación determina si el cursor de Dolphin se debe restringir al área actual o no.
Puede usar una tecla de acceso rápido para encender y apagar esta restricción. Para activar y desactivar esta opción presione CONTROL IZQUIERDO + 2. Recuerde que esta opción no se aplicará hasta la próxima vez que encienda el cursor de Dolphin.
- **Casilla de verificación Modo Formularios automático.**
Cuando está seleccionada esta casilla de verificación, pasará automáticamente al modo formulario cuando se desplace mediante el tabulador a un campo de entrada. De este modo puede rellenar formularios más fácilmente usando el cursor de Dolphin. También se puede usar una tecla de acceso rápido para activar o desactivar esta característica. Presione BLOQ MAYÚS + INTRO para activar o desactivar automáticamente el modo formulario.

20.21 Cuadro de diálogo Media > Scan and Read Settings (Ajustes de Escanear y leer)

Menú: Media (Multimedia) > Scan and Read (Escanear y leer) > Scan and Read Settings (Ajustes de Escanear y leer)
--

El cuadro de diálogo "Scan and Read Settings" (Ajustes de Escanear y leer) contiene opciones para cambiar el modo en que SuperNova guarda y convierte los documentos escaneados.

Opciones.

- Lista "Scanner" (Escáner).
La lista "Scanner" (Escáner) muestra los escáneres disponibles en el equipo. Asegúrese de seleccionar el escáner correspondiente al dispositivo que está usando con SuperNova.
- Lista "Language" (Idioma).
La lista "Language" (Idioma) hace referencia al idioma del texto que se va a escanear. Si desea escanear texto en otro idioma y obtener los mejores resultados, asegúrese de seleccionar la opción correspondiente al idioma en que se encuentra este texto.
- Lista "Colour" (Color).
La lista "Colour" (Color) permite cambiar la configuración de color del escáner. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de seleccionar un valor aproximado al color impreso que desea escanear; por ejemplo, si va a escanear una carta sin formato, el reconocimiento será más preciso si selecciona la opción "Black and white" (Blanco y negro).
- Lista "Paper" (Papel).
La lista "Paper" (Papel) hace referencia al tamaño del papel que se va a escanear. Para obtener los mejores resultados, asegúrese de que el tamaño del papel coincide con el del papel que desea escanear.
- Cuadro "Scan and Read Output Folder" (Carpeta de salida de Escanear y leer)

Este cuadro de edición establece la ubicación donde SuperNova guardará los documentos convertidos. Use el botón de exploración para cambiar la ubicación de la carpeta.

20.22 Cuadro de diálogo Preferencias de inicio generales

Menú: General > Preferencias de inicio

Puede especificar la configuración de varias funciones de SuperNova con las opciones del cuadro de diálogo "Startup Preferences" (Preferencias de inicio). La disponibilidad de algunas opciones depende del sintetizador que esté utilizando, y de si ejecuta una versión local, de red o Dolphin Pen de SuperNova.

Opciones

- Casilla de verificación Launch SuperNova after logon (Ejecutar SuperNova al iniciar sesión).
Puede hacer que el ordenador ejecute automáticamente SuperNova al iniciar sesión con su cuenta de usuario, seleccionando esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Disable splash screen at startup (Deshabilitar la pantalla de presentación al inicio).
Puede evitar que aparezca la pantalla de presentación de SuperNova, seleccionando esta casilla de verificación. La pantalla de presentación es una imagen que aparece mientras se carga un programa de ordenador.
- Casilla de verificación Magnifier at user logon (Magnificador en el inicio de sesión del usuario).
Puede ampliar la pantalla de inicio de sesión de Windows, seleccionando esta casilla de verificación. Si selecciona esta casilla de verificación, la próxima vez que reinicie el ordenador, aparecerá una barra de herramientas de SuperNova en la pantalla de inicio de sesión de Windows. Puede hacer clic con el mouse en los botones de la barra de herramientas para ajustar la ampliación, o presionar F7 para reducir la ampliación y F8 para ampliarla.

Nota: solo se puede utilizar la ampliación en la pantalla de inicio de sesión de Windows si se ejecuta un componente de SuperNova como servicio de Windows. No se pueden ejecutar programas completos en la pantalla de inicio de sesión de Windows, por las restricciones de seguridad de Windows.

- Casilla de verificación Show magnification buttons at logon (Mostrar botones de ampliación en el inicio de sesión).
Puede ocultar la barra de herramientas de SuperNova que aparece en la pantalla de inicio de sesión de Windows, anulando la selección de este elemento.
- Casilla de verificación Announce when loaded (Anunciar cuando se haya cargado).
Puede hacer que se anuncie "SuperNova loaded" (SuperNova cargado) cuando SuperNova termine de cargarse, seleccionando esta casilla de verificación.
- Casilla de verificación Load all SAM drivers at startup (Cargar todos los controladores SAM al iniciar).
Puede hacer que SAM busque todos los dispositivos compatibles cada vez que se inicie, seleccionando esta casilla de verificación. Esta acción puede hacer que SuperNova se inicie más lentamente, porque deberá esperar a que SAM finalice el proceso de detección. Solo debe seleccionar esta casilla de verificación sin cambiar frecuentemente los dispositivos de salida.
- Casilla de verificación Guardar siempre la configuración de usuario.
De manera predeterminada, SuperNova guardará los cambios realizados en la configuración de SuperNova. Puede evitar este comportamiento deseleccionando la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario". Si esta casilla de verificación no está seleccionada, los cambios realizados deberán guardarse de manera manual. Para hacerlo, seleccione la opción "Guardar configuración" del menú "Archivo".
-

- Casilla de verificación Preguntar al usuario.
La casilla de verificación "Preguntar al usuario" está disponible cuando se deselecciona la casilla de verificación "Guardar siempre la configuración de usuario". Si selecciona la casilla de verificación "Preguntar al usuario, SuperNova le preguntará si desea guardar los cambios realizados cuando salga de SuperNova.
- Casilla de verificación Voz en el inicio de sesión del usuario.
Puede agregar compatibilidad de voz a la pantalla de inicio de sesión de Windows si selecciona esta casilla de verificación. Una vez seleccionada esta casilla de verificación, en la pantalla de inicio de sesión de Windows podrá utilizar las siguientes teclas de acceso rápido para controlar la voz:
 - Presione F1 para que se anuncien las teclas de acceso rápido disponibles.
 - Presione F2 para silenciar la voz.
 - Presione F3 para repetir la última salida de voz.

Nota: solo se puede utilizar la voz en la pantalla de inicio de sesión de Windows si se ejecuta un componente de SuperNova como servicio de Windows. No se pueden ejecutar programas completos en la pantalla de inicio de sesión de Windows por las restricciones de seguridad de Windows.

20.23 Cuadro de diálogo Configuración de actualización general

Menú: General > Configuración de actualización

El cuadro de diálogo "Configuración de actualización" define cuándo SuperNova debe comprobar si hay actualizaciones automáticamente. SuperNova puede realizar la búsqueda a diario, cada semana, cada mes o nunca.

También puede mantener SuperNova actualizado seleccionando "Comprobar actualizaciones" desde el menú "Ayuda".

20.24 Cuadro de diálogo Panel de control general

Menú: General > Panel de control

El cuadro de diálogo "Panel de control" contiene la configuración global para controlar la interfaz de usuario de SuperNova.

- **Lista Idioma del sistema de acceso.**
Este cuadro de lista le permite cambiar el idioma del sistema de SuperNova. Esto incluye todo el texto del panel de control de SuperNova, el idioma de salida del sintetizador y los archivos de ayuda.
- **Casilla de verificación Habilitar advertencias útiles**
Esta casilla de verificación enciende o apaga la característica de advertencias útiles. Un ejemplo de advertencia útil es la preparación de gráficos: si presiona la tecla de acceso rápido para la preparación de gráficos, pero ésta está desactivada, se mostrará una advertencia.
- **Casilla de verificación Habilitar mensajes de Ayuda.**
Se pueden mostrar mensajes de ayuda que le sirvan de guía para tareas concretas. Si la casilla de verificación no está activada, no se mostrarán estos mensajes. También se puede deshabilitar mensajes de ayuda concretos cuando se muestran; para ellos, se debe desactivar la casilla de verificación "No volver a mostrar este mensaje" de la ventana del mensaje.
- **Casilla de verificación Usar la configuración predeterminada en el panel de control.**
De forma predeterminada, usará la configuración actual de SuperNova cuando se desplace por el panel de control de SuperNova. De este modo puede ver el efecto de los cambios en la configuración a medida que se producen.
Es posible que, en ocasiones, la configuración que desea usar en la

aplicación no sea adecuada para el panel de control de SuperNova. Si selecciona esta casilla de verificación, SuperNova usará la configuración predeterminada de la aplicación y no su configuración personalizada para la aplicación.

- Casilla de verificación Ocultar cuando esté minimizado.
Puede evitar que el panel de control de SuperNova se muestre en la barra de tareas y en el cuadro de diálogo "Cambiar a" seleccionando esta casilla de verificación.
Podrá seguir accediendo al panel de control de SuperNova con la tecla de acceso rápido "Abrir Panel de control" o a través de la bandeja del sistema.
- Botones de opción de estilo Barra de menús y Barra de botones.
Puede hacer que se muestre el panel de control de SuperNova sólo como una barra de menús o como una barra de menús y una barra de botones. El estilo de barra de botones incluye botones gráficos grandes a través de los que puede acceder fácilmente a las opciones de configuración principales de SuperNova.
- Casilla de verificación Barra de estado.
Puede ocultar la barra de estado que forma parte del panel de control de SuperNova deseleccionando esta casilla de verificación.
La barra de estado contiene información sobre la aplicación y el archivo de configuración que se usan en ese momento. Todos los cambios que realice en el panel de control se aplican a este archivo de configuración.
- Casilla de verificación Siempre visible.
Si esta opción está habilitada, el panel de control de SuperNova estará siempre visible sobre otras ventanas.
- Botones de opción Iniciar con el panel...
Puede controlar el aspecto del panel de control de SuperNova cuando se inicia SuperNova. Puede configurar el panel de control para que esté visible, minimizado o se muestre en la misma posición en la que estaba la última vez que cerró SuperNova.

20.24.1 Tema del Panel de Control

- Lista de temas del Panel de Control.
Este cuadro de lista le permite cambiar los colores que se visualizan en el Panel de Control de SuperNova permitiéndole seleccionar un cierto número de esquemas de color predeterminados. El ajuste predeterminado es "System Colours" (Colores del sistema), que hace que SuperNova use los colores de su esquema de color actual de Windows.

20.25 Cuadro de diálogo General Keyboard (Teclado general)

Menú: General > Keyboard and Hot Keys (Teclado y teclas de acceso rápido) > Keyboard (Teclado)

Puede especificar la disposición del teclado y el conjunto de teclas de acceso rápido que desea utilizar en el cuadro de diálogo "Keyboard" (Teclado).

Opciones:

- Lista Teclado.
El cuadro de lista "Teclado" define el tipo de teclado. No tiene que ser un reflejo real del teclado que está usando.
- Lista Idioma.
El cuadro de lista "Idioma" debe coincidir con la presentación del teclado de Windows. El valor hace referencia a Anuncio de teclado y a las asignaciones de las teclas de acceso rápido.
- Lista Conjunto.
En el cuadro de lista "Conjunto" se especifica el conjunto de teclas de acceso rápido que se va a usar. Los conjuntos disponibles están limitados por las opciones seleccionadas en las listas "Teclado" e "Idioma".

- Botón Restaurar teclas de acceso rápido predeterminadas.
Puede restaurar los cambios que haya realizado en un conjunto de teclas de acceso rápido seleccionando este botón.
- Casilla de verificación Num Lock On enables Number Pad keys (Bloq Num activado permite utilizar las teclas numéricas).
Puede introducir números con el teclado numérico, seleccionando esta casilla de verificación. Si selecciona esta opción, desactive el bloqueo numérico para utilizar las teclas de acceso rápido de SuperNova que usan el teclado numérico.

20.26 Cuadro de diálogo General Hot Keys (Teclas de acceso rápido generales)

Menú: General > Keyboard and Hot Keys (Teclado y teclas de acceso rápido) > Hot Keys (Teclas de acceso rápido)

Puede agregar, sustituir o quitar asignaciones de teclas de acceso rápido para los comandos de SuperNova, utilizando las opciones del cuadro de diálogo "Hot Keys" (Teclas de acceso rápido). La lista de comandos incluye los comandos globales. Las teclas de acceso rápido definidas en los mapas y las secuencias de comandos no se pueden cambiar con este cuadro de diálogo.

Para obtener más información acerca de la modificación de teclas de acceso rápido, consulte los temas de "Resolver conflictos de teclas de acceso rápido" en esta guía del usuario.

20.27 Cuadro de diálogo Configuración general de pantalla táctil

Menú: General > Configuración de pantalla táctil

El cuadro de diálogo Configuración de pantalla táctil contiene opciones para ajustar la experiencia táctil de SuperNova.

Ficha General

- **Control deslizante Tiempo de espera de pulsación doble**
Esta opción controla el tiempo que debe transcurrir entre la primera y la segunda pulsación para que el gesto se considere una acción de doble pulsación. Para aumentar el tiempo que debe transcurrir entre ambas pulsaciones, mueva el control deslizante hacia la derecha.
- **Control deslizante Margen de vibración**
El margen de vibración es el recorrido que puede realizarse desde un toque inicial antes de que SuperNova considere que se está realizando un movimiento de deslizamiento. Para aumentar el recorrido permitido, mueva el control deslizante hacia la derecha.

Ficha Magnificador

- **Casilla de verificación Mostrar barra táctil**
La barra táctil de SuperNova es una barra táctil de herramientas que aparece en la parte inferior de la pantalla al realizar una pulsación sencilla con 3 dedos. Al igual que con este gesto, también puede controlar el aspecto de la barra táctil ajustando el estado de esta casilla de verificación.
- **Control deslizante Inercia de deslizamiento**
Al realizar un solo deslizamiento con el dedo, la pantalla ampliada se mueve por inercia. Cuanto más rápido realice el deslizamiento, más rápido se moverá la pantalla ampliada de SuperNova. Este control deslizante determina el grado de resistencia que SuperNova aplica al movimiento. Para reducir el nivel de resistencia, mueva el control deslizante hacia la derecha.
- **Control deslizante Ancho de área de desplazamiento automático**
El ancho de área de desplazamiento automático es la distancia que debe mantener el dedo respecto al borde de la pantalla antes de que SuperNova comience a desplazar de forma automática el resto de la pantalla de la vista. Para aumentar el tamaño del margen, mueva el control deslizante hacia la derecha.
- **Control deslizante Velocidad del área de desplazamiento automático**
La Velocidad del área de desplazamiento automático establece el

tiempo que tarda SuperNova en iniciar automáticamente el desplazamiento cuando un dedo entra en la zona de desplazamiento automático. Para aumentar la velocidad de desplazamiento automático, mueva el control deslizante hacia la derecha.

- **Control deslizante Tiempo de espera de paso a través**
El tiempo de espera de paso a través es el tiempo que debe transcurrir antes de que una presión se considere un gesto de paso a través.
- **Casilla de verificación Desplazar aplicaciones automáticamente**
Esta opción controla si un gesto de deslizamiento debe desplazar de forma automática el contenido de una ventana de aplicación, si la ventana ampliada se encuentra en el borde de la pantalla. Por ejemplo, si se está leyendo una página web, la ventana ampliada se encuentra en la parte inferior de la pantalla y se realiza un deslizamiento, la página web se desplazará automáticamente para incluir contenido nuevo en la vista. Entre las aplicaciones compatibles con esta característica se encuentran la pantalla Inicio, Internet Explorer, Adobe Reader y Microsoft Word.

Ficha Teclado en pantalla

- **Casilla de verificación Abrir automáticamente en aplicaciones de escritorio**
SuperNova muestra automáticamente el teclado en pantalla si es necesario escribir y no se ha conectado ningún teclado al dispositivo. Deseleccione esta opción para desactivar la aparición automática del teclado en pantalla en las aplicaciones de escritorio. Aunque desactive esta opción, puede hacer aparecer el teclado en cualquier momento. Para ello, pulse el botón Teclado de la barra táctil de SuperNova o del área de notificación de Windows.
- **Lista Esquema de color**
Si lo desea, puede elegir otro esquema de color de esta lista para cambiar el aspecto del teclado en pantalla de SuperNova. Los esquemas de color disponibles ofrecen combinaciones de colores de alto contraste y gran tamaño para facilitar la visualización del teclado.

20.28 Cuadro de diálogo Opciones generales avanzadas

Menú: General > Opciones avanzadas

Puede especificar la configuración de varias características de SuperNova seleccionando opciones en el cuadro de diálogo "Opciones generales avanzadas".

Ficha Configuración del sistema

- Botón Configuración de Windows.
SuperNova realiza algunos cambios en el sistema para mejorar la accesibilidad. Puede deshabilitar cualquier cambio realizado seleccionando este botón para abrir el cuadro de diálogo "Configuración de Windows" y deseleccionando cualquier elemento de la lista.
- Botón Configuración de SAM.
Puede acceder al cuadro de diálogo "Configurar SAM" seleccionando este botón. SAM le permite encender o apagar la detección de dispositivos de voz y de Braille y configurar el controlador SAM para cada dispositivo.
- Casilla de verificación Cerrar SAM al salir.
Dolphin SAM es un componente separado de SuperNova. Puede salir de Dolphin SAM cuando sale de SuperNova seleccionando esta casilla de verificación.

Ficha Configuración de detección

- Casilla de verificación Permitir asignación remota.
Puede habilitar la asignación remota seleccionando esta casilla de verificación. De este modo, los equipos que ejecutan la utilidad de formación remota de Dolphin pueden conectarse con su equipo. Por razones de seguridad, si enciende esta opción, ésta se apagará automáticamente cuando salga de SuperNova.

- Casilla de verificación Leer en forma encolumnada.
Puede organizar la pantalla en columnas según el sistema de detección interno de SuperNova seleccionando esta casilla de verificación. Esto influye en las opciones de lectura de SuperNova en las áreas que no tienen un modelo de objeto de documentos (DOM).

20.29 Cuadro de diálogo "Buscador de elementos"

Menú: General > Buscador de elementos

El Buscador de elementos se puede utilizar para enumerar determinados objetos en una ventana de la aplicación. A continuación, puede seleccionar los objetos y realizar acciones con ellos. Por ejemplo, puede incluir la acción de hacer clic en un vínculo de una página Web o desplazarse a un encabezado de un documento.

Puede utilizar el Buscador de elementos en programas, como Microsoft Office y Windows Internet Explorer.

Si se encuentra en una aplicación que no admite el Buscador de elementos, éste se deshabilitará.

Para obtener más información acerca del Buscador de elementos y su utilidad para su aplicación, consulte la ayuda de SuperNova disponible para su aplicación.

Índice

A

Abrir el último libro que estaba leyendo, 106

Abrir un archivo en el Lector de SuperNova:, 104

Abrir un libro de una biblioteca en línea, 104

Abrir, copiar o eliminar un libro existente, 106

Acciones, 137

Activación del anuncio de mayúsculas al leer líneas, 69

Activación el anuncio de mayúsculas, 67

Activar y desactivar el Magnificador, 31

Adquirir una cámara y un soporte adecuados, 112

Agregar notas personales, 16

Ajustar el tamaño y la posición del visor, 114

Ajustar la sensibilidad táctil, 132

Ajuste de la ventana del magnificador, 147

Ajustes en el Panel de Control SuperNova, 28

Amplificador, 31, 142

Ampliar la imagen en el visor, 115, 124

Anunciar letras mayúsculas, 67

Apagar o encender la voz, 51

Archivos de configuración, 95

B

Barra táctil de SuperNova, 131

Bloquear la imagen, 118, 126

Buscador de elementos, 154

Buscar ayuda en el sitio Web de Dolphin, 18

C

Cambiar el archivo de mapas, 98

Cambiar el aspecto del panel de control de SuperNova, 29

Cambiar el color, la fuente y los items mostrados en la vista de líneas., 77

Cambiar el idioma de la voz de lectura, 55

Cambiar el sintetizador de voz, 57

Cambiar el volumen, 52

Cambiar entre el visor y el escritorio, 114, 122

Cambiar entre la ayuda y una aplicación, 15

Cambiar la forma en que se leen los caracteres repetidos, 72

Cambiar la medida del Amplificador, 31

Cambiar la medida y la posición de la ventana magnificada, 34

Cambiar la velocidad de lectura, 52

Cambiar la Vista de Magnificador, 32

Cambiar la voz, 53

Cambiar lo que se lee al escribir, 66

Cambiar los colores de la imagen, 117, 125

Cerrar el panel de control de SuperNova, 29

Comandos de teclado del lector de SuperNova, 109

Comandos de teclado para desplazarse por el panel de control de SuperNova, 26

Cómo buscar ayuda, 13

Conectar y ver, 111

Conectar y ver cámara, 111

Conectar y ver pizarra, 119

- Conectarse al equipo del presentador, 120
- Configuración de la cámara, 119
- Configuración de pizarra, 127
- Configuración de voz, 51
- Configurar las listas de noticias, emisoras de radio y podcasts favoritos, 108
- Configurar los ajustes de, 103
- Configurar su estación de trabajo, 112
- Conflictos de teclas de acceso rápido, 133
- Consulte el manual de referencia rápida, 13
- Consulte el número de versión del producto y el número de serie del producto, 21
- Controlar el enfoque automático, 118
- Controlar la lectura, 80
- Crear un área enlazada utilizando el ratón, 43
- Crear un área enlazada utilizando el teclado, 41
- Crear una configuración de aplicación, 95
- Crear una configuración de situación, 96
- Crear ventanas magnificadas estáticas para mostrar información, 40
- Cuadro de diálogo, 207
- Cuadro de diálogo Configuración de actualización general, 199
- Cuadro de diálogo Configuración general de pantalla táctil, 203
- Cuadro de diálogo Configuración visual de Conectar y ver, 175
- Cuadro de diálogo de voz Text Style Announcements (Leer anuncios de estilo de texto), 191
- Cuadro de diálogo Edit Application Settings (Editar configuración de aplicación), 161
- Cuadro de diálogo Edit Map (Editar mapa), 161
- Cuadro de diálogo Edit Situation Settings (Editar configuración de situación), 160
- Cuadro de diálogo General Hot Keys (Teclas de acceso rápido generales), 203
- Cuadro de diálogo General Keyboard (Teclado general), 202
- Cuadro de diálogo Leer anuncios generales, 193
- Cuadro de diálogo Leer eco de caracteres, 190
- Cuadro de diálogo Leer opciones avanzadas, 194
- Cuadro de diálogo Media > Scan and Read Settings (Ajustes de Escanear y leer), 196
- Cuadro de diálogo New Application Settings (Nueva configuración de aplicación), 158
- Cuadro de diálogo New Map (Mapa nuevo), 159
- Cuadro de diálogo New Situation Settings (Nueva configuración de situación), 157
- Cuadro de diálogo Opciones generales avanzadas, 206
- Cuadro de diálogo Opciones visuales avanzadas, 181
- Cuadro de diálogo Panel de control general, 200
- Cuadro de diálogo Preferencias de inicio generales, 197
- Cuadro de diálogo Preferencias de voz, 186
- Cuadro de diálogo Visual > Varios monitores, 178
- Cuadro de diálogo visual Configurar combinación de colores personalizada, 162
- Cuadro de diálogo visual Doc Reader Settings (Configuración del lector de documentos), 173
- Cuadro de diálogo Visual Highlighting Options (Opciones de realce visual), 167
- Cuadro de diálogo visual Mouse Pointers (Punteros del mouse), 171

Cursor de Dolphin, 83

Cursor de Dolphin (General), 150

Cursor de Dolphin (Movimiento), 151

D

Desactivación de las teclas de acceso rápido de SuperNova, 133

Desplazar el texto en la vista de líneas, 76

Desplazarse de un tema de ayuda a otro, 15

E

Ejecutar SuperNova por primera vez, 23

Elemento del menú Edit Script (Editar secuencia de comandos), 162

Elemento del menú New Script (Nueva secuencia de comandos), 159

Eliminar un área enlazada utilizando el teclado, 43

Encender el visor, 113, 121

Escanear y leer material impreso, 102

Escanear y leer un archivo, 101

Escribir en una pantalla táctil, 132

Escuchar un podcast, 108

Escuchar una emisora de radio, 107

Explorar el menú Ayuda, 18

F

Facilitar la visualización de la pantalla, 47

Facilitar la visualización del foco, 48

Facilitar la visualización del puntero, 49

G

Gestos de pantalla táctil, 130

Girar la imagen en el visor, 117

Guardar cambios de configuración, 97

Guest Mode (Modo invitado) y Emergency Mode (Modo de emergencia), 91

H

Habilitar el cambio de idioma automático, 55

Hacer clic y leer, 65

Hacer un seguimiento del movimiento del presentador, 126

I

Imagen del visor de captura, 119, 127

Indicar a SuperNova que debe ignorar la siguiente pulsación de tecla, 134

Información de contacto del soporte técnico del producto de Dolphin en el Reino Unido, 20

Información de contacto del soporte técnico del producto de Dolphin en los EE. UU., 20

Iniciar el lector de documentos, 79

Iniciar la vista de líneas, 75

Iniciar SuperNova, 23

Instalación y configuración, 23

Introducción al panel de control de SuperNova, 25

L

Lector de documentos, 79

Lectura mejorada desde aquí, 63

Lectura y escritura, 59

Leer carácter, 59

Leer control, 61

Leer de forma continua, 62

Leer desde aquí, 141

Leer desde aquí con el cursor de Dolphin, 63

Leer el texto por debajo de la posición del puntero del mouse, 65

Leer foco, 60

Leer la fecha y la hora, 61

Leer línea, 60

Leer palabra, 59

Leer un artículo, 107

Leer utilizando el mouse, 65

Leer ventana, 61

M

Media (Multimedia), 101

Media (Multimedia) > News, Radio Stations and Podcasts (Noticias, Emisoras de radio y Podcasts), 107

Media > Scan and Read (Multimedia > Escanear y leer), 101

Media Books (Libros multimedia), 103

Mejoras de la pantalla, 47

Modificar un área enlazada utilizando el teclado, 42

Mostrar u ocultar áreas enlazadas, 45

Mostrar y ocultar la barra de herramientas del visor, 114, 122

Moverse por los temas de ayuda, 14

O

Obtener ayuda desde el panel de control de SuperNova, 17

Obtener formación adicional sobre el producto, 21

Obtener soporte técnico para SuperNova, 18

P

Panel de control de SuperNova, 25

Pantalla táctil, 129

Perfiles, 87

Póngase en contacto con su distribuidor de Dolphin para recibir ayuda, 19

R

Reasignar una tecla de acceso rápido de SuperNova, 134

Reciba ayuda para utilizar una aplicación, 13

Referencia, 157

S

Salir de SuperNova, 24

Salir del lector de documentos, 82

Seleccionar la cámara en SuperNova, 112

T

Teclas de acceso rápido, 137

Teclas de desplazamiento rápido para Microsoft Word, 155

Teclas de exploración rápida, 155

Teclas de voz, 140

Tema del Panel de Control, 202

Terminología de la pantalla táctil, 129

U

Usar el botón Ayuda, 17

Usar su cámara con SuperNova, 113

Uso de sonidos para indicar mayúsculas, 70

Uso de un cambio de tono para indicar mayúsculas al deletrear caracteres, 71

V

Ver el equipo del presentador, 121

Ver otras partes de la imagen, 116, 125

Ver otras partes de la pantalla, 36

Visión global de la posición de la ventana
magnificada, 40

Vista de líneas, 75, 152

Voz, 138