






Dolphin
SuperNova

Skróty klawiszowe przewodnik

Skróty klawiszowe
dla komputerów,
laptopów oraz ekranów
dotykowych



Ta broszurka zawiera listę najbardziej przydatnych skrótów klawiszowych dla programów z linii SuperNova. SuperNova występuje w trzech wersjach:

-  Powiększająca
-  Powiększająca & Mówiąca
-  Powiększająca & Screen Reader

Pełna lista skrótów klawiszowych jest dostępna w podręczniku użytkownika. Aby otworzyć podręcznik, naciśnij F1 lub kliknij na przycisk “Pomoc” znajdujący się w Panelu kontrolnym. Aby wyświetlić listę dostępnych skrótów klawiszowych dla danej aplikacji, naciśnij CAPS LOCK + F1.

Większość użytkowników preferuje domyślny zestaw skrótów klawiszowych Dolphin, gdzie najpopularniejsze polecenia mowy są obsługiwane za pomocą jednego klawisza. Gdy skróty klawiszowe zawierają sformułowanie “NUM”, oznacza to że klawisz znajduje się na klawiaturze numerycznej, umieszczonej zazwyczaj na prawym skraju klawiatury. W laptopach klawiatura numeryczna jest uruchamiana przy pomocy klawisza FN. Jeśli klawiatura numeryczna jest niedostępna lub trudno z niej korzystać, rekomendujemy korzystanie z układu klawiatury dla laptopów. W tym dokumencie skróty dla laptopów które różnią się od podstawowych, są zawarte w nawiasach kwadratowych.

Wybór układu klawiatury i zestawu skrótów klawiszowych

Podczas pracy z programem SuperNova, za pomocą klawisza CONTROL otwórz Panel kontrolny i naciśnij SPACJĘ. Następnie naciśnij ALT + G, otworzy się menu “Ogólne”, naciśnij klawisz K, aby otworzyć menu “Klawiatura” i skróty klawiszowe, gdzie możesz wybrać odpowiedni układ klawiatury, jej język oraz preferowany zestaw skrótów klawiszowych. Naciśnij OK, aby zatwierdzić zmiany i zamknąć okno.

Rozpoczynamy pracę z programem SuperNova

Uruchamianie SuperNova



SuperNova

CONTROL + SHIFT + S

Wersja demo (do momentu aktywacji)

CONTROL + SHIFT + D

Ogólne



Otwórz Panel kontrolny	LEWY CONTROL + SPACJA	
Wyjście z SuperNova	CAPS LOCK + F4	
Pomoc Dolphin	CAPS LOCK + F1	
Prześlij następny klawisz do Windows	LEWY CONTROL + 7	[CAPS LOCK + 3]

Powiększanie

Preferencje powiększania



Powiększanie Tak/Nie	LEWY CONTROL + NUM ENTER	[ALT + 0]
Powiększ	LEWY CONTROL + NUM PLUS	[ALT + ZNAK RÓWNOŚCI]
Pomniejsz	LEWY CONTROL + NUM MINUS	[ALT + MINUS]
Przewiń	PRAWY CONTROL + KURSOR W GÓRĘ/DÓŁ/LEWO/PRAWO	
Tryb (Pełny ekran/Podzielony ekran/Okno/ Lupa/Auto lupa)	LEWY CONTROL + NUM 7	[ALT + SHIFT + M]
Schemat kolorów Tak/Nie	LEWY CONTROL + NUM 0	[ALT + SHIFT + C]

Przeglądanie liniowe



Rozpocznij przeglądanie od kursora	LEWY CONTROL + LEWY SHIFT + NUM 2	[ALT + SHIFT + L]
Zacznij/zatrzymaj przewijanie	SPACJA	
Zmień szybkość przewijania	W GÓRĘ/DÓŁ	
Przeskocz w przód/w tył	W PRAWO/W LEWO	
Wyjdź z przeglądania liniowego	ESCAPE	

Wiele monitorów



Przełącz monitor	CAPS LOCK + ŚRODKOWY PRZYCISK MYSZY
Polecenie Windows do przełączania pomiędzy monitorami	KLAWISZ WINDOWS + SHIFT + STRZAŁKA W LEWO/PRAWO

Preferencje mowy  

Mowa Tak/Nie	LEWY CONTROL + 0	[ALT + CONTROL + 0]
Głośniej	LEWY CONTROL + ZNAK RÓWNOŚCI	[ALT + CONTROL + ZNAK RÓWNOŚCI]
Ciszej	LEWY CONTROL + MINUS	[ALT + CONTROL + MINUS]
Szybciej	LEWY CONTROL + LEWY SHIFT + ZNAK RÓWNOŚCI	[ALT + CONTROL + PAGEUP]
Wolniej	LEWY CONTROL + LEWY SHIFT + MINUS	[ALT + CONTROL + PAGEDOWN]
Następny syntezytor	LEWY CONTROL + LEWY SHIFT + PRAWY NAWIAS KWADRATOWY	[CONTROL + CAPS LOCK + S]
Następny język	LEWY CONTROL + KROPKA	[CONTROL + CAPS LOCK + L]
Zatrzymaj mowę	LEFT CONTROL	

Czytaj tekst (Poniższe klawisze możesz naciskać wielokrotnie, aby usłyszeć dodatkowe informacje)  

Znak	NUM 4	[CAPS LOCK + W LEWO]
Słowo	NUM 5	[CAPS LOCK + W PRAWO]
Linia	NUM 6	[CAPS LOCK + W GÓRĘ]

Czytaj tekst - dodatkowe skróty (Możesz naciskać wielokrotnie, aby usłyszeć dodatkowe informacje/przeliterować) 

Zaznaczony tekst	NUM 1	[SHIFT + CAPS LOCK + W DÓŁ]
Linie do kursora	LEWY SHIFT + NUM 1	[CAPS LOCK + HOME]
Linie od kursora	LEWY SHIFT + NUM 2	[CAPS LOCK + END]

Czytaj w dokumentach  

Czytaj	NUM PLUS	[CAPS LOCK + W DÓŁ]
Kliknij i czytaj	ŚRODKOWY KLAWISZ MYSZY	
Zatrzymaj czytanie	LEWY CONTROL	
Uruchom Doc Reader	CAPS LOCK + NUM PLUS	[ALT + SHIFT + D]

Czytaj w oknach



Całe okno	NUM 9	[CAPS LOCK + B]
Fokus	NUM 0	[CAPS LOCK + W GÓRĘ]
Pasek stanu	NUM 2	[CAPS LOCK + PAGE DOWN]
Gdzie jestem? (Tytuł okna i fokus)	NUM 7	[CAPS LOCK + PAGE UP]

Mowa - dodatkowe skróty



Tryb opisywania klawiszy Tak/Nie	CAPS LOCK + SLASH	[CAPS LOCK + 1]
Czas i data	LEWY CONTROL + LEWY SHIFT + NUM SLASH	[CAPS LOCK + F12]
Stan baterii	LEWY CONTROL + LEWY SHIFT + NUM PLUS	[SHIFT + CAPS LOCK + B]

Ustawienia ogłaszania



Podczas pisania (Znaki/Słowa/Oba/Nic)	CAPS LOCK + ŚREDNIK	[CAPS LOCK +2]
Poziom oznajmiania (Niski/Średni/Wysoki)	CAPS LOCK + ZNAK RÓWNOŚCI	[CAPS LOCK + V]

Ekran dotykowy

Gesty dotykowe



Przenieś powiększenie po ekranie	Przesuń palcem w dowolnym kierunku
Mów tekst pod palcem (nie dostępne w SuperNova Powiększająca)	Wciśnij i przytrzymaj palcem
Zwiększ powiększenie	Rozciągnij dwa palce
Zmniejsz powiększenie	Uszczypnięcie dwoma palcami
Pokaż/Ukryj pasek dotykowy SuperNova	Pojedyncze uderzenie trzema palcami
Włącz/Wyłącz powiększenie	Podwójne uderzenie trzema palcami

Kursor Dolphin zapewnia dostęp do aplikacji, które zazwyczaj potrzebują myszki do obsługi. Podane wcześniej klawisze mowy, są dostępne podczas korzystania z Kursora Dolphin. Program SuperNova przełącza na Kursor Dolphin automatycznie, gdy w aplikacjach takich jak przeglądarki internetowe kursor aplikacji jest ograniczony lub niedostępny. Możesz zmienić to ustawienie w Panelu kontrolnym w menu Mowa > Opcje zaawansowane.

Kursor Dolphin

Kursor Dolphin Tak/Nie	NUMPAD MINUS	[CAPS LOCK + Z]
Przenieś Kursor Dolphin do Kursora aplikacji	NUM GWIAZDKA	[CAPS LOCK + MINUS]

Nawigacja i zaznaczanie w Kursorze Dolphin

Aby zaznaczyć tekst podczas korzystania z Kursora Dolphin, dotłącz SHIFT do poniższych komend. CONTROL + C, aby skopiować tekst do schowka.

Następny/Poprzedni Znak lub Linia	KLAWISZE STRZAŁEK
Następne/Poprzednie Słowo	LEWY CONTROL + W LEWO/PRAWO
Początek/Koniec Linii	HOME/END
Początek/Koniec Dokumentu lub Okna	LEWY CONTROL + HOME/END
Następny/Poprzedni Obiekt włączając Łącza i Kontrolki	TAB/SHIFT + TAB
Następne/Poprzednie Okno	LEWY CONTROL + TAB/LEWY CONTROL + LEWY SHIFT + TAB
Przejdź o komórkę w tabeli	CAPS LOCK + KLAWISZE STRZAŁEK [ALT + CONTROL + STRZAŁKI]

Klawisze szybkiej nawigacji dla Kursora Dolphin

Skorzystaj z poniższych klawiszy, aby przejść do następnego elementu, dodaj SHIFT, aby przejść do poprzedniego.

Punkt orientacyjny ARIA	;	Nagłówek	H	Poziom nagłówek	1-6
Akapit	P	Tabela	T	Łącze	K
Pole edycyjne	E	Przycisk	B	Przycisk opcji	R
Pole wyboru	X				

Więcej skrótów klawiszowych jest dostępne dla stron internetowych i innych aplikacji. Naciśnij CAPS LOCK + F1, aby obejrzeć wszystkie dostępne skróty klawiszowe.

Obsługa myszki za pomocą Kursora Dolphin

Lewy klik na bieżącym łączu lub kontrolce	INSERT	[CAPS LOCK + 8]
Prawy klik na bieżącym łączu lub kontrolce	DELETE	[CAPS LOCK + 9]
Przenieś wskaźnik myszy na Kursor Dolphin	PRAWY CONTROL + DELETE	[CAPS LOCK + ZNAK RÓWNOŚCI]
Złap za pomocą lewego przycisku myszy	PRAWY CONTROL + HOME	[CONTROL + CAPS LOCK + 8]
Złap za pomocą prawego przycisku myszy	PRAWY CONTROL + PRAWY SHIFT + HOME	[CONTROL + CAPS LOCK + 9]
Upuść	PRAWY CONTROL + END	[CONTROL + CAPS LOCK + 7]

Wyszukiwanie elementów

Uwaga: Niektóre z tych list są dostępne jedynie w niektórych aplikacjach Office i przeglądarkach internetowych.

Uruchom wyszukiwanie elementów	CAPS LOCK + TAB	
Nagłówki	CAPS LOCK + 2	[CAPS LOCK + F6]
Łącza	CAPS LOCK + 1	[CAPS LOCK + F7]
Ikony zasobnika systemowego	CAPS LOCK + 0	[CAPS LOCK + F11]

Brajl

Brajl Tak/Nie	LEWY CONTROL + LEWY SHIFT + 0	[CONTROL + CAPS LOCK + 0]
Oznajmianie Brajla	LEWY SHIFT + CAPS LOCK + ZNAK RÓWNOŚCI	[CONTROL + CAPS LOCK + V]

Polecenia brajla są przypisane do przycisków twojego monitora brajlowskiego w zależności od modelu. Skorzystaj z trybu opisywania klawiszy, aby poznać funkcje klawiszy twojego monitora brajlowskiego.



Wciśnij **CAPS LOCK + F1** w dowolnej aplikacji (Word, Outlook etc), spowoduje to wyświetlenie menu Pomoc programu SuperNova: podstawowe wskazówki i wytyczne, przydatne w aplikacji skróty klawiszowe oraz skróty dla SuperNova.



Na stronie internetowej firmy Dolphin dostępny jest również szeroki zakres materiaów w tym filmy instruktarzowe, tutoriale dotyczące programu SuperNova. Baza wiedzy jest na bieżąco aktualizowana. Sprawdź: www.YourDolphin.com/support



W razie konieczności firma Dolphin posiada wykwalifikowany zespół pracowników sużący pomocą w przypadku pytań dotyczących programu SuperNova:

UK i reszta świata

Tel: +44 (0)1905 754765
Email: support@yourdolphin.com

Ameryka Pónocna

Tel: 1 888 519 4694
Email: supportus@yourdolphin.com



Jeśli zakupiłeś produkt SuperNova od jednego z międzynarodowych dystrybutorów firmy Dolphin, skontaktuj się z tym dystrybutorem w celu uzyskania wsparcia. Pod adresem: www.YourDolphin.com/dealers można znaleźć listę dystrybutorów produktów SuperNova.